## CNAME 简介

CNAME 即指别名记录,也被称为规范名字。一般用来把域名解析到别的域名上,当需要将域名指向另一个域名,再由另一个域名提供 ip 地址,就需要添加 CNAME 记录。

## CNAME 配置

如果需要对创建的加速域名进行 CNAME 配置,您可以在创建加速域名后,通过以下方式为您的加速域名添加解析。

# 一. 获取 CNAME 值

选择 [域名管理],鼠标停留在域名对应CNAME值上即可点击复制,如下图所示。



# 二.添加CNAME记录

添加CNAME记录需要在您的\*\*`域名厂商`\*\*处配置,比如您在 阿里云 / 腾讯云 / 新网 等处购买的域名,您需要前往\*\*`购买域名的厂商`\*\*相应管理控制台,添加域名解析。

- 1. 打开您购买域名的厂商官网,登陆后在页面右上角找到 控制台 或 相关管理后台入口。 如果您不清楚域名解析的入口,建议查看您域名厂商的产品文档,或者寻求域名厂商的售 后支持。
- 2. 在域名厂商的控制台中, 找到您的域名解析添加页面, 例如:
  - a. 阿里云:在控制台页面的左侧,产品与服务栏中选择 域名。
  - b. 腾讯云:在控制台的云产品中,搜索并选择 **云解析**。

- c. DNSPOD:在控制台页面左侧,选择**域名**。 其他域名厂商请参考产品文档说明或咨询产品售后。
- 3. 在域名产品的列表中找到您加速域名对应的\*\* 主域名 , 点击域名后面的 **解析设置** 或 \*\* 解析 , 进入解析设置页。
- 4. 选择 添加记录 ,依次填写 **主机记录,记录类型** 以及 **记录值**,其他可设为默认值。 如果您不清楚如何填写主机记录,请参考下文第5步提供的示例。



参数	填写说明	注意事项
主机记录	填写加速域名对应的主机前缀	该参数唯一,请勿自定义
记录类型	选择 CNAME 类型	该参数唯一,请勿自定义
线路类型	保持默认	该参数可以根据需求自行调整
记录值	域名创建后,CDN 平台提供的 <b>CNAME</b>	该参数唯一,请勿自定义
TTL	保持默认	该参数可以根据需求自行调整

#### 5.解析示例:

假设您购买的一级域名为 aaaa.com (http://aaaa.com)

您需要先在控制台创建加速域名,比如您创建了 cdn.aaaa.com (http://cdn.aaaa.com) 或 img.aaaa.com (http://img.aaaa.com) 之类的自定义二级域名。

创建完成后,在域名厂商后台添加解析记录时,您需要填写主机记录为加速域名对应的前缀,如 cdn 或 img 即可。

注意: 主机记录需要和加速前缀完全一致, 请对应填写。

#### 常见的普通域名主机记录填写方式举例:

创建的加速域名	域名类型	主机记录
aaaa.com (http://aaaa.com)	普通域名	@
www.aaaa.com (http://www.aaaa.com)	普通域名	www
cdn.aaaa.com (http://cdn.aaaa.com)	普通域名	cdn
video.cdn.aaaa.com (http://video.cdn.aaaa.com)	普通域名	video.cdn

常见的泛域名主机记录填写方式举例:

创建的加速域名	域名类型	主机记录
.aaaa.com	泛域名	*
.cdn.aaaa.com	泛域名	*.cdn

配置完成,如何检查解析是否生效

# 如何处理 CNAME 记录和 A 记录冲突?

同一个域名只能使用 A 记录解析,或者使用 CNAME 解析,如果您在添加域名的 CNAME 解析时提示存在冲突,请检查该主机记录是否已经存在 A 记录。如果您的域名用于加速您的源站服务器站点

- \*在确认 CDN 配置无误情况下,可以删除A记录。
- \* 通过配置 CNAME 解析,使得域名能够绑定到 CDN 的加速线路上。

注: 修改 CNAME 配置生效时间:新增 CNAME 记录会实时生效,而修改 CNAME 记录需要等待生效时间 TTL。

## 如何判断 CNAME 是否正确配置?

先在 CDN 的 域名管理 中检查域名是否创建成功,如果已经创建成功,且已经按照步骤添加了 CNAME 解析,但是无法正常访问资源外链,或保持"等待 CNAME"状态,可以通过以下方法检测本地的域名解析:

您可以通过 nslookup 您的加速域名, 域名是否解析到 CNAME 值上。

linux/mac系统您可以通过如图所示的命令 dig 您的加速域名 查看,第一条是否解析到您配置的CNAME值。

```
vinchideMacBook-Pro:~ vinchi$ dig qn.vinchi.club
; <<>> DiG 9.10.6 <<>> qn.vinchi.club
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20444
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 11, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;qn.vinchi.club.
;; ANSWER SECTION:
qn.vinchi.club.
                                ΙN
                                        CNAME
                                                 qn-vinchi-club.qiniudns.com
                                        CNAME
qn-vinchi-club.qiniudns.com. 35 IN
                                                dt003.china.line.qiniudns.com.
```

 windows系统可以通过Win+R 或 点击左下角的"开始"按钮打开"开始"菜单, 打开"运行", 输入cmd回车。

在命令行模式下输入 nslookup 您的加速域名,例如 nslookup qn.vinchi.club,在结果中可以看到您复制的cname值即可。

```
C:\Users\Administrator>nslookup qn.vinchi.club
        public1.114dns.com
Address: 114.114.114.114
非权威应答:
        tinychinacdnweb.giniu.com.w.kunlunno.com
Addresses: 2408:8719:3000:5:3::3fc
         2408:8719:64:12:3::3fb
         2408:8719:64:12:3::3fc
         2408:8719:3000:5:3::3fb
         123.129.244.229
         27.221.30.11
         27.221.30.45
         27.221.30.10
         27.221.30.46
         27.221.30.58
         27.221.30.44
         123.129.244.225
         123.129.244.226
         123.129.244.223
         123.129.244.228
         119.188.96.65
         qn.vinchi.club
         gn-vinchi-club.giniudns.com
         dt003.china.line.giniudns.com
```

### **FAQ**

### 为什么使用 CDN 需要 CNAME 记录?

在控制台创建加速域名后,会给域名分配一个 "CNAME域名"(例:cdn-example-com.aaaadns.com (http://cdn-example-com.aaaadns.com))。用户需要在域名服务商处,配置一条 CNAME 记录,将访问加速域名的请求指向这个 cdn-example-com.aaaadns.com (http://cdn-example-com.aaaadns.com) 域名记录,生效后访问加速域名时解析将会正式指向 CDN ,之后由 CDN 完成调度,使得该域名所有的请求都开始享有 CDN 加速效果。

#### CNAME 记录和 A 记录是什么关系?

- CNAME 记录和 A 记录都是在 DNS 解析过程中的一种记录值类型。
- A 记录会直接解析到某个 IP, CNAME 会解析到另一个域名, 之后再对另一个域名继续解析, 直到解析出节点。

所以,A 记录只能够实现域名解析到 IP ,CDN 加速服务会根据用户所在位置选择并返回最优节点 IP 。