操作系统

Operating Systems

L30 文件使用磁盘的实现

Files Implementation

lizhijun_os@hit.edu.cn 综合楼411室

授课教师: 李治军

再一次使用磁盘,通过文件使用

```
在fs/read write.c中
int sys write(int fd, const char* buf, int count)
{ struct file *file = current->filp[fd];
  struct m inode *inode = file->inode;
  if(S ISREG(inode->i_mode))
     return file write(inode, file, buf, count); }
                  用open建立这条链,open的核心
                  是读入inode
                                   inode
write(fd)*
                       打开文件表
            PCB
                                       数据盘块
```




file_write的工作过程应该就是...


file_write(inode, file, buf, count);

■ (1)首先需要知道是 些哪段字符?

file中一个读写指针, 是开始地址(fseek就是 修改它),再加上count



- (2)找到要写的盘块号? inode就是用来干这事的
- (3)用盘块号、buf等形成request放入"电梯"





file_write的实现

```
while(i<count){

block=create_block(inode, pos/BLOCK_SIZE);

bh=bread(inode->i_dev, block); 放入"电梯"队列!

int c=pos%BLOCK_SIZE; char *p=c+bh->b_data;

bh->b_dirt=1; c=BLOCK_SIZE-c; pos+=c;

... while(c-->0) *(p++)=get_fs_byte(buf++);

brelse(bh); }

-块一块拷贝用户字 修改pos,
filp->f_pos=pos; }

符,并且释放写出!
```



create_block算盘块,文件抽象的核心

```
create=1的_bmap,没有映射时创建映射
while(i<count) {</pre>
 block=create block(inode, pos/BLOCK SIZE);
  bh=bread(inode->i dev, block);
int bmap (m inode *inode, int block, int create)
{ if (block<7) { if (create & ! inode -> i zone [block])
  { inode->i zone[block]=new block(inode->i dev);
    inode->i ctime=CURRENT TIME; inode->i dirt=1;}
    return inode->i zone[block];}
 block-=7; if (block<512) { 一个盘块号2个字节
   bh=bread(inode->i dev,inode->i zone[7]);
    return (bh->b data)[block];} ...
struct d inode{ unsigned short i mode; ...
  unsigned short i zone[9];
//(0-6):直接数据块,(7):一重间接,(8):二重间接}
```




m_inode,设备文件的inode

前几项和d_inode一样!

```
//读入内存后的inode
struct m inode{
   unsigned short i mode; //文件的类型和属性
   unsigned short i zone[9]; //指向文件内容数据块
   struct task struct *i wait;
                                多个进程共享的打
   unsigned short i count;
                               开这个inode,有的
   unsigned char i lock;
                                   进程等待...
   unsigned char i dirt; ... }
int sys open(const char* filename, int flag)
{ if (S ISCHR (inode->i mode)) //字符设备(
                                     设备文件
   { if (MAJOR (inode->i zone[0]) == 4)
     current->tty=MINOR(inode->i zone[0]);}
#define MAJOR(a)(((unsigned)(a))>>8)) //取高字节
                                 //取低字节
#define MINOR(a)((a)&0xff)
```








实践项目—实现proc文件

```
# cat /proc/psinfo
pid state father counter start_time
0 1 -1 0 0
1 1 0 28 1
```

■这些信息显然不在磁盘上,是特殊文件

```
main(char *argv[])

{ fd=open(argv[1]); while(文件没有结束){
  read(fd,buf,100); printf(buf); }
```





让inode告诉我们从哪条路走?

```
#define S IFCHR 0020000
void init()
   setup((void *) &drive info); #define S_IFPROC 0040000
   mkdir("/proc", 0755);
                                          mode t mode
   mknod("/proc/psinfo", S IFPROC|0444)
int sys read(unsigned int fd,char * buf,int count)
  if(S ISCHR(inode->i_mode)) .. #define S_ISCHR(m) (((m) &
                                  S IFMT) == S IFCHR)
   if(S ISPROC(inode->i mode))
      proc read(file,buf,count);
int proc read(file,char * buf,int count)
{ task struct *p;
 sprintf(krnbuf, "%d, %d", p[0]->pid...);
 按照file->f_pos和count将krnbuf拷贝到buf中;
 修改file->f pos;
                   实际读出的数量<要读的count,
                        就认为文件结束了
```

