

#### LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON

SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR

CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I. ET M.P.I.I.

Année 2023 - 2024



C7: Analyse fréquentielle des systèmes asservis

# C7-1 - Analyse fréquentielle des systèmes asservis : Introduction

26 Mars 2024



Vidéo 1

## Compétences

## Table des matières

I	Définition	de l'	'analyse	fréquentielle
---	------------	-------	----------	---------------

- II Intérêts de l'étude fréquentielle
- III Définition du support du cours
- IV Caractérisation de la sortie correspondante à une entrée harmonique

### • Analyser

- o Identifier la structure d'un système asservi.
- Interpréter et vérifier la cohérence des résultats obtenus expérimentalement, analytiquement ou numériquement.

### Modéliser

- Établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert.
- o Modéliser le signal d'entrée.
- Établir un modèle de comportement à partir d'une réponse temporelle ou fréquentielle.
- Vérifier la cohérence du modèle choisi en confrontant les résultats analytiques et/ou numériques aux résultats expérimentaux.

#### • Résoudre

o Déterminer la réponse fréquentielle.

### • Communiquer

• Utiliser un vocabulaire technique, des symboles et des unités adéquats.

## Compétences

#### • Modéliser:

- $\circ \ \ Identifier et \ caractériser \ les \ grandeurs \ physiques : caractéristiques \ fréquentielles$
- o Systèmes linéaires continus et invariants
- Signaux canoniques d'entrée : signaux sinusoïdaux
- Schémas blocs, fonctions de transferts
- Résoudre : Procéder à la mise en oeuvre d'une démarche de résolution analytique
  - Réponse fréquentielle;

C7: C7-1

## Définition de l'analyse fréquentielle

## Définition 1 : Analyse fréquentielle ou harmonique L'analyse fréquentielle d'un système linéaire, continu et invariant consiste à étudier la réponse (s(t)) vis à vis d'une entrée (e(t)) de type harmonique ou sinusoïdale : $e(t) = e_0 \sin(\omega t) = e_0 \sin(2\pi f t)$ (1)Ce signal est caractérisé par : • sa **fréquence** f, • ou sa **pulsation** $\omega = 2\pi f$ , • son **amplitude** $e_0$ . Système

#### II. Intérêts de l'étude fréquentielle



### Définition 2 : Décomposition en série de Fourier

Tout signal **périodique** se décompose en une **somme de signaux harmoniques** (e.g. sinusoïdale). Par exemple un signal périodique et impaire de fréquence f peut se décomposer de la façon suivante:

$$e(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \cdot \sin(2\pi \ k \ f \ t)$$
 (2)

Temps (s)

où les coefficients  $a_k$  représente les différentes amplitudes des fonctions harmonique constituant la décomposition.



## Remarque 1:

Dans la pratique, pour reconstituer un signal, on peut effectuer une décomposition finie en série de Fourier  $(\tilde{e}(t))$  en prenant n termes :

$$\tilde{e}(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{n} a_k \cdot \sin(2\pi \ k \ f \ t)$$
(3)


La précision de la décomposition sera alors d'autant plus fidèle au signal de départ que le nombre de termes (n) sera grand.

C7: C7-1



## Exemple 1 : Reconstitution d'un signal carré périodique

Prenons l'exemple d'un signal de tension (e(t)) de type créneau d'une période T =1/f égale à 1 s et d'amplitude égale à 1V. On peut effectuer une décomposition finie  $\tilde{e}(t)$  (équation 3) avec différentes valeurs de n (e.g.  $\{1,5,20\}$ ). La figure suivante compare la "richesse" des différentes décompositions finies en série de Fourier de e(t). On remarque bien que plus n est grand plus le signal reconstitué  $(\tilde{e}(t))$  se rapproche du signal initial (e(t)).





## Propriété 1 : Étude d'un signal quelconque

Pour étudier la réponse d'un système vis-à-vis d'un signal quelconque, il faudra alors être capable de caractériser la réponse fréquentielle sur une plage de fréquence (f) ou de pulsation  $(\omega)$  étendue. On peut également choisir cette méthode d'analyse pour vérifier le comportement d'un système vis à vis d'une entrée harmonique caractérisée par différentes valeurs de fréquence (f) ou de pulsation C7: C7-1

## III. Définition du support du cours



### Exemple 2 : Suspension de véhicule


On modélise une suspension d'un véhicule par un ressort de raideur k et un amortisseur de coefficient d'amortissement c, montés en parallèles. On ramène le poids du véhicule à une masse globale m. Dans un premier temps, nous prendrons comme valeurs numériques des différents paramètres :

- m = 100 kg,
- $c = 1,13kN \cdot s \cdot m^{-1}$ ,
- $k = 80kN.m^{-1}$ .

On note respectivement e(t) et s(t) les déplacements verticaux (suivant  $\overrightarrow{y}$ ) du châssis et de l'habitacle par rapport à la position d'équilibre du système. La rotation constante de la roue avec une vitesse angulaire  $\omega$  entraîne un déplacement horizontal du véhicule à vitesse constante selon la direction  $-\overrightarrow{x}$ . Ainsi le repère  $R_0\left(0,\overrightarrow{x},\overrightarrow{y}\right)$  peut être supposé comme galiléen. L'axe de la roue est légèrement excentrée par rapport à son centre. Ceci provoque donc un déplacement du châssis en fonction de la vitesse de rotation de la roue  $\omega$ .

$$e(t) = e_0 \sin(\omega t)$$
.

On se propose de modéliser la réponse en déplacement vertical (suivant  $\vec{y}$ ) de l'habitacle (s(t)) en fonction de la pulsation  $\omega$ .



Le Principe Fondamental de la Dynamique en résultante suivant la direction  $\vec{y}$  appliqué à l'habitacle par rapport au repère  $R_0$  donne l'équation différentielle suivante :

$$-c\left(\frac{d(s(t)-e(t))}{dt}\right)-k(s(t)-e(t))=m\frac{d^2s(t)}{dt^2}.$$

La fonction de transfert du système H(p) = S(p)/E(p) est égale à (forme canonique) :

Avec  $\tau = 2 \xi/\omega_0$ .

C7: C7-1

## Caractérisation de la sortie correspondante à une entrée har-IV. monique

La transformée de Laplace de l'entrée harmonique (e(t)) équation 1) est donnée par :

$$E(p) = \frac{e_0 \cdot \omega}{p^2 + \omega^2}$$

Dans le domaine de Laplace la sortie S(p) du système soumis à une entrée harmonique s'écrit :

On obtient alors avec une transformée de Laplace inverse : ,


$$S(t) = e_0 \left[ \frac{G}{2j} \left( -e^{-j(\varphi + \omega t)} + e^{j(\varphi + \omega t)} \right) + e^{at} Q(t) \right] = e_0 \left[ G \sin(\omega t + \varphi) + e^{at} Q(t) \right]$$

Or, on rappelle que a < 0 (ici  $a = -\frac{c}{2m}$ ) et donc  $e^{a t} Q(t)$  tend vers 0 en  $+\infty$ . Cette partie s'annule donc une fois que le régime est permanent ou établi et représente le **régime transitoire**.



## Définition 3: Réponse fréquentielle en régime permanent

Ainsi, en **régime établi** ou permanent la sortie s(t)est égale à :



- $G = \frac{s_0}{e_0} = |H(j \omega)|$  caractérise le **gain** (c'est à dire le facteur d'amplitude du sinus),
- $\varphi = arg(H(j \omega))$  est le **déphasage** (c'est à dire l'avance ou le retard du sinus).

## Remarque 2 : Cas général

Dans le cas général d'un système linéaire continu invariant, sous les hypothèses de stabilité et avec des conditions initiales nulles le résultat précédent est encore valable.

## Conclusion :

L'étude fréquentielle d'un système linéaire continu et invariant revient à étudier le gain fréquentielle G, ainsi que la phase  $\varphi$  de la fonction de transfert H(p) en fonction de la pulsation  $\omega$  ou de la fréquence f.

On utilisera pour cela des outils des outils graphiques appelés "lieux de transfert".