



(01) 点缺陷

02 点缸

点缺陷符号

03

本征缺陷

(04) 街

缺陷形成热力学



点缺陷 (零维缺陷)


空位 间隙原子 错位原子或离子 外来原子或离子 双空位等复合体

点缺陷




Vacancies:

-vacant atomic sites in a structure.



Self-Interstitials:

-"extra" atoms positioned between atomic sites.





点缺陷符号

总结符号规则: $Max. C = \Pi$ 的电价 - P上的电价 (V, i) 的电价 = 0

缺陷种类: 缺陷原子M \longleftarrow \prod_{P}^{C} 一 有效电荷数 $\left\{ \begin{array}{c} \text{'} & \text{负电荷} \\ \bullet & \text{正电荷} \\ \text{(x 中性)} \end{array} \right.$

缺陷位置 (i 间隙)

注: 有效电何≠头际电何。 对于电子、空穴及原子晶体,二者相等; 对于化合物晶体,二者一般不等。




点缺陷符号

化学缺陷符号	含义
V_{M}	金属离子空位
M_{i}	金属离子处在晶格间隙
X_{M}	非金属阴离子处在金属阳离子位置上
M_{X}	金属阳离子处在非金属阴离子位置上
$(V_{M}V_{X})$ 或 $(M_{i}X_{i})$	缺陷缔合
$L_{\rm M}$	引入的溶质L处在金属离子的位置上
S_{X}	引入的溶质S处在非金属离子的位置上
e'	电子
h•	空穴



本征缺陷 intrinsic point defects




E_{个别原子} > E_{平均}

在原来位置上产生一个空位








$$M_M \longrightarrow V_M + M_i$$

Frenkel 缺陷

② 表面位置 (间隙小/结构紧凑)



$$\mathbf{MX} \longrightarrow \mathbf{V}_{\mathbf{M}} + \mathbf{V}_{\mathbf{X}}$$

Schottky 缺陷



完整晶体

温熵
$$S_T = 3Nk \left(\ln \frac{kT}{hv} + 1 \right)$$

$$G_{\text{perf}} = H_{\text{perf}} - TS_{\text{perf}} = H_{\text{perf}} - 3NkT \left(\ln \frac{kT}{hv} + 1 \right)$$



形成一个缺陷的焓变 h_d ,形成 n_v 个缺陷的焓变为:

缺陷晶体

$$H_{\text{def}} = H_{\text{perf}} + n_{v} h_{d}$$

位形熵
$$S_{\text{config}} = -k \left(N \ln \frac{N}{N + n_v} + n_v \ln \frac{n_v}{N + n_v} \right)$$

假定近邻缺陷的原子的震动频率与无缺陷状态晶体的原子不同,为v'. Thus

$$S_T = k(N - \zeta n_v) \left(\ln \frac{kT}{hv} + 1 \right) + n_v \zeta k \left(\ln \frac{kT}{hv'} + 1 \right)$$

不受影响位置的原子振动熵

受影响位置的原子振动熵




$$G_{\text{def}} = H_{\text{perf}} + n_{\nu} h_{d}$$

$$-kT \left(N - n_{\nu} \zeta\right) \left(\ln \frac{kT}{h\nu} + 1\right) + n_{\nu} \zeta \left(\ln \frac{kT}{h\nu'} + 1\right) - N \ln \frac{N}{n_{\nu} + N} - n_{\nu} \ln \frac{n_{\nu}}{n_{\nu} + N}\right]$$

在完整晶体中形成缺陷的自由能变化为

$$\Delta G = G_{\text{def}} - G_{\text{perf}} = n_v h_d + k T n_v \zeta \ln \frac{v'}{v} + k T \left(N \ln \frac{N}{n_v + N} + n_v \ln \frac{n_v}{n_v + N} \right)$$







$$\frac{n_{\rm eq}}{n_{\rm eq} + N} \approx \frac{n_{\rm eq}}{N} \approx \exp\left(-\frac{h_d - T\Delta s_{\rm vib}}{kT}\right) = \exp\left(-\frac{\Delta g_d}{kT}\right)$$

$$\Delta g = h_d - T \Delta s_{\text{vib}}$$

$$\Delta s_{\text{vib}} = \mathcal{J}k \ln(\nu/\nu')$$



缺陷化学反应

缺陷产生→ 复合 → 化学反应A→B + C

对于缺陷反应式 Π_P^C

▶ 质量平衡 P → 化学反应式中的 "配平" (V的质量=0)

四个规则:

ho 电中性 C: 晶体必须保持电中性 $\Sigma c_i = 0$

 \rightarrow 格点数比例关系: 晶体 $A_a B_b N_A$: $N_B = a$: b

> 格点增殖:

空位的引入或消除

格点数的增加或减少

- •引起格点增殖的缺陷有:V_M、Vx、M_M、Mx、X_M、Xx等;
- •不发生格点增殖的缺陷有: e'、h'、Mi、Xi等

02缺陷化学反应



弗兰克尔缺陷

金属晶体:形成等量的金属离子空位和间隙中的金属离子; 离子晶体:形成等量的正离子间隙和正离子空位

(•• 正负离子半径大小不同);

以离子晶体MX为例:

其弗兰克尔缺陷就是 V_M 和 M_i , $[V_M]$ 和 $[M_i]$ 分别表示它们的浓度,由热缺陷 的波尔兹曼分布,有如下的式子成立:

$$[V_{M}] \times [M_{i}] = \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) = \exp\left(-\frac{E_{m}}{RT}\right)$$

其中, E: 生成一个正离子间隙和一个正离子空位所需要的能量;

Em: 生成一摩尔正离子间隙和一摩尔正离子空位所需要的能量, 简称缺陷的生成能。

$$[\mathbf{M}_{i}] = [\mathbf{V}_{M}] = \exp\left(-\frac{\mathbf{E}_{m}}{2\mathbf{R}\mathbf{T}}\right)$$



肖特基缺陷

金属:形成金属离子空位;

离子晶体:形成等量的正离子和负离子空位,即Vm和Vx;

以MgO为例:

$$[\mathbf{V}_{Mg}] \times [\mathbf{M}_{o}] = \exp\left(-\frac{\mathbf{E}_{m}}{\mathbf{RT}}\right)$$
, $[\mathbf{V}_{Mg}] = \exp\left(-\frac{\mathbf{E}_{m}}{2\mathbf{RT}}\right)$





缺陷与反应的化学计量

位置比例是否改变?

阳离子的位置是否变化?

阴离子的位置是否变化?







肖特基缺陷反应

$$O_{\mathrm{O}}^{\mathrm{X}} + M_{\mathrm{M}}^{\mathrm{X}} \Rightarrow O_{\mathrm{O},s}^{\mathrm{X}} + M_{\mathrm{M},s}^{\mathrm{X}} + V_{\mathrm{O}}^{\bullet \bullet} + V_{\mathrm{M}}^{\prime\prime}$$

正常晶体:

Null (or perfect crystal) $\Rightarrow V''_M + V_O^{\bullet \bullet}$ Δg

In Al_2O_3 oxide:

Null (or perfect crystal) \Rightarrow ?? $V_{A1}^{"}$ + ?? $V_{O}^{\bullet \bullet}$

In MOOMOO oxide:

Null (or perfect crystal) $\Rightarrow V_{M}^{???} + ??V_{O}^{\bullet \bullet}$



对于MaXb 化合物

$$a(X_X + V_X) = b(M_M + V_M)$$

$$\frac{\mathbf{M}_M + \mathbf{V}_M}{\mathbf{X}_X + \mathbf{V}_X} = \frac{a}{b}$$

如Al₂O₃:

$$\frac{\mathbf{M}_{Al} + \mathbf{V}_{Al}}{\mathbf{X}_O + \mathbf{V}_O} = \frac{2}{3}$$



肖特基缺陷浓度

$$[V_a] = [V_c] = \exp \frac{\Delta s_S}{2k} \exp \left(-\frac{\Delta h_S}{2kT}\right)$$

不随温度变化项

$$[V_c] = \frac{V_{\text{cat}}}{V_{\text{cat}} + N_{\text{cat}}} \qquad [V_a] = \frac{V_{\text{an}}}{V_{\text{an}} + N_{\text{an}}}$$

方括号表示缺陷摩尔分数! 无量纲!



弗兰克尔缺陷浓度

N*= 晶体内部所有间隙位置. n; 被填隙位置

$$\frac{V_{\text{cat}}^{\text{eq}} n_i^{\text{eq}}}{N_T N^*} \approx \exp\left(-\frac{\Delta g_F}{kT}\right) \approx \exp\frac{T\Delta S_F}{kT} \exp\left(-\frac{\Delta h_F}{kT}\right)$$

T indep. term



质量作用定理

$$aA + bB = cC + dD$$
 ΔG

$$\frac{x_C^c x_D^d}{x_A^a x_B^b} = \exp\left(-\frac{\Delta G}{kT}\right) = K^{\text{eq}}$$



缺陷反应平衡(肖特基缺陷)

$$M_M^x + O_O^x \Longrightarrow V_M'' + V_O^{\bullet \bullet}$$

$$\frac{[V_0^{\circ \circ}][V_M'']}{[O_0^x][M_M^x]} = \exp\left(-\frac{\Delta g_S}{kT}\right) = K_S$$

$$\frac{V_{\rm an}^{\rm eq}V_{\rm cat}^{\rm eq}}{\left(N_{\rm an}+V_{\rm an}^{\rm eq}\right)\left(V_{\rm cat}^{\rm eq}+N_{\rm cat}\right)} \approx \frac{V_{\rm an}^{\rm eq}V_{\rm cat}^{\rm eq}}{N_{\rm an}N_{\rm cat}} = \exp\left(-\frac{\Delta h_S - T \Delta s_S}{kT}\right)$$



缺陷反应平衡 (弗兰克尔缺陷)

$$M_M^x \Longrightarrow V_M''' + M_i^{\bullet \bullet \bullet}$$

$$\frac{[M_i^{\circ\circ\circ}][V_M^{"}]}{[M_M^x]} = \exp\left(-\frac{\Delta g_F}{kT}\right) = K_F$$



反结构缺陷

$$C_{C} + Si_{Si} \Rightarrow Si_{C} + C_{Si}$$

- 离子晶体不可能,即便形成也不重要。
- 在三元氧化物如BaTiO3 或钙钛矿结构很重要

02缺陷化学反应



缺陷浓度的表示

定义: 体系中缺陷或杂质 (1) 在本体(2)中的含量

质量百分比 (wt%)
$$C_1 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \times 100$$

几种表述:

原子百分比 (at%)
$$C'_1 = \frac{n_1}{n_1 + n_2} \times 100$$

质量,m1,与摩尔数,n1,的关系:


$$n_1 = \frac{m_1}{M_1}$$

 $M_1 - 原子量$



点缺陷的平衡浓度


Point defect concentration varies with temperature!



杂质缺陷



(由于外来原子进入晶体而产生的缺陷)





陶瓷中的杂质缺陷

$$CaCl_2 \xrightarrow{NaCl} V_{Na} + 2Cl_{Cl} + Ca_{Na}$$

02缺陷化学反应

化合物中的杂质-固溶体 梯鄉 树柳

Solvent - 溶剂

Solute - 溶质

- 1. 原子半径差小于15%
- 2. 相同晶体结构
- 3. 相同电负性
- 4. 相同化学价

If one or more of the above rules is violated only partial solubility is possible.



基本的缺陷反应方程

- 1. 具有夫伦克耳缺陷(具有等浓度的晶格空位和填隙缺陷)的整比化合物 $M^{2+}X^{2-}$: $M_{M}^{\times} = M_{i}^{::} + V_{M}^{::}$
- 2. 具有反夫伦克耳缺陷的整比化合物M2+X2-:

$$X_X^{\times} = X_i^{\cdot \cdot} + V_X^{\cdot \cdot}$$

3. 具有肖特基缺陷的整比化合物M2+X2-: (无缺陷态)

$$0 = V_M^{"} + V_X^{"}$$



基本的缺陷反应方程

4. 肖特基缺陷的整比化合物M²⁺X²⁻:

$$M_{M}^{\times} + X_{X}^{\times} = M_{i}^{\cdot \cdot} + X_{i}^{\cdot \cdot} + V_{M} + V_{X}$$

5. 具有结构缺陷的整比化合物M²⁺X²⁻:

$$M_M^{\times} + X_X^{\times} = M_X^{\times} + X_M^{\times}$$

例如: 在某些尖晶石型结构的化合物AB2O4中具有这种缺陷,即

$$A_A^{\times} + B_B^{\times} = A_B^X + B_A^{\times}$$



例1. NaCl中掺入CaCl2,缺陷反应方程式为:

$$CaCl_2 \xrightarrow{NaCl} V_{Na} + 2Cl_{Cl} + Ca_{Na}$$

例2 中掺入Al₂O₃ 和 Al₂O₃中掺入 的方程式分别为:

$$Al_2O_3 \xrightarrow{MgO} V_{Mg}^{"} + 2Al_{Mg}^{"} + 3O_O$$

$$2MgO \xrightarrow{Al_2O_3} V_O^{"} + 2Mg_{Al}^{'} + 2O_O$$



化学式

举例如下: (1mol基体对应x mol置换离子)

① 向1mol ZrO2中掺入x mol CaO发生置换反应:

的化学式:



(x mol CaO 提供x mol的钙离子,置换了x mol的锆离子,并由于置换离子的价数不同,在基体中造成了x mol氧空位)

电中性原则检验: -2(2-x)+2x+4(1-x)=0



02缺陷化学反应



② 向1mol ZrO2中掺入 CaO 发生反应:

$$2CaO \xrightarrow{ZrO_2} Ca'_{Zr} + Ca'_{i} + 2O_O$$

与① 的<u>不同之处</u>在于:一部分钙离子置换了锆离子,另一部分钙离子填在氧化锆晶格的间隙中形成间隙离子的化学式为: $Zr_{1-x}Ca_{2x}O_2$

③ 向1mol的 Al₂O₃中掺入x mol MgO 发生置换反应:

$$2MgO \xrightarrow{Al_2O_3} 2Mg_{Al} + 2O_O + V_O$$

 Al_2O_3 的化学式为: $Al_{2-2x}Mg_{2x}O_{3-x}$

02缺陷化学反应



 $Al_{2-\frac{2}{3}x}Mg_{x}O_{3}$

④ 向1mol的 Al₂O中掺入x mol MgO 发生填隙反应:

$$MgO \xrightarrow{Al_2O_3} Mg_i^{..} + O_O + \frac{2}{3}V_{Al}^{""}$$

⑤ 向1mol的Al₂O₃中掺入x mol Cr₂O₃ 发生等价置换反应:

$$Cr_2O_3 \xrightarrow{Al_2O_3} 2Cr_{Al} + 3O_O$$
 $Al_{2-x}Cr_xO_3$

⑥ 向1mol Al_2O_3 中再掺入x mol $_{NiO}$,发生置换反应:的化学式为 $Al_{2-x-y}Cr_xNi_yO_{3-\frac{1}{2}y}$

化合物密度计算



6. 化合物理论密度计算

密度: 单位晶胞内所有原子总质量与单位晶胞体积的商,

表示为: $\rho = \frac{W}{V}$ (单位: g/cm³)

设一个晶胞中有n个原子,则:

$$W = \sum_{i} W_{i} = \sum_{i} \frac{(allentinesize (allentinesize in the content of the$$

化合物的密度计算的应用:

判断在给定的化学式中,掺杂的物质是以填隙还是置换的形式进入基体的,因为<mark>填隙型和置换型化合物的密度不同,一般而言,置换型的密度较</mark>填隙型的小。

02缺陷化学反应



举例: 计算氧化锆中添加x=0.15CaO的固溶体的密度, 置换式的缺陷反应方程式为:

$$CaO \xrightarrow{ZrO_2} Ca_{Zr}^{"} + O_O + V_O^{"}$$

添加x=0.15的CaO的氧化锆固溶体的分子式为:

$$Zr_{1-x}Ca_xO_{2-x}$$

 $Zr_{0.85}Ca_{0.15}O_{1.85}$

氧化锆为萤石结构单位晶胞中有4个阳离子和8个阴离子位置所以单位晶胞质量为:

$$W = \frac{4 \times 0.85 \times 91.22 + 4 \times 0.15 \times 40.08 + (8 \times 1.85/2) \times 16}{6.02 \times 10^{23}} = 75.18 \times 10^{-23} g$$


晶格常数为5.131Å,氧化锆为立方晶系,体积为: 135.1×10⁻²⁴cm³

密度为: 5.565g/cm³, 实验测得5.477g/cm³



氧化钙掺杂氧化锆为例

Anion Vacancies or Interstitial Cations



ZrO,中掺杂CaO后理论密度和CaO掺杂量之间的关系

02缺陷化学反应

缺陷缔合反应



 $NaCl \rightarrow V_{Na} + V_{Cl} + Na_s + Cl_s$ $V_{Na}' + V_{Cl} \bullet \rightarrow (V_{Na}' \bullet V_{Cl})^{x}$

(下标S: surface)

2. 向 NaCl 中加入 CaCl₂:

$$CaCl_{2} \xrightarrow{NaCl} Ca_{Na} + 2Cl_{Cl} + V_{Na}$$

$$Ca_{Na} + V_{Na} \rightarrow (Ca_{Na} \cdot V_{Na})^{x}$$

3. 向 CdF_2 中加入 Sm^{3+} :

$$Sm_{Cd}^{\bullet} + F_i^{'} \rightarrow (Sm_{Cd}^{\bullet} \bullet F^{'})^x$$

4. 向 ZnS 中加入 Al^{3+} :

$$Al_{Zn}^{\bullet} + V_{Zn}^{"} \rightarrow (Al_{Zn}^{\bullet} \bullet V_{Zn}^{"})^{"}$$
 一一 带电的缺陷缔合

02缺陷化学反应



$$NaCl \rightarrow V_{Na}' + V_{Cl}' + Na_s + Cl_s$$

一定条件下,部分Na+和CI-空位组合形成缺陷缔合:

$$V_{Na}' + V_{Cl}' \rightarrow (V_{Na}' \bullet V_{Cl}')^x$$
 (x代表缔合的缺陷呈电中性) ($\triangle g_s$: 一个肖脱基缺陷的生成能, $\triangle g_a$: 一个缺陷缔合的缔合能)

平衡常数 K:
$$K = \frac{[(V_{Na} \bullet V_{Cl} \bullet)]}{[V_{Na}] \bullet [V_{Cl} \bullet]} = \exp(-\frac{\Delta g_a}{kT})$$

$$\mathbb{Z} :: [V_{Na}] \bullet [V_{Cl} \bullet] = \exp(-\frac{\Delta g_s}{kT})$$
得:
$$[(V_{Na} \bullet V_{Cl} \bullet)] = \exp(-\frac{\Delta g_a + \Delta g_s}{kT})$$

02缺陷化学反应



吉布斯自由能变与焓变及熵变有如下关系

$$\Delta g_{a} = \Delta h_{a} - T \bullet \Delta S_{a} \quad , \qquad \Delta g_{s} = \Delta h_{s} - T \bullet \Delta S_{s}$$
 (其中, ΔS_{a} 又称作"位形熵", Δh_{a} 又称作"相互作用能")
代入
$$[(V_{Na} \bullet V_{Cl} \bullet)] = \exp(-\frac{\Delta g_{a} + \Delta g_{s}}{kT})$$
 得:
$$[(V_{Na} \bullet V_{Cl} \bullet)] = K \bullet \exp(-\frac{\Delta h_{a} + \Delta h_{s}}{kT})$$
 根
$$K' = \exp(\frac{\Delta S_{a} + \Delta S_{s}}{k}) \approx$$
 常数(一定温度范围内)
式中,
$$\Delta h_{a} \approx -\frac{q_{1} \bullet q_{2}}{k} (eV)$$

$$R \bullet \varepsilon$$

温度升高使热骚动加剧,从而促进肖脱基缺陷的生成而不利于缺陷缔合; 另外,<mark>缺陷缔合能为负绝对值较大的,有利于缺陷缔合</mark>。



定义:某些金属与非金属的化合物的成分随合成气氛的不同而变化,并不一定严格遵守化学式中的计量配比,称这种化合物为**非化学计量化合物**



晶体中的氧化还原反应(氧化铁)

$$\frac{1}{2}O_{2}(g) + 2Fe^{2+} \Rightarrow 2Fe^{3+} + O_{O}^{x} + V_{Fe}''$$

在过渡族金属的情况下,在给定温度下改变氧化状态很容易产生非化学计量!



非化学计量化合物举例

1. 缺阴离子型

典型化合物:

 ZrO_2 , TiO_2

特点: 在还原气氛下易失氧而产生弱束缚电子。

如:TiO2在还原气氛中形成氧离子空位,正四价的钛离子降为正三价,过程如下:



TiO2在还原气氛中失去部分氧,生成TiO2x可写成

$$2\text{TiO}_2 \rightarrow 2\text{Ti}_{\text{Ti}} + \text{V}_{\text{O}} + 3\text{O}_{\text{o}} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \uparrow$$

或写成

$$2Ti_{Ti} + 4O_O \rightarrow 2Ti_{Ti} + V_O'' + 3O_O + \frac{1}{2}O_2 \uparrow$$



$$2\text{TiO}_2 \rightarrow 2\text{Ti}_{\text{Ti}} + 4\text{O}_{\text{O}}$$

$$2\mathrm{Ti}_{\mathrm{Ti}} + 4\mathrm{O}_{\mathrm{O}} \rightarrow \frac{1}{2}\mathrm{O}_{2} \uparrow + 2\mathrm{Ti}_{\mathrm{Ti}}' + 3\mathrm{O}_{\mathrm{O}} + \mathrm{V}_{\mathrm{O}}''$$

$$2Ti_{Ti} + O_O \rightarrow \frac{1}{2}O_2 \uparrow + 2Ti_{Ti} + 2e' + V_O''$$

$$O_O \rightarrow \frac{1}{2}O_2 \uparrow +2e' + V_O''$$

弱束缚电子



$$O_O \rightarrow \frac{1}{2}O_2 \uparrow +2e' + V_O''$$

反应达平衡时,
$$K = \frac{P_{O_2}^{\frac{1}{2}} \left[V_o^{..} \right] \cdot \left[e^{.} \right]^2}{\left[O_o \right]} \tag{K为平衡常数}$$

$$: [O_o] \approx 100\% \quad [e'] = 2[V_o'']$$

$$K = \frac{1}{2} P_{O_2}^{1/2} \cdot [e']^3$$

$$X : K = \exp(-\frac{\Delta G}{RT}) = f(T)$$



$$[e'] \propto P_{O_2}^{-1/6}$$

得: $\begin{bmatrix}e'\end{bmatrix}\propto P_{O_2}^{-1/6} & K=\frac{1}{2}P_{O_2}^{1/2}\cdot[e']^3\\ K=\exp(-\frac{\Delta G}{RT})=f(T) & K=\exp(-\frac{\Delta G}{RT})=f$

$$\delta \propto P_{O_2}^{-1/6}$$

此类关系的应用: 氧分压传感器、氧离子导体和燃料电池;

TiO_{2:} 电子
ZrO_{2:} 氧离子空位扩散。



非化学计量化合物举例

2. 阳离子间隙型

✓典型化合物: ZnO和CdO

✓ 特点: 阳离子处在晶格间隙的类型, 并由此产

生弱束缚电子,是N型半导体材料。

如: 将ZnO放入Zn蒸汽中加热或脱氧, Zn进入ZnO的晶格间隙,

脱氧反应方程式为:

$$ZnO \rightarrow Zn_i^{\cdot} + e^{'} + \frac{1}{2}O_2$$
 (主要)
$$ZnO \rightarrow Zn_i^{\cdot} + 2e^{'} + \frac{1}{2}O_2$$



$$Zn$$
蒸汽中加热 $Zn_g \xrightarrow{ZnO} Zn_i + e^i$

$$[Zn_i] = [e']$$

$$K = \frac{[Zn_{i}^{\cdot}] \cdot [e^{\cdot}]}{P_{Zn}} = \frac{[Zn_{i}^{\cdot}]^{2}}{P_{Zn}}$$

$$Zn_g + \frac{1}{2}O_2 = ZnO$$

$$\mathbf{K} = \frac{1}{\mathbf{P}_{\mathbf{Zn}} \cdot \mathbf{P}_{\mathbf{O}_2}^{1/2}}$$

$$\sigma \propto [e'] \propto P_{O_2}^{-1/4}$$



反应式
$$ZnO \rightarrow Zn_i + e' + \frac{1}{2}O_2$$
 的平衡常数为:

$$K = \frac{[ZnO]}{[Zn'_i] \cdot [e'] \cdot P_{O_2}^{1/2}}$$

$$\therefore$$
 ZnO 的电导率为: $\delta \propto \left[e^{'}\right] \propto P_{O_2}^{-1/4}$

反应的实质:
$$MO \rightarrow M_i' + e' + \frac{1}{2}O_2 \uparrow$$



非化学计量化合物举例

3. 阴离子间隙型

✓典型化合物: UO₂

✓特点: 空穴导电, 是p型半导体材料。

电导率: $\sigma \propto [h^{\cdot}] \propto P_{O_2}^{-6}$

 \checkmark 反应: $\frac{1}{2}O_2 \rightarrow O_i^{"} + 2h^{"}$



非化学计量化合物举例


- 4. 缺阳离子型
- ✓典型化合物: FeO (非化学整比化合物)
- ✓特点:阳离子化合价升高,产生空位。
- 文句: $2Fe_{Fe} + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow 2Fe_{Fe}^{\cdot} + O_O + V_{Fe}^{''}$ $\rightarrow 2Fe_{Fe} + 2h^{\cdot} + O_O + V_{Fe}^{''}$

电导率:
$$\sigma \propto [h^{\cdot}] \propto P_{O_2}^{\frac{1}{6}}$$

实质:
$$\frac{1}{2}O_2 \to O_O + 2h^{\cdot} + V_{Fe}^{''}$$

缺阳离子型





Fe²⁺空位是由于两个Fe³⁺造成的

四类非化学计量化合物之代表物

• I型 (缺阴离子型) : ZrO_{2-x}, TiO_{2-x}, KCl_{1-x}, NaCl_{1-x}, KBr_{1-x}

• Ⅱ型 (阳离子间隙型) : Zn_{1+x}O,Cd_{1+x}O

• Ⅲ型 (阴离子间隙型) : ^{UO}2+x

• IV型 (缺阳离子型) : $\frac{\text{Cu}_{2-x}\text{O}, \text{Fe}_{1-x}\text{O}, \text{Ni}_{1-x}\text{O}, \text{Co}_{1-x}\text{O}, \text{Ti}_{1-x}\text{O}_{2},}{\text{K}_{1-x}\text{Br}, \text{K}_{1-x}\text{I}, \text{Fe}_{1-x}\text{S}, \text{Pb}_{1-x}\text{S}, \text{Cu}_{1-x}\text{S}}$

- 注:① 对某种化合物来说,分类并不是固定的;
 - ② 上述非化学计量化合物的电导率都与氧分压的次方成比例,故可以做图 $\ln \delta \sim \ln P_{O^2}$,从斜率判断该化合物的导电机制。



当环境中气氛变化导致晶体中发生氧化还原反应时其电子、空穴和缺陷浓度随气氛中氧分压发生变化的规律

不考虑产生间隙缺陷时体系中同时存在的未知变量

非化学计量化合物中缺陷为:n,p,Vo,VM

当求解 n, p, V_O, V_M **时需什么联立公式**? 需要什么信息?

需几个公式求解:?? 是否可以得到解?



缺陷平衡和Kroger-Vink 图

$$\frac{x_C^c x_D^d}{x_A^a x_B^b} = \exp\left(-\frac{\Delta G^\circ}{kT}\right) = K^{\text{eq}}$$

- 假定质量作用定律适用于缺陷反应.
- 假定为理想状态.
- 联立同时求解缺陷反应方程.
- 把缺陷浓度与热力学参量关系作图.



低氧分压
$$P_{O2}$$
 $O_O^x \Leftrightarrow V_O^{\bullet \bullet} + 2e' + \frac{1}{2}O_2(g)$ Δg_{red}

$$\frac{[\mathbf{V}_{\mathbf{O}}^{\bullet\bullet}][e']^2 P_{\mathbf{O}_2}^{1/2}}{[\mathbf{O}_{\mathbf{O}}^x]} = K_{\text{red}} = \exp\left(-\frac{\Delta g_{red}}{kT}\right)$$

$$M_{\rm M}^x + O_{\rm O}^x \iff V_{\rm M}'' + V_{\rm O}^{\bullet \bullet}$$

$$\frac{[\mathbf{V}_{\mathbf{M}}''][\mathbf{V}_{\mathbf{O}}^{\bullet\bullet}]}{[\mathbf{M}_{\mathbf{M}}''][\mathbf{O}_{\mathbf{O}}'']} = K_{S} = \exp\left(-\frac{\Delta g_{S}}{kT}\right)$$

$$\frac{1}{2}O_2(g) \Leftrightarrow O_O^x + 2h^{\bullet} + V_M''$$

$$\frac{\left[\mathcal{O}_{\mathcal{O}}^{x}\right]\left[\mathcal{V}_{\mathcal{M}}^{"}\right]\left[h^{\bullet}\right]^{2}}{P_{\mathcal{O}_{2}}^{1/2}} = K_{\text{oxid}} = \exp\left(-\frac{\Delta g_{\text{red}}}{kT}\right)$$



体系中同时存在的未知变量

$$n, p, V_O, V_M?$$

当求解 n, p, V_O, V_M时需什么联立公式? 需要什么信息?

$$n = [e'], \quad p = [h^{\bullet}]$$

$$0 = e' + h^{\bullet}$$

$$n \cdot p = K_i = \exp\left(\frac{-E_g}{kT}\right)$$



电中性原则和Brower 近似

$$\sum$$
 positive charges $(m^{-3}) = \sum$ negative charges (m^{-3})

最重要.
$$p+2V_{O}^{\bullet \bullet}=2V_{M}''+n$$

注: 上式中, p, n, V, 和 Vm 的单位是: 缺陷个数/m³

Brower近似很简单,就是在各种氧分压下.各类缺陷成对出现.



由此可以得到

低氧分压
$$P_{O2}$$
 $O_O^x \Leftrightarrow V_O^{\bullet \bullet} + 2e' + \frac{1}{2}O_2(g)$ $p + 2V_O^{\bullet \bullet} = 2V_M'' + n$

$$p + 2V_O^{\bullet \bullet} = 2V_M'' + n$$

中氧分压
$$P_{O2}$$
 $M_M^x + O_O^x \Leftrightarrow V_M'' + V_O^{\bullet \bullet}$ $p + 2V_O^{\bullet \bullet} = 2V_M'' + n$

$$p + 2V_0^{\bullet \bullet} = 2V_M'' + n$$

高氧分压
$$P_{O2}$$
 $\frac{1}{2}O_2(g) \Leftrightarrow O_O^x + 2h^{\bullet} + V_M'' \quad p + 2V_O^{\bullet \bullet} = 2V_M'' + n$

$$p + 2\mathbf{V}_{\mathrm{O}}^{\bullet \bullet} = 2\mathbf{V}_{\mathrm{M}}'' + n$$



低氧分压Po2条件下得到:

$$\frac{[V_{O}^{\bullet\bullet}][e']^{2}P_{O_{2}}^{1/2}}{[O_{O}]} = [V_{O}^{\bullet\bullet}][e']^{2}P_{O_{2}}^{1/2} = K_{red}$$

 $n \approx 2V_0^{\bullet \bullet} >>> \sum \text{(all other defects)}$

$$n = 2V_{O}^{\bullet \bullet} = [2K_{red}]^{1/3} P_{O_2}^{-1/6}$$


中氧分压
$$P_{O2}$$
条件下 得到:
$$\frac{[V''_M][V_O^{\bullet\bullet}]}{[M_M^x][O_O^x]} = [V''_M][V_O^{\bullet\bullet}] = K_S$$

$$V_{O}^{\bullet \bullet} = V_{M}'' >> other defects$$

$$[\mathbf{V}_{\mathrm{M}}''] = [\mathbf{V}_{\mathrm{O}}^{\bullet \bullet}] = \sqrt{K_{S}}$$


So what is P_{O2} dependence?








Kroger-Vink 图对于 K_s>>K_i





Kroger-Vink 图对于 K_i>>K_S







缺陷化学的应用

$$Y_2O_3 \xrightarrow{ZrO_2} 2Y_{Zr} + 3O_O + V_O^{\bullet \bullet}$$




氧分压传感器示意图










萤石结构为AX2 type

Ex:CeO₂ CaF₂

₹ Ce⁴⁺:Fcc晶格点位置

O²⁻:所有四面体格隙位置




Defect chemistry:

$$Y_2O_3 \xrightarrow{\text{CeO}_2} 2Y'_{\text{Ce}} + 3O_0^x + V_0^x$$

氧空位






总反应: $mH_2+nCO+1/2(m+n)O_2 \rightarrow mH_2O+nCO_2$



缺陷与半导体 (电子与空穴)





半导体的基本知识

导电能力介于导体和绝缘体之间的物质称为半导体,半导体器件中用的最多的是硅和锗。


半导体的特点:

- 当受外界热和光的作用时,它的导电能力明显变化。
- 往纯净的半导体中掺入某些杂质,会使它的导电能力明显改变。

04 缺陷与半导体特性



形成共价键后,每个原子的最外层电子是八个,构成稳定结构。



共价键中的两个电子被紧紧束缚在共价键中,称为<mark>束缚电子</mark>,常温下束缚电子很难脱离共价键成为自由电子,因此<mark>本征半导体中的自由电子很少</mark>,所以本征半导体的导电能力很弱。



本征半导体的导电机理

1.载流子、自由电子和空穴

在绝对0度(*T*=0K)和没有外界激发时,价电子完全被共价键束缚着,本征半导体中没有可以运动的带电粒子(即<mark>载流子</mark>),它的导电能力为 0,相当于绝缘体。


在常温下, 使一些价电子获得足够的能量而脱离共价键的束缚, 成为自由电子, 同时共价键上留下一个空位, 称为空穴。

这一现象称为本征激发,也称热激发。

04 缺陷与半导体特性



本征激发和复合的过程




可见因热激发而出现的自由电子和空穴是同时成对出现的,称为电子空穴对。游离的部分自由电子也可能回到空穴中去,称为复合,如图所示。

本征激发和复合在一定温度下会达到动态平衡。



本征半导体的导电机理

本征半导体中存在数量相等的两种载流子,即自由电子和空穴。



在外场作用下,空穴吸引附近的电子来填补,这样的结果相当于空穴的迁移,而空穴的迁移相当于正电荷的移动,因此可以认为空穴是载流子。



本征半导体中电流由两部分组成:

- 1. 自由电子移动产生的电流。
- 2. 空穴移动产生的电流。

本征半导体的导电能力取决于载流子的浓度。

温度越高,载流子的浓度越高。因此本征半导体的导电能力越强,温度是影响半导体性能的一个重要的外部因素,这是半导体的一大特点。




掺杂半导体

在本征半导体中掺入某些微量的杂质,就会使半导体的导电性能发生显著变化。其原因是掺杂半导体的某种载流子浓度大大增加。

N型半导体:自由电子浓度大大增加的掺杂半导体,称为电子半导体。

P型半导体: 空穴浓度大大增加的掺杂半导体, 称为空穴半导体。





№型半导体中的载
流子是什么?

- 1、由施主原子提供的电子,浓度与施主原子相同。
- 2、本征半导体中成对产生的电子和空穴。

掺杂浓度远大于本征半导体中载流子浓度,所以,自由电子浓度远大于空穴浓度。 自由电子称为多数载流子(多子),空穴称为少数载流子(少子)。



P型半导体

在硅或锗晶体中掺入少量的三价元素,如硼(或铟),晶体点阵中的某些半导体原子被杂质取代,硼原子的最外层有三个价电子,与相邻的


半导体原子形成共价键时,产生一个空穴。这个空穴可能吸引束缚电子来填补,使得硼原子成为不能移动的带负电的离子。由于硼原子接受电子,所以称为受主原子。

P型半导体中空穴是多子, 电子是少子。

硼原子



掺杂的局域能级




非金属固体中由于出现了空穴和电子而带正电荷和负电荷,故在原子周围形成了一个附加电场,进而引起周期性势场的畸变,造成晶体的不完整性而产生的缺陷称为电子缺陷(或称电荷缺陷)。

纯硅的室温带隙宽度大约1.12eV, 锗约为0.79eV

电子缺陷示意图






施主缺陷

$D*+E_{D1} \longrightarrow D'+e'$

$$D \cdot + E_{D2} \longrightarrow D \cdot \cdot + e'$$

受主缺陷



$$A*+E_{A1} \longrightarrow A' + h$$

$$D' + E_{D2} \longrightarrow D'' + e'$$
 $A' + E_{A2} \longrightarrow A'' + h$



掺杂后的点缺陷的局域能级

在本征半导体中进行不等价掺杂,形成的点缺陷处在禁带中接近导带底或价带顶的局域能级上,使价电子受激到导带中或使空穴受激到价带中变得容易,大大增加了受激的电子或空穴的数量。

1) Ge中加入VA族的 As:

可表示为:
$$As_{Ge}^{x} + E_{D} \rightarrow As_{Ge}^{\bullet} + e'$$

(式中, E_D: 缺陷所处的局域能级距离导带底的能隙)

$$:: E_D = 0.0127eV << Eg(Ge)$$

即: As的掺杂,产生了局域能级,使电子易于被激到导带中。

"施主缺陷":能提供"准自由电子"的缺陷叫"施主缺陷",对应的As掺杂Ge是n型半导体。



掺杂后的点缺陷的局域能级

Ge中加入VA族的B:

B的外层有3个电子,B进入Ge的晶格后,容易使价带中的电子被激至一距离价带顶很近的局域 能级上去,形成 B_{Ge} 缺陷,同时在价带内形成空穴。


表示为:
$$B_{Ge}^{x}+E_{a}
ightarrow B_{Ge}^{'}+h^{ullet}$$

$$E_a = 0.0104 eV << Eg(Ge)$$
 (E_a : B_{Ge}) 以外的 证明 E_a : E_{Ge} 的 E_a : E_a : E_{Ge} 的 E_a : $E_$

即:由于B的掺入,产生了局域能级,使空穴易于被激发到价带中。

"受主缺陷": "吸引"价带中的电子而在价带中产生空穴的缺陷,对应的B掺杂 Ge是p型半导体。





$$As_{Ge}^{x} + E_{D} \rightarrow As_{Ge}^{\bullet} + e' \qquad B_{Ge}^{x} + E_{A} \rightarrow B_{Ge}^{'} + h^{\bullet}$$



掺杂后的点缺陷的局域能级

"两性缺陷" (amphoteric defects):

把既可以给出电子到导带,也可以"吸引"价带中的电子从而在价带中形成空穴的缺陷称为两性缺陷。


如:将 Ag^+ 加入 KCl 中,生成 Ag_K^x 缺陷,表达式如下:

$$Ag_K^{\ x} + E_D(6.4eV) \rightarrow Ag_K^{\ \bullet} + e'$$

$$Ag_K^x + E_A(5.6eV) \rightarrow Ag_K' + h^{\bullet}$$




能带图:金属能带结构



- <u>当T = 0</u>, 费米 E_F 以下能级轨道被电子充满, 费米能级 E_F 以上轨道是 空的. 电子在很小的电场左右下很容易进入空的导带形成导电
- · <u>当 T > 0</u>, 电子很容易受热激发进入高于费米能级




能带图: 宽禁带的绝缘体材料 Egap



- $\underline{\text{T}} = 0$, <u>价带充满电子</u>, 导带是空的. 不导电
 - <u>费米能级</u> E_F 在宽禁带 (2-10 eV)的中央
 - <u>在 T > 0</u>, 电子不能被热激发到导带中, 因此电导率为零。



能带图: 半导体的中等禁带宽 Egap



- 在T=0,价带充满电子,导带是空的.
- <u>当T > 0</u>, 电子受热激发进入导带, 产生部分空的价带和部分填充的导带

当 T>0 电导率发生什么变化? ——由于载流子浓度增大,则电导率上升


当温度变化时导带和禁带发生什么变化? ——导带底出现电子, 价带顶出现空穴



半导体掺杂的能带结构

掺杂可以提高电导率(instead of heating it!)


- 5价元素掺杂入4价半导体形成n型半导体
- 处在导带E_C下端的施主能级E_D
 - 提高载流子浓度 *n 可以增强电子导电*.
- 更多的载流子导致费米能级Ep向高端移动





能带结构: 半导体的受主掺杂

- 四价Si中三价元素形成受主掺杂
- 价带中的电子被束缚在 高于价带顶端 E_V 的局域能级 E_A 上.
 - 形成价带中的空穴导致电导率升高.
- 由于空穴载流子浓度的提高导致费米能级E_F下移.





半导体能带结构和电子密度

半导体中受激的电子浓度 n_e 可表示如下: $n_e = N_c \cdot \exp(-\frac{E_C - E_f}{kT})$

 E_C : 导带底的能级 E_f : 费米能级

半导体中受激的电子空穴浓度 n_p 表示如下: $n_p = N_V \exp(-\frac{E_f - E_V}{\nu T})$

式中,
$$N_V = 2 \bullet (\frac{2\pi m_h^* kT}{h^2})^{3/2}$$
 $(m_h^*: 空穴的有效质量; h: 普朗克常数)$ \checkmark 对本征半导体, $m_e^* = m_h^*$




半导体: 载流子浓度与Hall效应的关系

- <u>用途</u>? 测定半导体的 <u>载流子类型</u> (electron vs. hole) 和载流子浓度<u>n</u>.
- 如何测? 把半导体材料放在外磁场 B中,沿一个方向通入电流,测试在垂直电流方向产生的Hall 电压 V_{H} .

载流子浓度
$$n = \underbrace{(\hat{u}_{i} I) (\hat{w}_{i} \hat{u}_{i} \hat{u}_{i}$$

• 根据罗伦兹方程 $F_E(qE) = F_B(qvB)$.







pn 结的能带结构

- 平衡状态时, 费米能级或载流子浓度必须平衡
- 因此电子由 n 扩散到 p
- · 损耗区 在pn结有离子化的区域
- 形成内电场 (10³ to 10⁵ V/cm), 阻碍进一步的扩散.

pn regions "touch" & free carriers move




pn regions in equilibrium





PN 结: 在外加偏压时的能带结构

- 正向: $\frac{1}{2}$ 在 $\frac{1}{2}$ 型电极加负电压降低内界面电位 \rightarrow 产生由 $\frac{1}{2}$ 到 $\frac{1}{2}$ 的大电流.
- 反向: cn-型电极加正电压升高内界面电位 \rightarrow 产生由 n 到 p 的小电流






pn 结: I-V 特性

I-V 关系

$$I = I_o[e^{eV/kT} - 1]$$


- 正偏压: 电流指数增加
- <u>负偏压:</u> 漏电流 ~I_o.
- "调整" pn 结 使得电流单向流动






双极性晶体管的结构及类型

双极性晶体管的结构如图所示。它有两种类型:NPN型和PNP型。





金属氧化物半导体 (MOSFET)





半导体的色中心

- ➤绝缘体的禁带宽度大,纯净的离子晶体大致几个电子伏特以上,Al₂O₃为9ev,NaCl为8ev,所以从可见光到红外区不会发生光吸收,透明的。但是对紫外光不透明。
- ▶掺杂后造成部分较低的局域能级,如Cr³+有未充满的电子组态3d⁵4S¹, 形成局域能级 (1.7ev)可以吸收较高能量的光(蓝,绿光),造成氧化铝显红颜色。



光的基本性质电磁波谱

可见光七彩颜色的波长和频率范围

光色	波长(nm)	频率(Hz)	中心波长 (nm)
红	760~622	$3.9 \times 10^{14} \sim 4.8 \times 10^{14}$	660
橙	622~597	$4.8 \times 10^{14} \sim 5.0 \times 10^{14}$	610
黄	597~577	$5.0 \times 10^{14} \sim 5.4 \times 10^{14}$	570
绿	577~492	$5.4 \times 10^{14} \sim 6.1 \times 10^{14}$	540
青	492~470	$6.1 \times 10^{14} \sim 6.4 \times 10^{14}$	480
兰	470~455	$6.4 \times 10^{14} \sim 6.6 \times 10^{14}$	460
紫	455~400	$6.6 \times 10^{14} \sim 7.5 \times 10^{14}$	430

人眼最为敏感的光是黄绿光,即500~600nm 附近。



- **>现象**:白色的 Y_2O_3 在真空中煅烧,变成黑色,再退火,又变成白色。
- ▶原因:晶体中存在缺陷,阴离子空位能捕获自由电子,阳离子空位能捕获电子空穴,被捕获的电子或空穴处在某一激发态能级上,易受激而发出一定频率的光,从而宏观上显示特定的颜色。
- **▶色心**:这种捕获了电子的阴离子空位和捕获了空穴的阳离子空位叫色中心。
 - $: Y_2O_3$ 中易形成氧空位,捕获自由电子。真空煅烧,色心形成,显出黑色;退火时色心消失,又恢复白色。



▶分类:

▶ 1) 带一个正电荷的阴离子空位

▶ 2) 捕获一个电子的阴离子空位

——F色心
$$(V_X \cdot + e')^x$$

> 3) 捕获两个电子的阴离子空位

——F'色心
$$(V_X \cdot + 2e')'$$

▶ 4) 捕获一个空穴的阳离子空位

$$---V_1 + \dot{\mathcal{W}}_M + h^{\bullet})^x$$

> 5) 捕获两个空穴的阳离子空位

$$---V_2 + iV_M + 2h^{\bullet})^{\bullet}$$



4 色心及色心的应用 (1) 产生色心的机理

$$A(\overline{\overline{}}) \xrightarrow{KCl(s)} A_{K}' + V_{Cl}'$$


$$V_{Cl}' + e' = V_{Cl}^{\times}$$







$$1/2X_{2}(\overline{\begin{picture}(100,0) \put(0,0){\line(1,0){1/2}} \put(0,0){\l$$

$$\mathbf{V}_{\mathrm{Ag}}^{'} + h^{\bullet} = \mathbf{V}_{\mathrm{Ag}}^{\times}$$









AX色心的光谱数据

化合物	氟化物		氯化物		溴化物	
	λ_{max}	颜色	λ_{max}	颜色	λ_{max}	颜色
Li	224	/	388	黄绿	459	橙色
Na	344	/	459	橙色	539	紫红
K	459	橙色	563	紫色	620	蓝绿
Rb			620	蓝绿	689	蓝绿



(3) 色心的类型 (缺陷的缔合)

色心名称	形成	符号
α中心	阴离子空位	V_X^{\bullet}
F中心	阴离子空位缔合电子	[V _X • +e']
F'中心	F中心缔合电子	[V _X • +2e']
V ₁ 中心	阳离子空位缔合空穴	[V _M ' +h •]
V ₂ 中心	相邻的两个阳离子空位缔合两个孔穴	[2V _M ' +2h •]
FA中心	杂质阳离子A缔合阴离子空位	$[V_X^{\bullet} + A_B^{\times}]$



- 光学材料着色,宝石着色
- 色心激光晶体

(4)色心的应用

• 光敏材料,光致变色材料:信息存储与读写。

$$LaF_3$$
 $\longrightarrow La_{Ca}^{\bullet} + 2F_F^{\times} + F_i^{'}$ B 淡绿色

$$Ca(\xi) \xrightarrow{CaF_2} Ca_{Ca}^{'} + 2V_F^{\bullet}$$
 $Ca_{Ca}^{'} + 2V_F^{\bullet} \longrightarrow Ca_{Ca}^{\times} + 2V_F^{\times}$
 $La_{Ca}^{\bullet} + F_F^{\prime} + V_F^{\times} \longrightarrow F_F^{\times} + (V_F^{\prime} \bullet La_{Ca}^{\bullet})$
 A 无色

