# 1. 什么是ROC / AUC?

	真实类别 1	真实类别 0
预测类别 1	TP 真阳	FP 伪阳
预测类别 0	FN 伪阴	TN 真阴

•  $TPRate = \frac{TP}{TP+FN}$ •  $FPRate = \frac{FP}{FP+TN}$ (真实为1的数据,我预测为1的比例,也就是召回率)

(真实为0的数据, 我预测为1的比例)

#### ROC 曲线


纵轴为TP rate

横轴为FP rate

ROC曲线上的某点对应的横坐标表示: 真实为0的样本,模型预测为1的概率(应当越小越好)

ROC曲线上的某点对应的横坐标表示: 真实为1的样本,模型预测为1的概率(应当越大越好)

所以ROC曲线最理想状态是与y轴重合,正常状态下也要是在y=x(随机选择)上方,否则表示模型更倾向于把对 和错预测相反。



#### **AUC**

AUC(Area Under roc Curve)是一种用来度量分类模型好坏的一个标准。AUC 就是ROC曲线的阴影部分面积, 这部分面积应当与大越好。

AUC可以理解为,任取一对(正、负)样本,正样本的score大于负样本的score的概率。

# 3. AUC的常用计算方法?

假设总共有(m+n)个样本,其中正样本m个,负样本n个,总共有m\*n个样本对,计数,正样本预测为正样本 的概率值大于负样本预测为正样本的概率值记为1、累加计数、然后除以(m\*n)就是AUC的值

#### 4. ROC / AUC 的优势?

AUC的计算方法同时考虑了分类器对于正例和负例的分类能力,在样本不平衡的情况下,依然能够对分类器作出 合理的评价。

例如:在反欺诈场景,设欺诈类样本为正例,正例占比很少(假设0.1%),如果使用准确率评估,把所有的样本 预测为负例,便可以获得**99.9%的准确率**。但是如果使用AUC,把所有样本预测为负例,TPRate和FPRate同时为 0(没有Positive),与(0,0)(1,1)连接,得出**AUC的面积为0.5**,成功规避了样本不均匀带来的问题。

# 补充

- P 准确率 =  $\frac{TP}{TP+FP}$  (预测为1的样本,有多少是正确的) R 召回率 =  $\frac{TP}{TP+FN}$  (真实为1的样本,有多少预测正确)
- F  $\underline{a}$ :  $\frac{1}{\frac{1}{2}(\frac{1}{P}+\frac{1}{R})}$  (P值R值的调和平均值)