

第14章 项目管理



第一节 现代项目管理简介

一、项目和项目管理的概念

<u>(一)项目</u>

项目是为获得独特产品、服务或成果而实施的临时性工作。

临时性: 项目具有明确的起点和终点。

独特性:项目最终交付的产品、服务和成果在整体上是以前没有过的,即使其中有重复元素,但从整体上不会改变项目的独特性。



项目的产出

- (1)项目所提交的产品、服务或成果 如设计图纸、样机、软件系统、企业的一次管理变革、 一场晚会、一次运动会等。
- (2) 项目的过程资产

项目工作过程中积累的经验教训、产生的数据、建立的管理制度、培养的人员等。



项目的特征

- (1) 临时性、独特性。
- (2) 多个干系人/利益相关者(stakeholder)。
- (3) 项目工作相互依赖,无法分割。
- (4) 资源冲突: 同一资源可被不同项目或活动使用。
- (5) 不确定性:项目本身和所处环境都会变化。

项目管理和运作管理

运作管理: 重复持续性工作,内容规范,流程化,制度化,面临的环境相对稳定;

项目管理: 在某些方面与项目管理可能恰恰相反。



	项目(管理)	运作(管理)
持续性	临时,独特	持续,重复
典型任务	开发新产品 企业流程再造 定置软件开发 改进服务 科研立项	生产产品 定期汇报 销售应用/系统软件 提供服务 维持预算
典型目标	达成项目目标	维持业务运行
目标达成后	项目中止	下一轮重复工作
预算	项目起止期内预算	营业周期预算
团队	临时性	没有明确的解散
典型产出物数量	=1(一个项目)	>1(多个产品)

2016/6/16






项目管理是指采用计划、组织、领导和控制等 管理手段确保项目成功,是确保实现从<u>项目资源</u>输 入到项目产出的管理过程。

项目资源

包括项目团队(人)、预算(财)、原/燃料/设备(物)、专业技术、项目信息等,项目产出包括产品、服务和成果,也包括积累的项目过程资产。



项目管理工作内容



2016/6/16



项目管理技术

工作分解结构(work break-down structure, WBS) 责任分配矩阵(responsibility assignment matrix, RAM)

关键路径法(critical path method, CPM) 计划评审技术(program evaluation and review technique, PERT)

挣值分析(earned value analysis,简称EVA)



项目管理十大知识体系

- (1) 项目整合管理:识别、定义、组合、统一和协调项目管理各种活动。
- (2)项目范围管理:定义和控制项目的工作范围,确保项目做且只做所需的全部工作,以成功完成项目目标。
 - (3) 项目时间管理: 确保项目按时完成工作。
 - (4) 项目成本管理: 确保项目在批准的预算内完成。
- (5) 项目质量管理:确保项目需求,包括产品需求,得到满足和确认。




- (6)项目人力资源管理:组织、管理与领导项目团队,确保高效的产出。
 - (7) 项目沟通管理:确保项目干系人信息交流及时准确。
- (8)项目风险管理:提高项目中积极事件的可能性和影响,降低项目中不利事件的可能性和影响。
- (9) 项目采购管理:确保从项目团队外部采购或获取所需产品、服务或成果。
- (10)项目干系人管理:确保项目干系人的需求被恰当地考虑到项目目标中。





二、项目生命周期

资源投 入水平





三、项目的关键成功因素

项目的关键成功因素(critical success factors,

CSFs)是指为达成项目成功所必须具备的要素:

- (1) 高层领导的支持
- (2) 清晰的目标
- (3) 良好的计划
- (4) 有效的沟通
- (5) 高效的团队



四、项目管理的主要组织

- (1) 美国项目管理学会(Project Management Institute,简称PMI)
- (2) 国际项目管理协会(International Project Management Association,简称IPMA)
- (3) 中国项目管理研究委员会(Project Management Research committee, China,简称PMRC)





第二节 工作分解结构和责任分配矩阵

项目范围与责任分配

项目范围是为交付具有规定特性与功能的产品、服务或成果而必须完成的工作,由工作分解结构WBS给出;

工作任务分配由责任分配矩阵RAM给出。






一、工作分解结构(WBS)

WBS(work breakdown structure)用于界定项目工作范围,它是以<u>可交付物</u>为导向的工作<u>层级</u>分解,所分解的对象是项目团队为实现项目目标、提交所需可交付成果而实施的工作,其最低层次称为工作包。

可交付物是指在某一过程、阶段或项目完成时, 必须产出的任何独特并可验证的产品、成果或服务。



例:飞机系统研制项目的WBS工作分解(部分)





WBS分解所遵循的原则:

- (1) WBS应包括<u>所有</u>为达成项目目标(包括<u>项目管理</u>工作本身 在内)的<u>全部工作</u>,不单是交付物;
- (2) WBS分解程度应根据项目规模、复杂程度、组织管理的精细程度和管理所需的详细程度而定;
- (3) WBS的工作包应有<u>明确</u>的交付物、工作内容、责任主体、 预算要求等,同时应具有<u>明确</u>的分工界面,能分别针对各工作包 进行实施,或者,工作包对应的交付物/任务可进行外包/外购;
- (4) WBS应设置不同层级的单元,每个单元有且仅有一个唯一的编码与之对应;
 - (5) WBS应附加工作说明书,对可交付物做详细说明。



二、责任分配矩阵(RAM)

责任分配矩阵(responsibility assignment matrix,RAM)是一种将WBS与项目干系人联系起来的二维表。

通过RAM,确保WBS的每个工作都被分配给某个人或某个团队;根本目的是通过对人的激励来完成工作,达到预定目标。

RAM可以采用RACI图来表示。



RACI ——用来讨论、交流各个角色及相关责任:

- (1) R表示工作由谁负责*执行(Responsible);
- (2) A 表示工作由谁当责*签字(Accountable), 一般一项具体工作仅应该有一个负责人;
- (3) C表示工作可以向谁咨询(Consulted),他们是具有能力或具有相关信息的人员;
 - (4) I 表示应该将工作进展情况通知给对应的人员 (Informed)。

*负责(Responsibility)和当责(Accountability)在现代管理中的意义:

Responsibility: The obligation to act or to produce.

Accountability: The obligation one assumes for ensuring these responsibilities are delivered.





例:软件开发的RACI图

	组长张宏	王伟	宏康	李丹	杨树	项目管理 办公室
需求分析	A	R	I	I	Ι	I
系统设计	A	C	R	I	I	I
开发	A	C	C	R	I	I
测试	A	C	C	C	R	I
项目管理	R	I	I	Ι	Ι	A

R--执行 A--负责 C--咨询 I--通知

2016/6/16



WBS确定了项目需要完成的工作,RAM确定了每项工作具体由谁负责或者执行,接下来就需要制定项目计划,并按计划展开工作。

由于每项工作可能有先后次序的问题、资源限制的问题,因此项目的各项工作并不一定能同时开始,这就要理清各工作间的逻辑和时间关系。

工具与方法:项目网络图、网络计划与分析——关键路径。



第三节 关键路径法(CPM)

项目各活动之间的串行、并行等前后逻辑关系,可 用<mark>网络图</mark>的形式来表示。

通过网络图计算各活动的开始、结束等时间参数,可识别其中的关键活动,关键活动组成关键径路,该关键路径决定了项目周期/总工期(项目总工期并不是项目所有活动时间之和)。

通过关键路径确定项目周期的方法称为<u>关键路径法</u> (critical path method,CPM)。

例,已知根据某项目WBS得到活动关系,求总工期。


活动	内容	紧前活动	工期(周)
A	挖掘	_	2
В	打地基	A	4
C	承重墙施工	В	10
D	封顶	C	6
E	安装外管道	C	4
F	安装内管道	E	5
G	外墙施工	D	7
Н	外部上漆	E, G	9
I	电路铺设	C	7
J	竖墙板	F, I	8
K	铺地板	J	4
L	内部上漆	J	5
M	安装外部设备	Н	2
N	安装内部设备	K, L	6

2016/6/16



(1) 单代号网络图-AON


用节点表示项目工作/活动(来自工作分解结构 WBS),用带箭头的弧表示工作之间的先后关系(activity on node,AON),称为"单代号网络图"。





(2) 双代号网络图-AOA

用带箭头的弧表示工作,而用节点表示工作的开始和结束(activity on arrow,AOA),称为"双代号网络图"。




双代号网络图是项目管理的计划评审技术PERT的 主流网络图形式,但现在较少使用。



网络图绘制规则


- (1) 只能有<u>唯一起点</u>和<u>唯一终点</u>,当多个活动可以同时开始或结束时,需要引入虚拟的开始或结束活动,虚拟活动的持续时间为零
- (2) 网络图<u>从左向右(单向)展开,每个活动都具有唯一的标识。</u>
- (3) 箭尾连接的是紧前活动,箭头指向的是紧后活动,<u>不允许出现回路</u>。

例,项目活动网络图,总工期=?




活动	内容	紧前活动
A	挖掘	
В	打地基	A
C	承重墙施工	В
D	封顶	C
E	安装外管道	C
F	安装内管道	E
G	外墙施工	D
H	外部上漆	E, G
I	电路铺设	C
J	竖墙板	F, I
K	铺地板	J
L	内部上漆	J
M	安装外部设备	Н
N	安装内部设备	K, L

例,科信建筑公司项目活动网络图的关键路径。



2016/6/16





- 一、关键路径法(CPM)的基本术语
 - (一)项目工作/活动的7个时间参数
 - (1) 工作/活动的持续时间(Duration, DU)

完成某项工作/活动所需的工作时间长度(不包括节假日或其他非工作时段)。



(2) <u>最早开始时间/日期</u>(Earliest Start, ES)

在满足先后关系、资源限制等制约因素的情况下,项目工作/活动可以最早开始的时间点。

(3) 最早完成时间/日期(Earliest Finish,EF)

等于工作最早开始时间/日期加上工作持续时间。

EF = ES + DU



(4) 最晚完成时间/日期(Latest Finish, LF)

在满足先后关系、资源限制等制约因素的情况下,项目工作/活动在保证<u>不延误项目总工期</u>时最晚必须结束的时间点。

(5) 最晚开始时间/日期(Latest Start,LS)

等于工作最晚结束时间/日期减去工作持续时间。

LS = LF - DU



(6) 总浮动时间(Total Float,TF)

在不延误<u>项目总工期</u>或违反进度制约因素的前提下, 某工作最多可以推迟的总时间量,等于其最早开始日期 与最晚开始日期之差,也称为总时差。

TF = LS - ES = LF - EF

(7) 自由浮动时间(Free Float,FF)

在不延误其<u>紧后工作</u>最早开始日期的前提下,某工 作可以推迟的时间量,也称之为自由时差。



(二)紧前活动与紧后活动

项目工作之间因技术、管理和环境等原因导致的时间上的逻辑依赖关系,称为项目工作之间的先后关系。


如果必须在活动i完成之后,活动j才能开始,则称i为j的紧前活动(简称前活动),反过来,j为i的紧后活动(简称后活动)。





四种时间依赖的逻辑关系

(1) 完成→开始时间差(Finish to Start, FS)




在理论上,只要紧前活动一结束,紧后活动就能开始,那么最小时间差 FS 一般可以等于 0。

有时会额外规定:即便紧前活动结束,紧后活动也被要求等待一段时间再开始,此时 FS 就不一定为 0。



符号约定: FS t,表示<u>紧前活动</u>结束后至少间隔 t 个时间单位,<u>紧后活动</u>才能开始;如果不给出 t 值,则默认为 0。

例: FS 10,表示<u>紧前活动</u>i结束后至少间隔10天, <u>紧后活动</u>j才能开始。






(2)完成→完成时间差(Finish to Finish, FF) 逻辑依赖也可基于其他时间点的关系来表示。如规定:完成→完成(F→F, FF)的最小时间间隔。 22



上图表示,紧前活动 i 结束之后至少21天,紧后活动 j 才能结束。




(3) 开始→开始时间差(Start to Start, SS)



上图表示,紧前活动开始之后至少17天,紧后活动才能开始。



(4) 开始→完成(Start to Finish, SF)



SF 38,表示紧前活动开始之后至少38天,紧后活动才能结束。

注:时间差也可为负数,如FS -5,表示前活动结束前最多 五天,后活动就可以开始——前活动和后活动在时间上最多可重 叠5天。





二、CPM的运用步骤

步骤一、绘制网络图


以九宫格表示工作/活动节点:



网络图的初始参数是活动的持续时间 DU,和反映各活动逻辑依赖关系的时间差: FS、SS、FF、SF。








活动 2 和活动 1 并行,活动 2 可以立即开始,但活动 1 被要求需在整个项目开始后至少等 28 天才结束;活动 3 需在活动 2 结束之后至少等 5 天才能开始;活动 3 开始之后最少等 23 天,全部项目才能结束。



步骤二、SS、FF、SF关系转化为 FS时间关系 由于SS、FF、SF不易理解和计算,因此需要先将它 们统一转换成 FS("结束→开始")衔接关系,才 能确定关键路径。

(1) SS关系转换为FS关系






SS 时差为 t, 记为 SS t, 转换为对应 FS 表示的时差关系记为 FS t'。

若已知紧前活动持续时间 DU 为 t1, 其紧后活动持续时间 DU 为 t2, 则: t'=t-t1, 即:

SS
$$t \Leftrightarrow FS (t - t1)$$








(2) FF关系转换为FS关系


FF $t \Leftrightarrow FS (t - t2)$





(3) SF关系转换为FS关系


SF
$$t \Leftrightarrow FS (t - t1 - t2)$$





步骤三、正推计算最早时间

初始节点最早开始日期定为零,然后<u>从前往后</u>,依次计算各活动的<u>最早开始时间</u>(ES)。





根据"等晚不等早"原则,活动i的最早开始时间 ES_i 和最早结束时间 EF_i 分别为:

$$ES_{i} = \max_{j \in \Omega_{i}} \{EF_{j} + t_{ji}\}$$


$$EF_{i} = ES_{i} + D_{i}$$

$$0_{i}$$

$$EF_{i} = ES_{i} + D_{i}$$

其中 t_{ji} 为活动 i 和 j 之间以 FS 逻辑关系表示的时间差/时间重叠, D_i 为 i 的持续时间 DU。





$$ES_C = max\{12 + 0; 15 + (-5)\} = 12$$

 $EF_C = ES_C + D_C = 12 + 6 = 18$



步骤四、逆推计算最晚/最迟时间


以正推计算得到的终止节点的最早完成时间作为计划工期——项目应该在此期限内完成;

因此,<u>终止节点</u>的最晚结束时间就是其自身的最早结束时间。

确定了最终节点的最晚结束时间后,就可以从后向 前逆推得到各个节点的最晚结束时间 LF 和最晚开始时 间 LS。



设活动 i 的所有<u>紧后活动</u>集合为 Z_i ,则其最晚结束时间 LF_i 和最晚开始时间 LS_i 的关系为:





根据"赶早不赶晚"原则,有:

$$LF_{i} = \min_{j \in Z_{i}} \{LS_{j} - t_{ij}\}$$

$$LS_{i} = LF_{i} - D_{i}$$

$$LS_{i} = LF_{i} - D_{i}$$

$$LS_{i} = LF_{i} - D_{i}$$


 t_{ij} 为活动i和j之间以FS逻辑关系表示的时间 E/重叠, D_i 为活动i的持续时间DU。

显然,最晚结束时间以不能影响紧后活动的最晚开始时间为底线。





例:



$$LF_A = \min \{20 - 3; 18 - (-2)\} = 17$$

 $LS_A = LF_A - D_A = 17 - 8 = 9$





步骤五、计算总时差和自由时差

(1) 活动 i 的总时差

$$TF_i = LS_i - ES_i$$

ES	TF	EF
		DU
LS	FF	LF

总时差是活动 i 的全部机动时间,它以不影响整个项目的计划工期为底线。


如果活动 i 延误掉的时间长度等于总时差 TF_i ,那么活动 i 所在路线上的其他活动将再没有任何机动时间可供支配。



(2) 活动 i 的自由时差 (从后往前逆推计算)

$$FF_i = \min_{j \in Z_i} \{ES_j - t_{ij} - EF_i\}$$

自由时差是不影响紧后活动最早开始时间情况下,



活动i的可机动时间。

总时差不会小于 自由时差,所以,总 时差为零的活动其自 由时差也为零。



步骤六、确定关键路径

总时差的意义:不影响整条路线进度时,某活动能自由浮动的时间。

总时差为 0 的活动不能自由浮动,必须保证进度,否则会影响总工期,因此称为<u>关键活动</u>。

<u>总时差为 0</u>的活动(关键活动)构成的从项目 开始节点到终止节点的路径称为<u>关键路径</u>。


关键路径是网络图中历时最长的路径,决定了项目工期:且关键路径不一定唯一。





55


例:请确定下述网络图的关键路径。








(1) 将非 FS 的逻辑关系转化为 FS 关系








(2) 正推计算活动最早时间








(3) 逆推计算最晚时间








(4) 计算总时差和自由时差







(5) 总时差为 0 的关键活动构成关键路径





三、项目计划


为实现目标工期,关键活动的开始和结束时间没有任何机动的可能。

非关键活动可以在最早开始时间和最晚开始时间之间的任何时间点开始;也可在最早结束时间和最晚结束时间之间的任何时间点完成。

理想情况下,项目每个活动的计划开工日期,就根据资源约束在上述范围内灵活调整而成。




例,某项目有H、M两个非关键活动,都按最早开始时间(ES)或最晚开始时间(LS)安排,就对应不同的资金(成本)投入计划:





计划时间有一定的选择余地,其计划累积成本投入曲线就可能落在一定范围内,称为香蕉图:



注: 所有可能 计划形成一个 香蕉图范围;





第四节 挣值分析(EVA)

挣值分析(Earned Value Analysis, EVA)是将范围、进度和资源综合起来,进而客观测量项目进展的一种项目绩效管理方法。

EVA基于三种费用: 计划值(Planned Value, PV)、挣得值(Earned Value, EV)和实际成本(Actual Cost, AC),构造进度和费用上的绩效指标,用来度量项目当前实施情况,并对项目未来结果进行预测。



一、基本成本指标

(一) 完工预算 BAC

在计划阶段对项目、工作分解结构组成部分、或进度活动进行成本估计,得到的费用预算称为完工预算(budget cost at completion, BAC)。

所有工作的完工预算成本之和就是整个项目的完工 总预算,反映了<u>项目/工作的计划价值</u>。

确定完工预算的方法有类比法、专家估计法等。



(二) 计划价值/计划值 PV

在任意一个时间点(即,检查点),一项工作按照 计划可能要求全部完成,也可能只要求完成一部分。

计划值(planned value, PV),是指在某检查点,接计划应完成的工作所对应的预算成本。

假设某活动的完工预算 BAC = 10000元,若在当前检查点,按计划应该完成 70%,则当前检查点的计划值 $PV = BAC \times 70\% = 7000$ 元。



(三) 实际成本 AC

实际成本(actual cost, AC)是指已完成的工作消耗的实际费用。

实际成本,并不等于已经完成的工作的标准预算成本;

只有对应的标准预算成本,才能反映所完成的 工作可被承认的价值。这部分价值一般用挣得值来 衡量。



(四) 挣得值 EV

挣得值(earned value, EV)是指:经过验收且符合质量要求的工作,基于实际完成的比例,按照预算标准折算之后的价值。

设某活动完工预算BAC = 10000元,在检查时按计划应完成70%,但实际花费8000元,且只完成了68%,则:

挣得值 EV = BAC × 68% = 6800元



二、挣值分析的绩效指标

(一)成本偏差和成本绩效指数

成本偏差(Cost Variance, CV)衡量项目成本绩效,是挣得值(EV)与实际成本(AC)之差

CV = EV - AC

成本绩效指数(Cost Performance Index,CPI) 衡量项目成本效率,是挣得值 EV 与实际成本 AC 之比

CPI = EV / AC



(二) 进度偏差和进度绩效指数

进度偏差(Schedule Variance,SV)衡量项目进度绩效,是挣得值(EV)与计划价值(PV)之差 SV=EV-PV

进度绩效指数(Schedule Performance Index,SPI) 衡量项目进度效率,是挣得值(EV)与计划价值(PV) 之比

SPI = EV / PV



(三) 完工估算(Estimate at Completion, EAC)

当项目进行到一定阶段,可对某活动、工作分解结构组成部分或整个项目所需的预期总成本(预算)进行重新估算,称为完工估算。

完工估算是从某时间点开始,对项目所需花费的预算总成本 BAC 的再估计。

对剩余成本的估计方法不同, EAC分为三种情况:



(1) 剩余预算根据当前执行情况外推得到

EAC = 实际支出 + 参照目前情况对剩余预算的估计

(2)剩余工作的预算完全重新估计 EAC=实际支出+对未来剩余工作的重新估算

(3) 剩余预算不变

EAC = 实际支出 + 剩余的原预算



三、挣值法管理的实施步骤

- (1)将项目分解为规模适宜的工作包,尽量准确估计每个工作包对应的预算,并安排进度(比如以最早开始时间安排),从而可确定各个时间上的计划值 PV;
- (2)建立成本追踪体系,统计是谁在什么工作上花了多少钱,从而可随时确定项目实际支出的成本;
- (3) 跟踪项目实施,明确工作完成程度,确定在检查点上项目的挣得值EV并统计当前发生的实际成本AC;
- (4)判断项目当前的进度和成本绩效,并估计项目未来的进展,必要时采取纠偏措施。



例:某项目有6项任务,计划8周完成。在第4周末,各 任务的完成百分比如下表。

问题1: 用挣值分析评价项目当前进展情况和成本情况;若按目前情况发展,项目最终成本将是多少?

							-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	BAC	AC
A	100%								100	120
B		80	%						150	150
C				40	%				300	150
D				40	10% 100				200	150
E						10%			200	50
F							0	0/0	150	0



解,在第4周末,按计划应彻底完成工作 A 和工作 B;工作 C 和 D 各需完成 50%; E 和 F 按计划都不用做,因此第 4 周末总的计划完成值 $\sum_{i=1,...,6} PV_i = 500$ 。

						20	(7			37	1170
	1	2	3	4	5	6	7	8	BAC	AC	PV
A	100%								100	120	100
B		80	1 <mark>0</mark> /0						150	150	150
C				40	o				300	150	150
D				40	%				200	150	100
E						10%			200	50	0
F							0,	%	150	0	0
			,	总计					1100	620	500



实际完成的是100%的A,80%的B,40%的C,40%的D,10%的E,所以

挣得值EV = $\sum_{i=1,....6}$ BAC_i×实际完成百分比_i = 440

						7.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	BAC	AC	PV	EV
A	100%								100	120	100	100
B		80)%						150	150	150	120
C				40) 				300	150	150	120
D				40	%				200	150	100	80
E						10%			200	50	0	20
F							0%	o	150	0	0	0
			总	计					1100	620	500	440





项目进度偏差SV为:

$$SV = EV - PV = 440 - 500 = -60 < 0$$

$$SPI = \frac{EV}{PV} = \frac{440}{500} = 0.88 < 1$$

进度延误了。

平均每天只完成了0.88天的任务。



项目成本偏差和成本绩效指数为:

$$CV = EV - AC = 440 - 620 = -180 < 0$$

$$\mathbf{CPI} = \frac{\mathbf{EV}}{\mathbf{AC}} = \frac{440}{620} = \mathbf{0}.\,\mathbf{71} < \mathbf{1}$$

费用超支了。

每用1元钱只完成了0.71元的计划任务。





目前还未完成的预算为:

$$BAC - EV = 1100 - 440 = 660$$

若按照当前情况发展(线性外推),那么根据成本绩效指数,项目的最终完工估算成本EAC应为:

$$EAC = AC + \frac{BAC - EV}{CPI} = \frac{AC \times CPI + BAC - EV}{CPI}$$
$$= \frac{BAC}{CPI} = \frac{1100}{0.71} \approx 1550$$



问题2: 若项目从第四周之后会回到正轨继续按照原计划执行,则项目最终成本又是多少?

解,若回到正轨,则剩下的工作所花费的成本应该等于原预算,因此项目最终成本为

$$EAC = AC + (BAC - EV) = 620 + (1100 - 440) = 1260$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	BAC	AC	PV	EV
A	100%								100	120	100	100
B		80)%						150	150	150	120
C				40	%				300	150	150	120
D				40	%				200	150	100	80
E						10%			200	50	0	20
F							0%	9////	150	0	0	0
			总	计					1100	620	500	440





■本章小结

- □项目的基本概念:工作分解结构WBS和责任分配 矩阵RAM/RACI、项目网络图
- □关键路径法CPM:活动时间参数、关键路径
- □挣值分析:
 - 完工预算 BAC、计划价值/计划值 PV、实际成本 AC、 挣得值 EV
 - ■成本偏差和成本绩效指数、进度偏差和进度绩效指数、 完工估算