

第3章 程序设计初步

3.1 堆栈的作用

3.2 算术逻辑运算指令

3.3 分支程序设计

3.4 循环程序设计

3.5 子程序设计

3.2 算术逻辑运算指令

3.2.1 乘除运算指令

3.2.2 逻辑运算指令

3.2.2 移位指令

3.2.1 乘除运算指令

➤ 乘除运算指令


- ✓ 乘除运算指令区分有符号数与无符号数
- ✓ 对状态标志的影响，不够自然。

MUL (unsigned **MUL**tiply)

IMUL (sIgned **MUL**tiply)

DIV (**DIV**ide)

IDIV (sIgned **DIV**ide)



根据有符号与无符号，分为两组

3.2.1 乘除运算指令

➤ 演示函数cf38

```
int cf38( int x, int y )
{
    return (x * x + 3) / (168 * y);
}
```

速度最大化
编译:

push ebp	
mov ebp, esp	
mov eax, DWORD PTR [ebp+8]	;取出参数x
mov ecx, DWORD PTR [ebp+12]	;取出参数y
imul eax, eax	;实现x*x，保存在EAX
imul ecx, 168	;实现168*y，保存在ECX
add eax, 3	;实现x*x+3
cdq	;把EAX符号扩展到EDX（形成64位被除数）
idiv ecx	;除运算，EDX及EAX是64位被除数，ECX是除数
pop ebp	
ret	

ASM YJW

3.2.1 乘除运算指令

➤ 无符号数乘法指令（**unsigned MULtiply**）

✓ MUL指令的一般格式

MUL OPRD

- 指令实现两个无符号操作数的乘法运算。
- 乘数是OPRD， 被乘数位于AL、 AX或EAX中（由OPRD的尺寸决定， 乘数和被乘数的尺寸一致）。
- 乘积尺寸翻倍： 16位乘积送到AX； 32位乘积送DX:AX； 64位乘积送EDX:EAX。
- 操作数OPRD可以通用寄存器， 可以存储单元， 但不能是立即数。

3.2.1 乘除运算指令

➤ 无符号数乘法指令（**unsigned MULtiply**）

✓ MUL指令的一般格式

MUL OPRD

✓ 使用举例

MUL BL ; 8位乘 AL*BL 乘积 AX

MUL DX ; 16位乘 AX*DX 乘积 DX:AX

MUL ECX ; 32位乘 EAX*ECX 乘积 EDX:EAX

3.2.1 乘除运算指令

➤ 有符号数乘法指令 (**sIgned MULtiply**)

✓ IMUL 指令的一般格式

IMUL OPRD

IMUL DEST, SRC

IMUL DEST, SRC1, SRC2

有符号乘法指令
有三种形式

3.2.1 乘除运算指令

➤ 有符号数乘法指令（**sIgned MULtiply**）

✓ IMUL指令的一般格式（一）

单操作数形式

IMUL OPRD

- 单操作数乘法指令实际上有一个隐含的操作数，位于AL、AX或EAX中（取决于操作数OPRD的尺寸）。
- 它把被乘数和乘数均作为有符号数。
- 其他与无符号乘法指令MUL类似。

IMUL CL

IMUL DWORD PTR [EBP+12] ;双字存储单元

3.2.1 乘除运算指令

➤ 有符号数乘法指令 (**sIgned MULtiply**)

✓ IMUL 指令的一般格式 (二)

双操作数形式

IMUL DEST, SRC

DEST <= DEST * SRC

- 目的操作数DEST只能是16位或者32位通用寄存器。
- 源操作数SRC可以是通用寄存器或存储单元（须与目的操作数尺寸一致），**可以是一个立即数**（尺寸不能超过目的操作数）。

3.2.1 乘除运算指令

➤ 有符号数乘法指令 (**sIgned MULtiply**)

✓ IMUL 指令的一般格式 (三)

IMUL DEST, SRC1, SRC2

三操作数形式

DEST <= SRC1 * SRC2

- 目的操作数DEST只能是16位或32位通用寄存器。
- 源操作数**SRC1**可以是通用寄存器或存储单元（须与目的操作数尺寸一致），但**不能是立即数**。源操作数**SRC2只能是一个立即数**（尺寸不能超过目的操作数）。

3.2.1 乘除运算指令

➤ 有符号数乘法指令 (**sIgned MULtiply**)

✓ 使用举例

IMUL BX

IMUL EBX, ECX

IMUL AX, CX, 3

IMUL EDX, DWORD PTR [ESI], 5

IMUL AX, 7

IMUL AX, AX, 7

IMUL OPRD

IMUL DEST, SRC

IMUL DEST, SRC1, SRC2

3.2.1 乘除运算指令

➤ 无符号数除法指令（**DIVide**）

✓ DIV指令的一般格式

DIV OPRD

- 指令实现两个无符号操作数的除法运算。
- 除数是OPRD。被除数位于AX、DX:AX或EDX:EAX中
(由OPRD的尺寸决定，被除数的尺寸翻倍)。
- 商在AL、AX或者EAX中；余数在AH、DX或者EDX中
(商和余数的尺寸与oprд相同)。
- 操作数OPRD可以是通用寄存器，可以是存储单元，但
不能是立即数。

3.2.1 乘除运算指令

➤无符号数除法指令（**DIVide**）

✓ DIV指令的一般格式

DIV OPRD

✓ 使用举例

DIV BL ;除数8位

DIV CX ;除数16位

DIV ESI ;除数32位

3.2.1 乘除运算指令

➤ 无符号数除法指令（**DIVide**）

✓ DIV指令的一般格式

DIV OPRD

✓ 注意：必须防止除溢出！

MOV AX, 600

MOV BL, 2

DIV BL



3.2.1 乘除运算指令

➤ 有符号数除法指令 (**sIgned DIVide**)

✓ IDIV 指令的一般格式

IDIV OPRD

必须防止溢出！

- 指令实现两个有符号操作数的除法运算。
- 除数是OPRD。被除数位于AX、DX:AX或EDX:EAX中。
商在AL、AX或者EAX中；余数在AH、DX或者EDX中。
尺寸由除数OPRD决定。
- 操作数**OPRD**可以是通用寄存器，可以是存储单元，但
不能是立即数。
- 如果不能整除，余数的符号与被除数一致，而且余数
的绝对值小于除数的绝对值。

3.2.1 乘除运算指令

➤ 符号扩展指令

✓ 字节转换为字指令CBW(Convert Byte to Word)

CBW

指令把AL中的符号扩展到AH。

若AL的最高有效位为0，则AH=0；若AL的最高有效位为1，则AH=0FFH，也即AH的8位全都为1。

✓ 使用举例

MOV AX, 3487H ;AX=3487H

CBW ;AX=FF87H

MOV AX, 8734H

CBW ;AX=0034H

ASM YJW

3.2.1 乘除运算指令

➤ 符号扩展指令

✓ 字转换为双字指令**CWD(Convert Word to Double word)**

CWD

指令把AX中的符号扩展到DX。

若AX的最高有效位为0，则DX=0；若AX最高有效位为1，则DX=0FFFFH，也即DX的16位全都为1。

✓ 使用举例

MOV AX, 3487H ;AX=3487H

CWD ;DX=0000H, AX=3487H

MOV AX, 8734H

CWD ;DX=FFFFH, AX=8734H

ASM YJW

3.2.1 乘除运算指令

➤ 符号扩展指令

- ✓ 双字转换为四字指令**CDQ**(Convert Doubleword to quadword)

CDQ

指令把EAX中的符号扩展到EDX。

EAX的最高有效位为0，则EDX=0；若EAX最高有效位为1，则EDX=0xFFFFFFFFH，也即EDX的32位全都为1。

✓ 使用举例

```
MOV EAX, 12563487H ;EAX=12563487H  
CDQ ;EDX=00000000H, EAX=12563487H
```

3.2.1 乘除运算指令

➤ 符号扩展指令

- ✓ 另一条字转换为双字指令**CWDE(Convert Word to Doubleword)**

CWDE

指令把AX中的符号扩展到EAX的高16位。

AX的最高有效位为0，则EAX的高16位都为0；若AX的最高有效位为1，则EAX的高16位都为1。

✓ 使用举例

MOV AX, 3487H ;AX=3487H

CWDE ;EAX=00003487H

MOV AX, 8734H

CWDE ;EAX=FFFF8734H

ASM YJW

3.2.1 乘除运算指令

➤ 演示程序dp39

演示除法指令和符号扩展指令的使用

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int quotient, remainder;
    _asm
    {
        MOV AX, -601
        MOV BL, 10
        IDIV BL          //除数是BL，被除数是AX
        MOV AH, AL        //先临时保存余数
        ;
        CBW             //商在AL，符号扩展到AX
        CWDE            //AX符号扩展到EAX
        MOV quotient, EAX
        ;
        MOV AL, BL        //余数送到AL
        CBW             //AL符号扩展到AX
        CWDE            //AX符号扩展到EAX
        MOV remainder, EAX
    }
}
```

ASM YJW

3.2.1 乘除运算指令

➤ 演示程序dp39

```
_asm {
    MOV AX, -601
    CWD
    MOV BX, 3
    IDIV BX
    ;
    CWDE
    MOV quotient, EAX
    ;
    MOV AX, DX
    CWDE
    MOV remainder, EAX
}

printf("quotient= %d\n", quotient);      //显示为-200
printf("remainder= %d\n", remainder);     //显示为-1
return 0;
}
```

//AX符号扩展到DX
//除数是BX， 被除数是DX:AX
//商在AX， 符号扩展到EAX
//余数DX送到AX
//符号扩展到EAX

3.2.1 乘除运算指令

➤ 符号扩展传送指令**MOVSX** (**M**ove with **S**ign-**E**xtension)

✓ MOVSX指令的一般格式

MOVSX DEST, SRC

- 指令把源操作数SRC**符号扩展**后送至目的操作数DEST。
- 源操作数SRC可以是通用寄存器或存储单元，而目的操作数DEST只能是通用寄存器。
- 目的操作数的尺寸必须大于源操作数的尺寸。源操作数的尺寸可以是8位或者16位；目的操作数的尺寸可以是16位或者32位。

3.2.1 乘除运算指令

➤ 符号扩展传送指令**MOVSX** (**Move with Sign-Extension**)

✓ MOVSX 指令的一般格式

MOVSX DEST, SRC

✓ 使用举例

MOV AL, 85H ;AL=85H

MOVSX EDX, AL ;EDX=FFFFFFFFFF85H

MOVSX CX, AL ;CX=FF85H

MOV AL, 75H ;AL=75H

MOVSX EAX, AL ;EAX=0000000075H

3.2.1 乘除运算指令

➤ 符号扩展传送指令**MOVsx** (**Move with Sign-Extension**)

✓ **MOVsx** 指令的一般格式

MOVsx DEST, SRC

✓ **MOVsx** 与 **CBW**、**CWDE**

MOV AL, 85H

;AL=85H

MOVsx AX, AL

;AX=FF85H

等价于

MOV AL, 85H

CBW

MOV AX, 8500H ;AX=8500H

MOVsx EAX, ;EAX=FFFF8500H

等价于

MOV AX, 8500H

CWDE

3.2.1 乘除运算指令

➤ 零扩展传送指令**MOVZX** (**Move with Zero-Extend**)

✓ MOVZX指令的一般格式

MOVZX DEST, SRC

- 指令把源操作数SRC**零扩展**后送至目的操作数DEST。
- 源操作数SRC可以是通用寄存器或存储单元，而目的操作数DEST只能是通用寄存器。源操作数的尺寸可以是8位或者16位；目的操作数的尺寸只可以是16位或者32位。

✓ 使用举例

MOV DX, 8885H ;DX=8885H

MOVZX ECX, DL ;ECX=00000085H

MOVZX EAX, DX ;EAX=00008885H

3.2.1 乘除运算指令

➤ 演示函数cf310

```
int cf310(char x, char y)
{
    return ( x + 22 ) / y ;
}
```

有符号
字符型

```
push    ebp
mov     ebp, esp
movsx  eax, BYTE PTR [ebp+8]      ;把参数x符号扩展后送到eax
add    eax, 22
movsx  ecx, BYTE PTR [ebp+12]      ;把参数y符号扩展后送到ecx
cdq
idiv  ecx
pop    ebp
ret
```

有符号

3.2.1 乘除运算指令

➤ 演示函数cf311

```
unsigned int cf311(unsigned char x, unsigned char y)
{
    return (unsigned)(x + 22) / y;
```

无符号
字符型

```
push    ebp
mov     ebp, esp
movzx  eax, BYTE PTR [ebp+8]      ;把参数x零扩展后送到eax
add    eax, 22
movzx  ecx, BYTE PTR [ebp+12]      ;把参数y零扩展后送到ecx
xor    edx, edx                  ;零扩展，形成64位的被除数
div    ecx
pop    ebp
ret
```

无符号

3.2.2 逻辑运算指令

➤ 逻辑运算指令

✓ C语言中有一组按位逻辑运算符

- 按位**取反**运算符 ~
- 按位**与**运算符 &
- 按位**或**运算符 |
- 按位**异或**运算符 ^

✓ 处理器提供一组逻辑运算指令

- **否**指令 NOT
- **与**指令 AND
- **或**指令 OR
- **异或**指令 XOR

3.2.2 逻辑运算指令

➤ 演示函数cf312

演示逻辑运算符的使用

```
unsigned int cf312(unsigned int x, unsigned int y)
{
    int z = 0;
    if ( (x & 3) || ((x - 5) | ~y) )
    {
        z = x ^ 255;
    }
    return z;
}
```

无符号
整型

3.2.2 逻辑运算指令

➤ 演示函数cf312

```
push    ebp  
mov     ebp, esp  
push    ecx  
mov     DWORD PTR [ebp-4], 0      ; z=0;  
;  
mov     eax, DWORD PTR [ebp+8]    ; 取出参数x  
and    eax, 3                  ; x & 3  
jne    SHORT  LN1cf312          ; 结果不为0，条件成立，跳转  
;  
mov     ecx, DWORD PTR [ebp+8]    ; 又取出参数x  
sub    ecx, 5                   ; x - 5  
mov     edx, DWORD PTR [ebp+12]    ; 取出参数y  
not    edx                    ; ~y  
or     edx, edx                ; ( x - 5 ) | ~y  
je    SHORT  LN2cf312          ; 结果为0，条件不成立，跳转
```

禁止优化
编译：

3.2.2 逻辑运算指令

➤ 演示函数cf312

续前页

LN1cf312:

```
mov    eax,  DWORD PTR [ebp+8]      ;条件成立  
xor    eax, 255                  ;又取出参数x  
mov    DWORD PTR [ebp-4], eax       ;x ^ 255  
                                ;保存x  
                                ;
```

LN2cf312:

```
mov    eax,  DWORD PTR [ebp-4]      ;准备返回  
mov    esp,  ebp                   ;准备返回值  
pop    ebp                        ;撤销局部变量z  
ret                            ;撤销堆栈框架
```

3.2.2 逻辑运算指令

➤ 关于逻辑运算指令的通用说明

- ✓ 只有通用寄存器或存储单元可作为目的操作数，用于存放运算结果。
- ✓ 如只有一个操作数，则该操作数既是源又是目的。
- ✓ 如有两个操作数，那么最多只能有一个是存储单元，源操作数可以是立即数。
- ✓ 存储单元可采用各种存储器操作数寻址方式。
- ✓ 操作数可以是字节、字或者双字。如果有两个操作数，尺寸必须一致。

3.2.2 逻辑运算指令

➤ 否运算指令（NOT）

✓ NOT指令的一般格式

NOT OPRD

指令把操作数OPRD按位“取反”，然后送回OPRD。

✓ 使用举例

NOT CL

NOT EAX

NOT BX

按位“取反”指，

把为**0**的位置成**1**，把为**1**的位清成**0**。

3.2.2 逻辑运算指令

➤与运算指令（AND）

✓ AND指令的一般格式

AND DEST, SRC

指令对两个操作数进行按位的逻辑“与”运算，结果送到目的操作数DEST。

按位“与”指，

当两个操作数对应位都为**1**，把结果的对应位设置成**1**，否则清成**0**。

✓ 使用举例

AND ECX, ESI

MOV AX, 3437H ;AX=3437H

AND AX, 0F0FH ;AX=0407H

ASM YJW

3.2.2 逻辑运算指令

➤或运算指令（OR）

✓ OR指令的一般格式

OR DEST, SRC

指令对两个操作数进行按位的逻辑“或”运算，结果送到目的操作数DEST。

按位“或”指，

当两个操作数对应位都为0，把结果的对应位清成0，否则设置成1。

✓ 使用举例

OR CL, CH

OR EBX, EAX

MOV AL, 41H ;AL=01000001B，后缀B表示二进制

OR AL, 20H ;AL=01100001B

ASM YJW

3.2.2 逻辑运算指令

➤ 异或运算指令 (**xor**)

✓ XOR指令的一般格式

XOR DEST, SRC

指令对两个操作数进行按位的逻辑“异或”运算，结果送到目的操作数DEST。

按位“异或”指，

对应位不同，把结果的对应位设置成**1**，否则把结果的对应位清成**0**。

✓ 使用举例

MOV AL, 34H ;AL=00110100B, 符号B表示二进制

MOV BL, 0FH ;BL=00001111B

XOR AL, BL ;AL=00111011B

XOR ECX, ECX ;ECX=0, CF=0

自己与自己异或结果为**0**

ASM YJW

3.2.2 逻辑运算指令

➤ 测试指令（TEST）

✓ TEST指令的一般格式

TEST DEST, SRC

- 类似指令AND，把两个操作数进行按位“与”，但结果不送到目的操作数DEST，**仅仅影响状态标志**。
- 指令执行以后，标志ZF、PF和SF反映运算结果，标志CF和OF被清0。

✓ 使用举例

TEST AL, BL

TEST EDX, ECX

3.2.2 逻辑运算指令

➤ 测试指令（TEST）

✓ 使用举例

检查AL中的位6和位2是否有一位为1

TEST AL, 01000100B ; 符号B表示二进制

随后，判断标志位ZF

3.2.2 逻辑运算指令

➤ 演示函数cf312 (另一个目标代码)

使速度最大化
编译:

```
push    ebp
mov     ebp, esp
mov     ecx, DWORD PTR [ebp+8]
xor    eax, eax
test   cl, 3
jne    SHORT  LN1cf312
push    esi
mov     esi, DWORD PTR [ebp+12]
not    esi
lea     edx, DWORD PTR [ecx-5]
or     edx, esi
pop    esi
je     SHORT  LN2cf312
```

; 建立堆栈框架
; 取出参数x
; z=0
; 测试x的低8位 (x & 3)
; 临时保存ESI
; 取出参数y
; $\sim y$
; $x - 5$
; $(x - 5) | \sim y$
; 恢复ESI

3.2.2 逻辑运算指令

➤ 演示函数cf312（另一个目标代码）

LN1cf312:

```
xor    ecx, 255          ; x ^ 255  
mov    eax, ecx          ; 准备返回值
```

LN2cf312:

```
pop    ebp                ; 撤销堆栈框架  
ret
```

续前页



3.2.3 移位指令

➤ 移位指令

✓ 移动方式

- 一般移位指令
- 循环移位指令
- 双精度移位指令

✓ 移动方向

- 左移
- 右移

✓ 移动位数

- 1位
- m位

3.2.3 移位指令

➤一般移位指令

✓一般移位指令的助记符

- 算术左移指令 SAL (Shift Arithmetic Left)
- 逻辑左移指令 SHL (Shift logic Left)
- 算术右移指令 SAR (Shift Arithmetic Right)
- 逻辑右移指令 SHR (Shift logic Right)

相同：
算术左移**SAL**
逻辑左移**SHL**

3.2.3 移位指令

➤一般移位指令

✓一般移位指令的格式

SAL OPRD, count

SHL OPRD, count

SAR OPRD, count

SHR OPRD, count


相同：
算术左移**SAL**
逻辑左移**SHL**

- 操作数**OPRD**可以是通用寄存器或存储器单元，尺寸可以是字节、字或者双字。
- count**表示移位的位数，可以是一个8位立即数，可以是寄存器**CL**。寄存器**CL**表示移位数由**CL**的值决定。
- 通过截取**count**的低5位，实际的移位数被限于0到31之间。ASM YJW


3.2.3 移位指令

➤一般移位指令


✓一般移位指令的执行示意图



相同：
算术左移**SAL**
逻辑左移**SHL**



算术右移SAR



逻辑右移SHR

3.2.3 移位指令

➤一般移位指令

✓ 算术左移或逻辑左移指令SAL/SHL的示例

MOV	EBX, 7400EF9CH	;EBX=7400EF9CH
ADD	EBX, 0	;EBX=7400EF9CH, CF=0, SF=0, ZF=0, PF=1
SHL	EBX, 1	;EBX=E801DF38H, CF=0, SF=1, ZF=0, PF=0
MOV	CL, 3	;CL=3
SHL	EBX, CL	;EBX=400EF9C0H, CF=1, SF=0, ZF=0, PF=1
SHL	EBX, 16	;EBX=F9C00000H, CF=0, SF=1, ZF=0, PF=1
SHL	EBX, 12	;EBX=00000000H, CF=0, SF=0, ZF=1, PF=1

观察被移位寄存器；观察状态标志

3.2.3 移位指令

➤一般移位指令

✓算术左移或逻辑左移指令SAL/SHL的示例

实现把寄存器**AL**中的内容（设为无符号数）乘以**10**

```
XOR  AH, AH          ;AH=0  
SHL  AX, 1           ;2*X  
MOV  BX, AX          ;暂存2*X  
SHL  AX, 2           ;8*X  
ADD  AX, BX          ;8*X+2*X
```

算术（逻辑）左移**1**位，相当于**乘以2**

3.2.3 移位指令

➤一般移位指令

✓算术右移指令SAR的示例

MOV DX, 82C3H	;DX=82C3H
SAR DX, 1	;DX=C161H, CF=1, SF=1, ZF=0, PF=0
MOV CL, 3	;CL=3
SAR DX, CL	;DX=F82CH, CF=0, SF=1, ZF=0, PF=0
SAR DX, 4	;DX=FF82H, CF=1, SF=1, ZF=0, PF=1

观察被移位寄存器； 观察状态标志

算术右移**1**位，相当于有符号数除以**2**

3.2.3 移位指令

➤一般移位指令

✓逻辑右移指令SHR的示例

```
MOV DX, 82C3H          ;DX=82C3H  
SHR DX, 1              ;DX=4161H, CF=1, SF=0, ZF=0, PF=0  
MOV CL, 3              ;CL=3  
SHR DX, CL             ;DX=082CH, CF=0, SF=0, ZF=0, PF=0  
SHR DX, 12              ;DX=0000H, CF=1, SF=0, ZF=1, PF=1
```

观察被移位寄存器； 观察状态标志

逻辑右移**1**位， 相当于无符号数除以**2**

3.2.3 移位指令

➤ 演示函数cf313

演示移位指令的使用

无符号
整型

```
unsigned cf313( unsigned x, unsigned y )
{
    return ( x << 2 ) - ( y >> 4 ) - ( x / 32 ) - ( y * 8 );
}
```

3.2.3 移位指令

➤ 演示函数cf313

push	ebp	禁止优化 编译cf313 所得, 目标代码
mov	ebp, esp	; 建立堆栈框架
mov	eax, DWORD PTR [ebp+8]	; 取得参数x
shl	eax, 2	; 把x向左移2位
mov	ecx, DWORD PTR [ebp+12]	; 取得参数y
shr	ecx, 4	; 把y向右移4位
sub	eax, ecx	
mov	edx, DWORD PTR [ebp+8]	; 取得参数y
shr	edx, 5	; 无符号整数除以32
sub	eax, edx	
mov	ecx, DWORD PTR [ebp+12]	; 取得参数y
shl	ecx, 3	; 乘以8
sub	eax, ecx	; 返回结在EAX中
pop	ebp	; 撤销堆栈框架
ret		

3.2.3 移位指令

➤ 循环移位指令

✓ 循环移位指令的助记符

- 左循环移位指令 ROL (ROtate Left)
- 右循环移位指令 ROR (ROtate Right)
- 带进位左循环移位指令 RCL (Rotate Left through CF)
- 带进位右循环移位指令 RCR (Rotate Right through CF)

3.2.3 移位指令

➤ 循环移位指令

✓ 循环移位指令的格式

ROL OPRD, count

ROR OPRD, count

RCL OPRD, count

RCR OPRD, count

移位方式不同，
其他相同

- 操作数OPRD可以是通用寄存器或存储器单元，尺寸可以是字节、字或者双字。
- count表示移位的位数，可以是一个8位立即数，可以是寄存器CL。寄存器CL表示移位数由CL的值决定。
- 通过截取count的低5位，实际的移位数被限于0到31之间。ASM YJW

3.2.3 移位指令


➤ 循环移位指令

✓ 循环移位指令的执行示意图


CF 最高有效位 操作数 最低有效位



左循环 ROL



右循环 ROR



带进位左循环 RCL



带进位右循环 RCR

3.2.3 移位指令

➤ 循环移位指令

✓ 循环移位指令的示例

观察被移位寄存器；观察标志**CF**

MOV DX, 82C3H

;DX=82C3H

ROL DX, 1

;DX=0587H, CF=1

MOV CL, 3

;CL=3

ROL DX, CL

;DX=2C38H, CF=0

MOV EBX, 8A2035F7H

;EBX=8A2035F7H

ROR EBX, 4

;EBX=78A2035FH, CF=0

STC

;CF=1 (设置进位标志)

RCL EBX, 1

;EBX=F14406BFH, CF=0

RCR EBX, CL

;EBX=DE2880D7H, CF=1

3.2.3 移位指令

➤ 循环移位指令

✓ 循环移位指令的示例

实现把**AL**的最低位送入**BL**的最低位，仍保持**AL**不变

ROR BL, 1

;BL循环右移1位

ROR AL, 1

;AL循环右移1位，最低位到CF

RCL BL, 1

;BL带进位左移，带进了来自AL的最低位

ROL AL, 1

;恢复AL

3.2.3 移位指令

➤ 双精度移位指令

✓ 双精度移位指令的格式

SHLD OPRD1, OPRD2, count

SHRD OPRD1, OPRD2, count

把一个操作数的部分内容
移位方式复制到另一个操作数

- 操作数OPRD1作为目的操作数，可以是通用寄存器或者存储器单元，尺寸是字或者双字。
- 操作数OPRD2相当于源操作数，只能寄存器，尺寸必须与操作数OPRD1一致。OPRD2本身不会发生变化。
- count表示移位的位数，可以是一个8位立即数，也可以是寄存器CL。寄存器CL表示移位数由CL的值决定。通过截取count的低5位，移位数被限于0到31之间。

3.2.3 移位指令

➤ 双精度移位指令

✓ 双精度移位指令的示例

```
MOV AX, 8321H          ;AX=1000001100100001B  
MOV DX, 5678H          ;DX=0101011001111000B  
SHLD AX, DX, 1          ;AX=0642H, DX=5678H, CF=1, OF=1  
SHLD AX, DX, 2          ;AX=1909H, DX=5678H, CF=0, OF=0  
;  
MOV EAX, 01234867H  
MOV EDX, 5ABCDEF9H  
SHRD EAX, EDX, 4          ;EAX=90123486H, CF=0, OF=1  
MOV CL, 8  
SHRD EAX, EDX, CL          ;EAX=F9901234H, CF=1, OF=0
```

3.2.3 移位指令

- 双精度移位指令
- ✓ 双精度移位指令的示例

实现把**EAX**中的**32**位数，保存到寄存器对**DX:AX**

SHLD EDX, EAX, 16