## Einführung

#### WAS IST DAS INTERNET?

#### Komponentensicht

- 1. Computer führen Netzwerkanwendungen aus
- 2. Kommunikationsmedien Kupferkabel, Glasfaser, Funk
- 3. Zwischensysteme Weiterleitung durch Router und Switches

#### Dienstsicht

- ⇒ Infrastruktur, die Dienste bereitstellt
- Kommunikation (Mail, Messaging, soziale Medien)
- Information (Surfen)
- Unterhaltung (Streaming, Spiele)

## RAND DES INTERNET

# Geräte

- Clients
- Server

## Zugangsnetze

- Heimnetz
- Mobiles Zugangsnetz
- Unternehmensnetz

#### KERN DES INTERNET

Pakete: voneinander unabhängige Einheiten für die Weiterleitung – werden durch Netz zur Zielanwendung geleitet

# **Anwendungsschicht**

## HISTORIE

## 70er/80er:

- textbasierte Anwendungen

# 90er:

- World Wide Web
- Instant Messaging

- P2P-Filesharing seit 2000: steigende Vielfalt + Allgegenwärtigkeit

- Streaming (Spotify, YouTube)
- Gaming
- Soziale Netzwerke
- Smartphones

# ${\bf GRUNDLAGEN-SCHICHTENMODELL}$

Kommunikation in Schichten organisiert

# Anwendungsschicht: oberste Schicht

- enthält Anwendungsprotokolle
- Anwendung kümmert sich nicht um Datentransport

# Datentransport: unter Anwendungsschicht liegende Schichten

- Interna für Anwendung transparent
- Verzögerungen bleiben vor Anwendung verborgen

# GRUNDLAGEN — VERZÖGERUNG

Abhängig von

- Ausbreitungsverzögerung  $t_{\it a}$
- Sendezeit  $ar{t}_s$
- Pufferfüllstände

# Ausbreitungsverzögerung $t_a=rac{d}{v}$

- Zeitspanne zwischen Absenden eines Signals und dessen Eintreffen am anderen Ende des Mediums
- Abhängig von:

Ausbreitungsgeschwindigkeit vLänge des Mediums d

# Sendezeit $t_s = \frac{X}{r}$

- Zeit zwischen Beginn und Abschluss der Sendung
- Abhängig von:
- Datenmenge X
- Datenrate des Mediums r
- Achtung: Nach Sendungsabschluss sind die Daten noch nicht beim Empfänger!

# ightarrow Ausbreitungsverzögerung $t_a$

- Verzögerung im Router - Pufferung der Daten in Warteschlange
  - Verarbeitung (Fehlerüberprüfung usw.)

#### GRUNDLAGEN — PROTOKOLLSTACK

Application: SMTP, HTTP, XMPP,...

Transport: TCP, UDP Network: IP

Data Link: Ethernet, 802.11 (WiFi)

Physical: Bits auf Medium

#### **GRUNDLAGEN — PROZESS UND NACHRICHT**

**Prozess**: Programm, das im Endsystem (Anwendungsschicht) abläuft

Nachricht: Ausgetauscht zwischen Prozessen auf unterschiedlichen Endsystemen

## GRUNDLAGEN — SOCKET UND INTERFACE

Programmierschnittstelle für verteilte Anwendungen

Von OS bereitgestellte API

Anwendungsprozess sendet/empfängt Nachrichten zum/vom Socket

Portnummern: (De-) Multiplexing auf Endsystemen

- viele Prozesse auf Endsystem kommunizieren gleichzeitig über Netzwerk
- → eindeutige Socket-Identifikation über Portnummer

## GRUNDLAGEN — CLIENT-SERVER-ANWENDUNGEN

#### Server:

- ständig in Betrieb
- permanente IP-Adresse
- häufig in Datenzentren

# Clients:

- kommunizieren mit Server
- kommunizieren nicht direkt miteinander
- evtl. nicht immer verbunden
- evtl. dynamische IP-Adresse

## GRUNDLAGEN — PEER-TO-PEER-ANWENDUNGEN

Endysteme kommunizieren direkt miteinander

- fordern Dienste von anderen Peers an
- nicht permanent verbunden, wechseln dymanisch IP-Adressen
- → komplexes Management

selbst-skalierend

- neue Peers erhöhen Kapazität, fordern aber auch selber Dienste an

# WER UND HTTP - WER-DOKUMENTE

Webseiten bestehen aus Basis-HTML-Datei und anderen Objekten (.js, .png,...) Jedes Objekt über URL (uniform resource locator) referenzierbar

# HTTP — ÜBERBLICK

Protokoll der Anwendungsschicht (hypertext transfer protocol)

- einfaches, ASCII-basiertes Transferprotokoll

Basiert auf Client/Server-Modell

- Client: Browser, der Web-Objekte anfordert, empfängt und darstellt
- Server: sendet über HTTP angeforderte Objekte

zwei Nachrichten-Typen: Request, Response Zustandslos:

- jeder Request wird individuell bearbeitet
- keine Zustandsinformation auf dem Server

nutzt TCP zur Kommunikation

- 1. Client initiiert Verbindungsaufbau
- 2. Server akzeptiert Verbindung 3. Austausch von HTTP-Nachrichten
- 4. Abbau der TCP-Verbindung

# HTTP — METHODEN

HTTP-Anfragen können verschiedene Methoden nutzen

GET: Resource von Server zu Client übertragen (z.B. normale Webseite)

POST: Daten zu Ressource übertragen (z.B. Web-Formular)

Weitere Methoden:

- PUT neue Ressource anlegen
- DELETE Ressource löschen
- $\mbox{\rm HEAD}-\mbox{\rm wie}$  GET, aber nur HTTP-Header übertragen

# HTTP — STATUS-CODES

Verarbeitungsindikator (Erfolg/Fehlschlag + Gründe)

200: Erfolg; Antwort ist in dieser Nachricht

301: Angefragtes Objekt wurde verschoben (neue URL in Nachricht spezifiziert)

**400**: Server hat Anfrage nicht verstanden

404: Angefordertes Objekt existiert nicht

505: HTTP-Version nicht unterstützt

## HTTP — VERBINDUNGEN

## Non-persistent HTTP:

höchstens ein Objekt wird über TCP-Verbindung gesendet, danach geschlossen

→ Herunterladen mehrerer Objekte erfodert mehrere TCP-Verbindungen

Persistent HTTP: mehrere Objekte über eine TCP-Verbindung

#### NON-PERSISTENT HTTP — ANTWORTZEIT

Round Trip Time (RTT): Zeit, die Paket von Sender zu Empfänger und zurück benötigt HTTP-Antwortzeit:

- ein RTT für Verbindungsaufbau
- ein RTT für HTTP-Anfrage und erste Antwortbytes
- Zeit  $t_s$  für Senden der Datei
- ightsquigarrow Antwortzeit  $2*\mathsf{RTT} + t_s$

#### COOKIES

Speichert Nutzer-Server-Zustand

→ Server kann Inhalt abhängig von Nutzeridentifikation bereitstellen

# Komponenten:

- Cookie-Information in HTTP-Response-Nachricht
- Cookie-Information wird in nachfolgenden HTTP-Requests genutzt
- Datei mit Cookies wird auf Nutzer-Endsystem vom Browser verwaltet
- Datenbank bei Webseite → Server muss Cookies richtig interpretieren können

#### COOKIES - PRIVATSPHÄRE

Webseiten unterscheiden Nutzer durch Cookies

→ Werbeanbieter können Nutzer über viele Webseiten tracken Webseiten können durch Cookies sehr viel über Nutzer lernen

#### MAIL — KOMPONENTEN

# User Agent (UA):

- lesen, senden, weiterleiten
- Beispiele: Outlook, Thunderbird

## Mailserver:

- mail transfer agent (MTA)
- mail delivery agent (MDA)
- User-Mailboxen

# simple mail transfer protocol (SMTP)

- Client/Server-Modell
- Transfer von Mails vom User Agent zum Mailserver


# SMTP — AUFBAU

# Drei Phasen:

- 1. Handshake
- 2. Nachrichtenübermittlung
- 3. Abschluss

Command/Response-Interaktionen

- ähnlich Request/Response bei HTTP
- Kommandos: ASCII-Text
- Antwort: Statuscode + Nachricht



# MIME

Problem: SMTP kann nur ASCII-Texte versenden, keine Dateien MIME: erweitert Kopfteil einer Nachricht um Formatinformation

- Content-Type: Definiert Typ des E-Mail-Inhalts

# MAIL — POSTFACH-ABFRAGE

POP3 (post office protocol 3):

- Client holt von Mailserver empfangene/gespeicherte Nachrichten ab
- einfache Funktionalität
- verwaltet Nachrichten im UA, keine Synchronisation zwischen mehreren UAs

**IMAP** (interactive mail access protocol):

- Nachtichten werden zentral auf Mailserver verwaltet
- erweiterte Kommandos (Ordner, Filter)

## XMPP

Echtzeit-XML-Streaming-Protokoll Grundlage für Whatsapp usw. Dezentral, ähnlich wie E-Mail

Clients: zu ihrem jeweiligen Server verbunden

Server: verbinden sich untereinander zur Nachrichtenübermittlung

Adressformat:

- Nutzer: Server + Username, z.B. alice@iabber.org
- Clients: pro Nutzer, z.B. alice@jabber.org/laptop

## DNS — GRUNDLAGEN

**Ziel**: Verwendung von Namen statt IPs Aufgabe: Zuordnung IP-Adresse ↔ Name Funktionalitäten:

- Registrierung von Namen + IP-Adressen
- Auflösung von Namen in IP-Adressen

## DNS — AUFBAU

Verteilte Datenbank von Name-Servern (DNS-Servern)

- Client-Server-Modell
- Server kann Anfrage an weitere Server weiterleiten

Protokoll der Anwendungsschicht

- Über Port 53 (UDP) realisiert

Basisdienst --- keine Anwendung

- Komplexität am Rande des Netzes lokalisiert
- → Internet-Design-Philoshopie!

#### DNS - ANFRAGEN

Rekursiv: kennt angefragter Server Antwort nicht, fragt dieser dahinterliegende Server, bis er Antwort bekommt

Iterativ: kennt angefragter Server Antwort nicht, fragt Client andere Server Üblich: Client fragt lokalen Name-Server rekursiv, dieser dann iterativ

# DNS - RESOURCE RECORDS (RR)

DNS ordnet Domänen zu Einträgen zu

A / AAAA (Adress): Abbildung Name auf IPv4/IPv6-Adresse
MX (Mail Exchange): Mailserver einer Domäne

NS (Name Server): Nameserver einer Domäne

CNAME (Canonical Name): Alias-Namen für Rechner/Domänen

PTR (Pointer): Abbildung IP-Adresse auf Name

# **Transportschicht**

# INTERNET-PROTOKOLLSTACK

Anwendungsschicht Transportschicht Vermittlungsschicht Sicherungsschicht Physikalische Schicht

# TRANSPORTSCHICHT — ZIEL

Verbergen von Transportdetails vor höheren Schichten

- Fehlercharakteristika
- genutzte Technologien

Bereitstellung von Transportdiensten

→ Nutzer-zu-Nutzer-Kommunikation

# TRANSPORTPROTOKOLLE — PRINZIP

Transportprotokoll läuft auf Endsystemen Sender:

- Segmentieren von Anwendungsnachrichten
- Weiterleiten an Vermittlungsschicht

# Empfänger:

- Reassemblieren der Segmente in Nachrichten
- Weiterleiten an Anwendungsschicht

#### TRANSPORTSCHICHT — TRANSPORTDIENSTE

**UDP** (user datagram protocol):

bietet verbindungslosen, **unzuverlässigen** Transportdienst

TCP (transmission control protocol):

bietet verbindungsorientierten, **zuverlässigen** Transportdienst

# Transportdienst — unzuverlässig vs zuverlässig

## Unzuverlässig:

- unklar, wieviel der gesendeten Daten heil ankommt
- keine Fehlermaßnahmen

## Zuverlässig:

- Korrektheit, Vollständigkeit, Reihenfolge garantiert richtig
- keine Duplikate
- keine Phantom-Pakete
- Fehlermaßnahmen existieren

#### **SCHICHT VS DIENST**

Schicht: Abstraktion

Dienst: Bündelung zusammengehöriger Funktionen

- Höhere Schicht nutzt Dienst darunterliegender Schicht
- Dienste werden an Dienstzugangspunkt einer Schicht bereitgestellt

#### PORT

= Adressen der Transportschicht Unstrukturierte Nummer (16 Bit), 0 bis 65535

Well known ports: viele Portnummern unter 1024 für häufig benutzte Anwendungen (Telnet, HTTP, ...) reserviert

#### IP-ADRESSEN

= Adressen der Vermittlungsschicht

**IPv4**: 32 Bit (z.B. 207.142.131.235) **IPv6**: 128 Bit (z.B. 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344)

→ Internetweite Adressierung eines Anwendungsprozesses: ÎP-Adresse + Port

## UDP

RFC768 — sehr einfaches Transportprotokoll mit sehr geringem Overhead Eigenschaften:

- (De-) Multiplexen von Segmenten für Prozesse
- Prüfsumme für Bitfehler
- verbindungslos
- best effort: keine Zusagen über Auslieferung bei Empfänger
- Unreguliertes Senden: kann Daten so schnell senden wie von Anwendung geliefert und von Netz abgenommen
- keine Verbindungsaufbauphase: sofortiges Senden → keine weitere Verzögerung
- kein Verbindungszustand: keine Verbindungsinformationen im Endsystem
- → skaliert z.B. für Server besser

# Verwendung:

- Multimedia
- DNS

0 1	6 32
Quell-Port	Ziel-Port
Länge	Prüfsumme
Daten	

# **PROTOKOLLMECHANISMEN**

Ziel: Datenaustausch zwischen Anwendungen/Geräten ermöglichen

→ Festlegen von Formaten + Regeln für Datenaustausch nötig

Problem: Fehler bei Datenübertragung möglich

# **BITFEHLER**

Verfälschung von Bits während dem Datentransport

# Ursachen:

- Dämpfung Übertragungssignal
- Übersprechen
- Synchronisationsverlust

**Einzelbitfehler**: ein *einzelnes* Bit fehlerhaft

Bündelfehler: mehrere aufeinanderfolgende Bits fehlerhaft

#### PAKETFEHLER

## Fehlerarten:

- Verlust
- Duplizierung - Phantom-Paket
- Reihenfolgenvertauschung

## Fehlerursachen:

- Zwischennetzüberlastung
- Unterschiedliche Wege durch Netz
- Verfrühte Datenwiederholung

## FEHLER — HÄUFIGKEIT UND AUSWIRKUNGEN

Bitfehlerrate: Maß für Fehlerhäufigkeit  $Bitfehlerrate = \frac{Summe gestörter Bits}{Summe "ubertragener Bits"}$ 

Fehlerauswirkungen: 20ms Störung in

- Telex (50bit/s → Bitdauer 20ms): 1 Bit fehlerhaft (Einzelbitfehler)
- Gigabit-Ethernet (1Gbit/s -> Bitdauer 1ns): 20MBit fehlerhaft (Bündelfehler)

## FEHLER — GEGENMASSNAHMEN

**Fehlererkennung** (error detecting code, EDC)

- Redundanz zu Daten hinzufügen
   Ausreichend stark unterschiedliche Codewörter verwenden

Fehlerkorrektur (forward error correction, FEC)

- Fehler mittels Redundanz korrigieren

Wiederholungsaufforderung (automatic repeat request, ARQ)

- Empfänger teilt Sender Ergebnis der Fehlerkorrektur mit

## FEHLERKONTROLLE — BITFEHLER


Problem: Wie Bitfehler erkennen? Ansatz: Hinzufügen von Redundanz Paritätsprüfung: bekannt

# BITFEHLER — INTERNET-PRÜFSUMME

Prinzip: Aufaddieren aller übertragenen Wörter (16 Bit, als Integer interpretiert)

→ Prüfsumme

Nachteil: Falsche Reihenfolge kann nicht erkannt werden



# BITFEHLER — UDP-PRÜFSUMME

# Sender:

- UDP-Segment + -Kopf wird als Folge von 16 Bit-Wörtern aufgefasst
- Prüfsumme berechnen und in UDP-Kopf einfügen

Prüfsumme des UDP-Segments berechnen - Prüfsummen vergleichen

# FEHLERKONTROLLE — PAKETFEHLER

# Erkennung:

- Sequenznummern (sequence number)
- Zeitgeber (timer)

# Behebung

- Quittungen (acknowledgements)
- Sendewiederholungen (retransmissions)

# PAKETFEHLER - SEQUENZNUMMERN

Problem: Empfänger weiß nicht, ob Pakete richtig (Reihenfolge, Duplikate, Vollständigkeit) angekommen sind

Prinzip: Pakete werden durchnummeriert

## PAKETFEHLER - QUITTUNGEN

Problem: Sender erfährt nicht, ob Paket nicht (korrekt) angekommen ist Prinzip:

- Empfänger informiert Sender über Erhalt
- → Acknowledgement (ACK)

#### Varianten:

- positive Quittung: Empfänger sagt Sender, dass er Daten erhalten hat (ACK)
- negative Quittung: Empfänger sagt Sender, dass er Daten nicht erhalten hat (NACK) selektive Quittung: Quittiert einzelnes Paket z.B. bei Verlustvermutung (NACK)
- kumulative Quittung: Quittiert Paketmenge z.B. alle Pakete bis bestimmte Sequenznummer sind ok

## PAKETFEHLER - ZEITGEBER

Problem: Sender merkt nicht, wenn Paket nicht angekommen ist

Prinzip: Durch zeitliche Obergrenze wird vermutet, dass Paket nicht angekommen ist → Sendewiederholuna

# SENDEWIEDERHOLUNG — ARQ

= automatic repeat request

Grundlegende Sendewiederholungsvariante

# Varianten:

- Wann werden Quittungen versendet?
- Wann wird eine Sendung wiederholt?

# SENDEWIEDERHOLUNG — STOP-AND-WAIT

= einfaches ARQ-Verfahren

## Prinzip:

- Sender wartet auf Quittung für gesendetes Paket
- Erst nach Quittungserhalt wird nächstes Paket gesendet
- keine Quittung Sendewiederholung
- Wartezeit durch Zeitgeber geregelt

# STOP-AND-WAIT — SEQUENZNUMMERN

Problem: Empfänger kann Paket doppelt erhalten (nicht erkennbar)

Prinzip: Pakete werden mit Sequenznummern versehen (für Stop-and-Wait reicht 1

Auslastung: 
$$U=\frac{1}{1+2a}$$
 (mit  $a=\frac{t_a}{t_s}$ )

# BANDBREITENVERZÖGERUNGSPRODUKT

- $=: \frac{m}{v} r$  (Länge m, Ausbreitungsgeschwindigkeit v, Datenrate r)
- = Speicherkapazität des Mediums

# SENDEWIEDERHOLUNG — GO-BACK-N ARO

Zeil: Leistungsfähigkeit von Stop-and-Wait erhöhen

# Prinzip:

- Sender sendet mehrere Pakete bis Quittungspflicht
- begrenzte Anzahl an nicht quittierten Paketen (durch Fenster (window) begrenzt)
- Quittierung durch kumulative Quittungen

- 1. Empfänger empfängt fehlerhaftes Paket
- 2. Empfänger verwirft alle nachfolgenden Pakete 3. Sender wartet auf Ablauf des Zeitgebers
- 4. Sender wiederholt alle nicht quittierten Pakete

# Fragen:

- Wo müssen Pakete gepuffert werden?
- Wieviele Pakete müssen gepuffert werden?

$$\mbox{Auslastung:} U = \begin{cases} 1 & W \geq 1 + 2a \\ \frac{W}{1 + 2a} & \mbox{sonst} \end{cases} \label{eq:update}$$

# SENDEWIEDERHOLUNG — SELECTIVE REPEAT ARQ

# Ziel:

- Auslastung von Stop-and-Wait erhöhen
- Datenaufkommen von Go-Back-N reduzieren

Prinzip: Wie Go-Back-N, Empfänger quittiert selektiv

# Fehlerfall:

- 1. Empfänger bestätigt nachfolgende, korrekt empfangene Pakete
- 2. Sender wiederholt nur nicht korrekt empfangene Pakete

# Fragen:

- Wo müssen Pakete gepuffert werden?
- Wieviele Pakete müssen gepuffert werden?
- Vor-/Nachteile von Go-Back-N und Selective Repeat

## SENDEWIEDERHOLUNG — SELECTIVE REPEAT VS. SELECTIVE REJECT

## Selective Repeat:

- Fehlerhaftes Paket wird nicht bestätigt
- Sender wartet auf Timeout

## Selective Reject:

- Empfänger versendet für fehlerhaftes Paket negative Quittung
- Sender wiederholt sofort und wartet nicht auf Timeout

## PAKETFEHLER - VORWÄRTSFEHLERKORREKTUR

Ziel: Empfänger muss nur drei von vier Paketen korrekt empfangen um fehlendes Paket rekonstruieren zu können

Prinzip: XOR-Verknüpfung der drei Pakete → fehlendes Paket

## FLUSSKONTROLLE

#### Problem:

Überlastung von Empfänger durch Sender → Datenverlust - Sendet muss Empfangspuffergröße berücksichtigen

## Anforderungen:

- einfach
- möglichst wenig Netzressourcen nutzen
- fair
- stabil

## FLUSSKONTROLLE — HALT-UND-WEITER

## Prinzip:

- Empfänger kommt nicht mehr mit ~> halt-Signal
- Empfänger wieder verfügbar → weiter-Signal

# Bewertung:

- nut auf Vollduplex verwendbar
- nicht effektiv bei hohen Verzögerungen
- Probleme bei Verlust der halt-Meldung

## Beispiele:

- Fast- + Gigabit-Ethernet

## FLUSSKONTROLLE — STOP-AND-WAIT

- Empfänger sendet Quittung erst, wenn er wieder kann
- Sender wird durch Zurückhalten gebremst

# Problem:

- Sender kann nicht zwischen Datenverlust und Überlastung unterscheiden

# FLUSSKONTROLLE - KREDITBASIERT

# Prinzip:

- Sender kann höchstens n Pakete unquittiert senden
- n = Pufferkapazität des Senders  $\Rightarrow$  **Sendekredit**
- Alternativbezeichnung: Fenster (sliding window)
- Fenster wird durch korrekte positive Quittung weitergeschaltet - Empfänger kann Kredit bestimmen (z.B. in TCP)

# TCP — PRINZIP


Erhält Bytestrom von Anwendung, übergibt TCP-Segmente an IP

**Problem**: Wie Bytestrom in TCP-Segmente schnippeln?

# Implementierung:

- MSS (maximum segment size): Anwendungsdatenlänge (z.B. 1460 Byte)
- Push (PSH in TCP-Segmentkopf): Sender verlangt sofortiges Versenden der Daten
- Zeitgeber: nach inaktivem Zeitintervall werden vorhandene Daten gesendet Fehlerkontrolle: Sequenznr., Prüfsumme, Quittierungen, Sendewiederholungen

Sequenznummern: pro Byte, nicht pro Segment (erstes Byte in Segment, initiale Sequenznummer von Endsystem zufällig gewählt)



#### TCP — FELDER

Quell-/Ziel-Port: Identifizieren Verbindungsendpunkte Sequenznummer: gemessen in Byte, nicht pro Segment Quittung: nächste von Empfänger erwartete Sequenznummer

Offset: Anzahl 32 Bit-Wörter in TCP-Kopf

**URG**: 1, falls *urgent pointer* verwendet wird (idR leer)

SYN: Wird bei Verbindungsaufbau verwendet, um connection request oder connection confirmation anzuzeigen

ACK: unterscheidet bei gesetztem SYN-Bit zwischen Request und Confirmation; signalisiert Gültigkeit von Quittungsfeld

FIN: gibt an, dass Sender nichts mehr senden möchte

**RST**: Verbindung zurücksetzen

PSH: übergebene Daten sollen sofort weitergeleitet werden (idR leer)

Empfangsfenster: für Flusskontrolle

Prüfsumme: Prüfsumme über TCP-Kopf, Daten und Pseudoheader

Urgent-Zeiger: relativer Zeiger auf wichtige Daten

Optionen-Feld: kann Optionen variabler Länge aufnehmen

#### TCP — FLUSSKONTROLLE

Ziel: Empfängerüberlastung vermeidne

- Empfänger: reserviert Pufferplatz pro Verbindung (explizite Kreditvergabe)
- · RcvBuffer: gesamter Pufferplatz (default 4096 Byte)
- · RcvWindow: freier Pufferplatz (Empfangsfenster)
- · Sender sendet nicht mehr unbestätigt als in RcvWindow passt




#### VERBINDUNGSVERWALTUNG VERBINDUNGSORIEN-VERBINDUNGSLOS VS. TIERT

# Verbindungslos:

- Daten werden ohne vorherigen Handshake gesendet
- Vorteil: schnelle Datenversendung möglich
- Nachteil: kein Feedback, keine Bestätigung

# Verbindungsorientiert:

- Verbindungsaufbau vor Datenaustausch, Verbindungsabbau danach
- Vorteil: Kommunikationsparameter können ausgehandelt werden
- Nachteile: Verzögerter Datenaustausch, Overhead ggf größer als Daten



# TCP — ZUSAMMENSPIEL MIT HTTP

# STAUKONTROLLE

Ziel: Netzüberlastungssituationen vermeidne

# Prinzip:

- Staukontrollfenster (congestion window, CWnd) beim Sender beeinflusst maximal zu sendende Datenmenge:
- $\cdot \, \mathsf{LastByteSent} \, \mathsf{LastByteAcked} \stackrel{\,\,{}_\circ}{\leq} \, \mathsf{min} \{ \mathsf{CWnd}, \mathsf{RcvWindow} \}$
- Schwellenwert (SSTresh)

## Stauerkennung:

- Nutzung von Zeitgebern
- Vermutung einer Stausituation bei ausbleibender Quittung

#### Staubehebung:

- Reduktion von CWnd
- Langsames Erhöhen von CWnd → herantasten an Netzkapazität

## STAUKONTROLLE — TCP

Start: CWnd = 1 MSS (maximum segment size)

**Slow-Start**, falls CWnd ≤ SSTresh & Quittungen rechtzeitig da


- Exponentielles Erhöhen CWnd (CWnd += 1 bei jeder empfangenen Quittung)

Congestion Avoidance, falls CWnd > SSTresh & Quittungen rechtzeitig da

- Lineares Erhöhen CWnd (CWnd +=  $\frac{1}{\text{CWnd}}$  bei jeder empfangenen Quittung)

# Congestion, falls Quittung nicht rechtzeitig da

- Stau vermutet
- $\frac{\text{Start Verificate}}{2}$ , 2 \* MSS) (FlightSize = unquittierte, gesendete Daten)
- CWnd zurücksetzen (neue Slow-Start-Phase): CWnd = 1 MSS



# Vermittlung

# VERMITTLUNGSTECHNIKEN — LEITUNGSVERMITTLUNG

Prinzip: Verbindung erhält durchgehenden Kanal mit konstanter Bandbreite für exklusive Nutzung

Multiplexing: starres Multiplexing möglich

- Frequenzmultiplex: Feste Zuweisung von Übertragungskanal + Frequenzabschnitt
   Zeitmultiplex: Feste Zuweisung von Übertragungskanal + Zeitschlitz (time slot)

# Eigenschaften:

- Aufbau eines durchgehenden Übertragungskanals zwischen Endsystemen
- keine Adressinformation nötig, dafür Zustandshaltung
- zugesicherte, feste Datenrate ↔ ungenutzte Ressourcen bei Nichtverwendung
- Übertragungsverzögerungen nur physikalisch bedingt
- → keine Schwankungen durch Puffer
- Reihenfolgentreue Bitfolgenübertragung

Einsatzgebiete: Telefonnetze, GSM

# VERMITTLUNGSTECHNIKEN — PAKETVERMITTLUNG

Prinzip: Weiterleitung anhand von Kontrollinformation in Paket


- Zieladresse in Datagrammen
- lokale Kennung bei virtuellen Verbindungen
- Zwischensysteme Speichern Pakete in *Warteschlangen* → Paketverlust möglich

# Eigenschaften:

Wechselnde Paketwege möglich --- Reihenfolgevertauschung möglich - Üblicherweise Zeitmultiplex

# Varianten:

- verbindungslos: Datagramme
- verbindungsorientiert: virtuelle Verbindungen



#### PAKETVERMITTLUNG — DATAGRAMME

Pakete (= Datagramme) werden als isolierte Einheiten betrachtet

**Ziel**: In jedem Datagramm enthalten → keine Verbindungsverwaltung nötig

Routing: können Netz unterschiedlich durchlaufen

→ Datagramme können bei Empfänger unsortiert ankommen

## PAKETVERMITTLUNG — VIRTUELLE VERBINDUNGEN

fester Übertragungsweg zwischen zwei Endsystemen **Reihenfolgetreue**: Alle Pakete gehen selben Weg

Kennungen: virtual circuit identifier (VCI) kennzeichnen Pakete

Ziel: Zieladresse nur bei Verbindungsaufbau nötig

**Prozess**: Verbindungsaufbau  $\rightarrow$  Datenübertragung  $\rightarrow$  Verbindungsabbau

# VERMITTLUNGSTECHNIKEN — NACHRICHTENVERMITTLUNG

Vermittlung von Anwendungsnachrichten

Vermittlung üblicherweise mittels mehrerer Pakete

→ Segmentierung und Reassemblierung

Zwischensysteme: Reassemblierung nötig, da alle Teile in selbe Richtung weitergeleitet werden müssen

→ Ende-zu-Ende-Verzögerung wesentlich höher als bei Paketvermittlung

## VERMITTLUNGSSCHICHT — ÜBERBLICK

Ende-zu-Ende: transportiert Segmente zwischen Endsystemen

Sender: kapselt Segmente in Datagramme

Empfänger: Segmente werden an Transportschicht ausgeliefert

Protokolle: in allen Endsystemen und Routern

Router: werten Felder im Kopf aller Datagramme aus, die sie passieren

## VERMITTLUNGSSCHICHT — AUFGABEN

Weiterleitung (forwarding): Datenebene

- Pakete werden von Routereingang an geeigneten Ausgabe weitergeleitet

Wegewahl (routing): Kontrollebene

- ermittelt Weg, den Pakete zurücklegen (sollen)
- erfordert Routingalgorithmus + -protokoll

# VERMITTLUNGSSCHICHT — KONTROLL- UND DATENEBENE

# Kontrollebene:

- betrachtet gesamtes Netz
- bestimmt wie Datagramm über Router von Quelle zu Ziel geroutet wird
- Konzente
- · traditionelle Routingalgorithmen: in jedem Router implementiert
- · software defined networking (SDN): in logisch zentralen Servern implementiert

# Datenebene:

- Funktionen lokal in Router
- Bestimmt wie Datagramm von Eingangs- zu Ausgangsport geleitet wird

# VERMITTLUNGSSCHICHT — BEGRIFFE

# Router

- auf Vermittlungsschicht operierendes Zwischensystem
- leitet Datagramme mithilfe von Weiterleitungstabelle weiter
- tauscht über Routingprotokolle Informationen mit anderen Routern aus

Route: Weg eines Datagramms von Start zu Ziel

Link: Übertragungsabschnitt zwischen 2 Routern (kann z.B. auch Brücken enthalten)

**Port**: Eingangs-/Ausgangs-Netzwerkschnittstelle

# ${\bf VERMITTLUNGSSCHICHT-PROTOKOLLE}$

**IP** (internet protocol):

unzuverlässige Datagrammübertragung

**ICMP** (internet control message protocol):

Kontrollinformationsaustausch innerhalb der Vermittlungsschicht

**ARP** (address resolution protocol):

Zuordnung von IP-Adressen zu Adressen der Sicherungsschicht

RARP reverse ARP:


Umkehrfunktionen von ARP

**BGP** (border gateway protocol), **RIP** (routing information protocol), **OSPF** (open shortest path first): Routingprotokolle

#### VERMITTLUNG - IP

IP macht die ganze Vermittlung --- nur ein großes Vermittlungsprotokoll

- Interoperabilität erhöhen
- Anzahl unterschiedlicher Interfaces erniedrigen
- kleinster gemeinsamer Nenner
- Anzahl nutzbarer Netze maximieren



## IP — FRAGEMENTIEREN + REASSEMBLIEREN

Anpassung an Maximallänge unterliegender Netze (MTU: maximum transfer unit)

Flag-Felder IP-Kopf:

- Bit 0: reserviert, muss 0 sein
- Bit 1: 0 = darf fragmentiert werden, 1 = nicht
- Bit 2: 0 = letztes Fragment, 1 = nicht

## IP — WEITERLEITUNG

## Endsystem:

- Rechner mit Zieladresse direkt verbunden ightarrow Datagramm direkt zustellen
- Sonst: Datagramm-Übergabe an Standardrouter

Router: Verwendung Weiterleitungstabelle

- Zieladresse
- Next-Hop-Router
- Flags, die Start und Ziel genauer klassifizieren
- Netzschnittstelle, auf die bei Endsystem das Datagramm ausgegeben werden soll

Weiterleitungstabelle: Identifikation des nächsten Systems auf Weg zum Ziel

# IP — EMPFANGSPROZESS

# Überprüfungen:

- Kopflänge
- Datagrammlänge
- Versionsnummer IP
- Prüfsumme
- Lebenszeit
- Protokoll-Identifikation
- Adressklassen

 $\begin{tabular}{l} \textbf{Fehlerfall}: Benachrichtigung ICMP (\it{internet control message protocol}) -- m\"{o}glicherweise wird ICMP-Paket ausgesendet} \end{tabular}$ 

# IP — ADRESSIERUNG

Ziel: Eindeutige Identifizierung aller angeschlossenen Systemschnittstellen

IP-Adressen: Kennungen für Interfaces von Routern/Endsystemen

- IPv4: 32 Bit-Adressen
- IPv6: 128 Bit-Adressen

# IP — SUBNETZE

Gliederung: IP-Adresse unterteilt in

- Subnetz-Teil: high order bits
- Endsystem-Teil: low order bits

**Subnetz**: Interfaces mit selbem Subnetz-Teil, können ohne Router kommunizieren

# ADRESSZUTEILUNG

Manuell: Durch Systemadministrator

**Dynamisch**: dynamic host configuration protocol (DHCP)

- DHCP-Server liefert IP auf Anfrage

# ADRESSBLOCKZUTEILUNG

**Provider**: Erhält Block von **ICANN** (internet corporation for assigned names/numbers)

- ICANN allokiert Adressen
- ICANN verwaltet DNS
- ICANN weist Domainnamen zu

## INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP)

Einzelne Datagrammverluste: meldet IP nicht (unzuverlässiger Dienst)

Schwerwiegende Probleme (z.B. Verbindungsabbruch): Mitteilung an Kommunika-

⇒ ICMP tauscht Fehlernachrichten, Statusanfragen und Zustandsinformationen aus

## ICMP — STATUSANFRAGEN

Echo + Antwort (echo and echo reply):

- Aktivitätsüberprüfung von Kommunikationssystemen
- Empfänger von Echo-Anfrage sendet erhaltene Daten in Echo-Antwort zurück

**Zeitstempel + Antwort** (timestamp and timestamp reply):

- Bestimmung von Umlaufzeiten (round trip time, RTT)

#### IPv<sub>6</sub>

## Problem:

- Adressraum von IPv4 geht aus
- Kopfformat IPv4 nicht optimal

# Lösung:

- Erhöhung Adresslänge von 32 auf 128 Bit
- feste Kopflänge (40 Byte)
- keine Unterstützung von Fragmentierung
- keine Prüfsumme
- Optionen: als Erweiterungsköpfe (next header)
- ICMPv6: neue Version von ICMP

## ROUTING — PRINZIPIEN

Ziel: guten Weg durch Netz finden

Weg: Sequenz von Routern von Start- zu Ziel-Endsystem

Netzgraph: Netz wird als Graph verstanden

- Knoten: Router
- Kanten: Übertragungsabschnitte (Kantenkosten z.B. Verzögerung, Preis,...)

Pfad: Knotenfolge (meist Pfad mit kürzester Länge gesucht)

# ROUTING-VERFAHREN — DYNAMIK

Frage: Wie dynamisch ist Routing-Verfahren?

**Nicht adaptiv**: Routen ändern sich sehr selten, wesentlich seltener als Verkehrsänderungen

# Adaptiv:

- Routen ändern sich abhängig von Verkehr und Topologie
- Routenänderungen periodisch oder reaktiv
- Zielkonflikt: Systeme haben ggf kein Live-Abbild des Netzes ggf hohe Netzbelastung durch Routing-Informationsaustausch

# ${\bf Routing-Verfahren-statisches\ Routing}$

# Beispiel:

- Zufallszahl  $1 < x \le 0$
- Falls x < 0.6 weiterleiten nach B
- Falls  $0.9 \geq x \geq 0.6$  weiterleiten nach C
- Sonst D

# ${\bf Routing-Verfahren-Zentralisiert}$

Adaptives Verfahren

Routing Control Center: Für Berechnung/Verteilung der optimalen Pfade

 Systeme senden periodisch Zustand an RCC (aktive Nachbarn, Warteschlangenlängen,...)

# Vorteile:

- RCC hat alle Informationen  $\leadsto$  kann perfekte Entscheidungen treffen
- Systeme müssen kein Routing betreiben

# Nachteile:

- Berechnungsdauer für große Netze ggf sehr lang
- Ausfall RCC lähmt ganzes Netz
- Inkonsistenzen möglich, da Systeme nah an RCC Tabellen schneller erhalten
- starke Belastung des RCC

# ${\bf Routing-Verfahren-isoliert}$

**Prinzip:** Jedes System entscheidet anhand selbstgesammelter Information - kein Routinginformationsaustausch zwischen Systemen

#### ISOLIERTES ROUTING — FLUTEN

**Prinzip**: Jedes eingehende Datagramm wird auf jeder Übertragungsleitung weitergeleitet

## Fluteindämmung:

- Sequenznummern für Duplikaterkennung
- Lebensdauerkontrolle durch Zählen der Übertragungsabschnitte (hops)

#### Varianten:

- selektives Fluten: Weiterleitung nicht auf allen Übertragungsabschnitten
- random walk: Zufällige Auswahl eines Übertragungsabschnittes

## ISOLIERTES ROUTING — HOT POTATO

**Prinzip**: Jeder versucht Datagramme so schnell wie möglich weiterzuleiten

→ Übertragungsabschnitt mit kürzester Warteschlange wählen

#### Varianten

- nie an Herkunftsleitung weiterleiten
- Kombination mit statischem Routing: statisches Verfahren zur Auswahl von Leitung mit Warteschlangenlänge unter Schwellwert

## ROUTING-VERFAHREN — VERTEILTES ADAPTIVES ROUTING

**Prinzip**: Systeme tauschen Routing-Informationen mit Nachbarn aus - jedes System unterhält Routing-Tabelle

#### Varianten

- periodischer Informationsaustausch
- Austausch nur bei größeren Änderungen

## ROUTING-ALGORITHMEN — ÜBERSICHT

Distanz-Vektor-Algorithmen: Distanz als Routing-Metrik

- jeder Router kennt Distanz zu allen anderen Systemen im Netz
- Problem: kürzerer langsamer Weg wird längerem schnelleren vorgezogen

Link-State-Algorithmen: Unterschiedliche Routing-Metriken

- berücksichtigt aktuelle Zustände der Netzanschlüsse
- jeder Router kennt ganze Netztopologie
- Link-State- konvergieren schneller als Distanz-Vektor-Algorithmen

# ROUTING-ALGORITHMEN — DISTANZ-VEKTOR

# Eigenschaften:

- verteilt: jeder Router erhält Infos von direkten Nachbarn, führt Berechnung durch und verteilt dann neue Informationen an direkte Nachbarn
- iterativ: Verteilen + Berechnen von Informationen so lange, bis keine Information mehr ausgetauscht wird

# Distanz-Vektor-Tabelle:


- Grundlegende, in jedem System vorhandene Datenstruktur
- Zeile für jedes mögliche Ziel
- Spalte für direkte Nachbarn

# DISTANZ-VEKTOR-ROUTING — DISTANZ-VEKTOR-TABELLE

**Beispiel**: X will Daten über direkten Nachbar Z an Y weiterleiten  $-D^X(Y,Z)=c(X,Z)+\min\{D^Z(Y,w)\}$ 

Beispiel:  $D^E(A, D)$ 

- erster Übertragungsabschnitt: E o D
- Tabelleneintrag: Kosten  $E \to D$  (= 2) + minimale Kosten  $D \to A$  (= 3)
- $\leadsto$  minimale Kosten von D nach A über Nachbar von D



# DISTANZ-VEKTOR — DISTANZ-VEKTOR-ALGORITHMUS (BELLMAN-FORD)

# Initialisierung:

- für alle Nachbarn  $v: D^X(*,v) = \infty, D^X(v,v) = c(X,v)$
- für alle Ziele y: sende  $\min D^w(y,w)$  allen Nachbarn (w enthält alle Nachbarn)

#### Schleife.

- geänderte Abschnittskosten: für alle Ziele y:  $D^X(y,V)\coloneqq D^X(y,V)+d$
- Update von Nachbarn: kürzester Pfad von V zu Ziel Y hat sich um  $\alpha$  geändert  $\leadsto D^X(Y,V) := c(X,V) + \alpha$   $\leadsto$  Falls neuer  $\min_w D^w(Y,w)$  für Ziel Y existiert, dann sende allen direkten
- Nachbarn diesen Wert

**Komplexität**:  $O(n^2k)$  für n Knoten und k Kanten

## DISTANZ-VEKTOR-ALGORITHMUS — UPDATEAUSBREITUNG

Ausbreitung good news: schnelle Ausbreitung

Ausbreitung bad news: langsame Ausbreitung, ggf Routing-Schleifen

→ Count to Infinity-Problem

## DISTANZ-VEKTOR-ALGORITHMUS — POISONED REVERSE

Ziel: Vermeidung von Routing-Schleifen

 $\textbf{Prinzip} : \texttt{Routing-Information} \ \, \textbf{wird} \ \, Y \ \, \textbf{vorenthalten, wenn} \ \, \textbf{Weg} \ \, \textbf{\"{u}ber} \ \, Y \ \, \textbf{k\"{u}rzer}$ 

## ROUTING-ALGORITHMEN — LINK-STATE-ROUTING

## Prinzip:

- Systeme müssen zu Beginn nur direkte Nachbarn kennen
- Entdecken von neuen Nachbarn zB mittels HELLO-Pakete
- link state broadcast: Identität + Kosten zu Nachbarn werden allen Routern im Netz weitergeleitet (Fluten)
- Systeme lernen Topologie durch LSBs der anderen Systeme
- Ergebnis: Alle Systeme haben identisches Wissen über Netz

Implementierung: Dijkstra-Algorithmus

## **LINK-STATE VS. DISTANZ-VEKTOR**

# Komplexität Kontroll-Pakete:

- link-state: jedes System muss Kosten aller Links kennen, Änderungen müssen an alle Systeme geschickt werden
- Distanz-Vektor: Änderungen nur an benachbarte Systeme weitergegeben

# Konvergenzgeschwindigkeit:

- $\mathit{link}$ -state:  $O(n^2)$ , O(nE) Pakete  $\leadsto$  schnelle Konvergenz, danach schleifenfrei. aber Oszillationen möglich
- Distanz-Vektor: langsame Konvergenz, Schleifen möglich, Count-to-Infinity kann auftreten

# Robustheit:

- link-state: Routenberechnungen separiert → Robustheit
- Distanz-Vektor: ein System kann inkorrekte Pfade zu allen Zielen verbreiten

# **Gewinner?**

- link-state: Konvergiert schneller, ist robuster
- Distanz-Vektor: einfacher zu implementieren

# SOFTWARE DEFINED NETWORKING

# Eigenschaften:

- **E1**: Separierung von Kontroll- und Datenebene
- E2: Flow-basierte Paketweiterleitung
- E3: Log an externen Controller ausgelagert
- E3: Netzwerk programmierbar

# Umsetzung: open flow-Protokoll

- regelt Kommunikation zwischen Controller und Switch
- OpenFlow quasi-Standard, Alternativen existieren

# TRADITIONELLES IP-ROUTING


Kontroll- und Datenebene in jedem Router

# Vorteile:

- Ausfallsicherheit (selbstorganisiert, verteilte Kontrolle, hohe Redundanz)
- Schnelle Reaktion (optimierte Routing-Hardware, lokale Routingentscheidung)
- Bewährtes Konzept

# Nachteile:

- proprietäre Management-Schnittstellen (Mischbetrieb schwierig)
- unflexibel (neue Funktionen hinzufügen schwierig, aufwändige Standardisierung)
- teuer (hochqualifiziertes Personal + Overprovisioning benötigt)




#### SDN-ROUTING

#### Vorteile:

- logisch zentralisierte Sicht (Controller hat Netzüberblick, einfacher Einsatz von Graphalgorithmen)
- neue Funktionalität in Software (als App im Controller
  - → kürzere Entwicklungszyklen)
- Trennung von Kontroll- und Datenebene (Innovationen unabhängig möglich, herstellerunabhängig durch offene Schnittstellen)

### Nachteile:

- Skalierbarkeit
- single point of failure
- Kommunikation mit Controller langsam



## SDN — TRADITIONELLER ROUTER VS. SDN-SWITCH

#### Traditioneller IP-Router:

- kennt keine Flows
- Weiterleitung über Ziel-IP-Adresse

#### SDN-Switch

- Weiterleitung über Flowtable
- nutzt verschiedene IP-Kopf-Felder
- speichert Zustand pro Flow

