Einführung

WAS IST DAS INTERNET?

Komponentensicht

- 1. Computer führen Netzwerkanwendungen aus
- 2. Kommunikationsmedien Kupferkabel, Glasfaser, Funk
- 3. Zwischensysteme Weiterleitung durch Router und Switches

Dienstsicht

- ⇒ Infrastruktur, die Dienste bereitstellt
- Kommunikation (Mail, Messaging, soziale Medien)
- Information (Surfen)
- Unterhaltung (Streaming, Spiele)

RAND DES INTERNET

Geräte

- Clients
- Server

Zugangsnetze

- Heimnetz
- Mobiles Zugangsnetz
- Unternehmensnetz

KERN DES INTERNET

Pakete: voneinander unabhängige Einheiten für die Weiterleitung – werden durch Netz zur Zielanwendung geleitet

Anwendungsschicht

HISTORIE

70er/80er:

- textbasierte Anwendungen

90er:

- World Wide Web
- Instant Messaging

- P2P-Filesharing seit 2000: steigende Vielfalt + Allgegenwärtigkeit

- Streaming (Spotify, YouTube)
- Gaming
- Soziale Netzwerke
- Smartphones

GRUNDLAGEN — SCHICHTENMODELL

Kommunikation in Schichten organisiert

Anwendungsschicht: oberste Schicht

- enthält Anwendungsprotokolle
- Anwendung kümmert sich nicht um Datentransport

Datentransport: unter Anwendungsschicht liegende Schichten

- Interna für Anwendung transparent
- Verzögerungen bleiben vor Anwendung verborgen

GRUNDLAGEN — VERZÖGERUNG

Abhängig von

- Ausbreitungsverzögerung $t_{\it a}$
- Sendezeit $ar{t}_s$
- Pufferfüllstände

Ausbreitungsverzögerung $t_a=rac{d}{v}$

- Zeitspanne zwischen Absenden eines Signals und dessen Eintreffen am anderen Ende des Mediums
- Abhängig von:
- Ausbreitungsgeschwindigkeit v
- Länge des Mediums d
- Sendezeit $t_s = \frac{X}{r}$
 - Zeit zwischen Beginn und Abschluss der Sendung
 - Abhängig von:
 - Datenmenge X
 - Datenrate des Mediums r
 - Achtung: Nach Sendungsabschluss sind die Daten noch nicht beim Empfänger!
 - ightarrow Ausbreitungsverzögerung t_a

Verzögerung im Router

- Pufferung der Daten in Warteschlange
- Verarbeitung (Fehlerüberprüfung usw.)

GRUNDLAGEN — PROTOKOLLSTACK

Application: SMTP, HTTP, XMPP,...

Transport: TCP, UDP Network: IP

Data Link: Ethernet, 802.11 (WiFi)

Physical: Bits auf Medium

GRUNDLAGEN — PROZESS UND NACHRICHT

Prozess: Programm, das im Endsystem (Anwendungsschicht) abläuft

Nachricht: Ausgetauscht zwischen Prozessen auf unterschiedlichen Endsystemen

GRUNDLAGEN — SOCKET UND INTERFACE

Programmierschnittstelle für verteilte Anwendungen

Von OS bereitgestellte API

Anwendungsprozess sendet/empfängt Nachrichten zum/vom Socket

Portnummern: (De-) Multiplexing auf Endsystemen

- viele Prozesse auf Endsystem kommunizieren gleichzeitig über Netzwerk
- → eindeutige Socket-Identifikation über Portnummer

GRUNDLAGEN — CLIENT-SERVER-ANWENDUNGEN

Server:

- ständig in Betrieb
- permanente IP-Adresse
- häufig in Datenzentren

Clients:

- kommunizieren mit Server
- kommunizieren nicht direkt miteinander
- evtl. nicht immer verbunden
- evtl. dynamische IP-Adresse

GRUNDLAGEN — PEER-TO-PEER-ANWENDUNGEN

Endysteme kommunizieren direkt miteinander

- fordern Dienste von anderen Peers an
- nicht permanent verbunden, wechseln dymanisch IP-Adressen
- → komplexes Management

selbst-skalierend

- neue Peers erhöhen Kapazität, fordern aber auch selber Dienste an

WER UND HTTP - WER-DOKUMENTE

Webseiten bestehen aus Basis-HTML-Datei und anderen Objekten (.js, .png,...) Jedes Objekt über URL (uniform resource locator) referenzierbar

HTTP — ÜBERBLICK

Protokoll der Anwendungsschicht (hypertext transfer protocol)

- einfaches, ASCII-basiertes Transferprotokoll

Basiert auf Client/Server-Modell

- Client: Browser, der Web-Objekte anfordert, empfängt und darstellt
- Server: sendet über HTTP angeforderte Objekte

zwei Nachrichten-Typen: Request, Response Zustandslos:

- jeder Request wird individuell bearbeitet
- keine Zustandsinformation auf dem Server

nutzt TCP zur Kommunikation

- 1. Client initiiert Verbindungsaufbau
- 2. Server akzeptiert Verbindung 3. Austausch von HTTP-Nachrichten
- 4. Abbau der TCP-Verbindung

HTTP — METHODEN

HTTP-Anfragen können verschiedene Methoden nutzen

GET: Resource von Server zu Client übertragen (z.B. normale Webseite)

POST: Daten zu Ressource übertragen (z.B. Web-Formular)

Weitere Methoden:

- PUT neue Ressource anlegen
- DELETE Ressource löschen
- $\mbox{\rm HEAD}-\mbox{\rm wie}$ GET, aber nur HTTP-Header übertragen

HTTP — STATUS-CODES

Verarbeitungsindikator (Erfolg/Fehlschlag + Gründe)

200: Erfolg; Antwort ist in dieser Nachricht

301: Angefragtes Objekt wurde verschoben (neue URL in Nachricht spezifiziert)

400: Server hat Anfrage nicht verstanden

404: Angefordertes Objekt existiert nicht

505: HTTP-Version nicht unterstützt

HTTP — VERBINDUNGEN

Non-persistent HTTP:

höchstens ein Objekt wird über TCP-Verbindung gesendet, danach geschlossen

→ Herunterladen mehrerer Objekte erfodert mehrere TCP-Verbindungen

Persistent HTTP: mehrere Objekte über eine TCP-Verbindung

NON-PERSISTENT HTTP — ANTWORTZEIT

Round Trip Time (RTT): Zeit, die Paket von Sender zu Empfänger und zurück benötigt HTTP-Antwortzeit:

- ein RTT für Verbindungsaufbau
- ein RTT für HTTP-Anfrage und erste Antwortbytes
- Zeit t_s für Senden der Datei
- ightsquigarrow Antwortzeit $2*\mathsf{RTT} + t_s$

COOKIES

Speichert Nutzer-Server-Zustand

→ Server kann Inhalt abhängig von Nutzeridentifikation bereitstellen

Komponenten:

- Cookie-Information in HTTP-Response-Nachricht
- Cookie-Information wird in nachfolgenden HTTP-Requests genutzt
- Datei mit Cookies wird auf Nutzer-Endsystem vom Browser verwaltet
- Datenbank bei Webseite → Server muss Cookies richtig interpretieren können

COOKIES - PRIVATSPHÄRE

Webseiten unterscheiden Nutzer durch Cookies

→ Werbeanbieter können Nutzer über viele Webseiten tracken Webseiten können durch Cookies sehr viel über Nutzer lernen

MAIL — KOMPONENTEN

User Agent (UA):

- lesen, senden, weiterleiten
- Beispiele: Outlook, Thunderbird

Mailserver:

- mail transfer agent (MTA)
- mail delivery agent (MDA)
- User-Mailboxen

simple mail transfer protocol (SMTP)

- Client/Server-Modell
- Transfer von Mails vom User Agent zum Mailserver


SMTP — AUFBAU

Drei Phasen:

- 1. Handshake
- 2. Nachrichtenübermittlung
- 3. Abschluss

Command/Response-Interaktionen

- ähnlich Request/Response bei HTTP
- Kommandos: ASCII-Text
- Antwort: Statuscode + Nachricht



MIME

Problem: SMTP kann nur ASCII-Texte versenden, keine Dateien MIME: erweitert Kopfteil einer Nachricht um Formatinformation

- Content-Type: Definiert Typ des E-Mail-Inhalts

MAIL — POSTFACH-ABFRAGE

POP3 (post office protocol 3):

- Client holt von Mailserver empfangene/gespeicherte Nachrichten ab
- einfache Funktionalität
- verwaltet Nachrichten im UA, keine Synchronisation zwischen mehreren UAs

IMAP (interactive mail access protocol):

- Nachtichten werden zentral auf Mailserver verwaltet
- erweiterte Kommandos (Ordner, Filter)

XMPP

Echtzeit-XML-Streaming-Protokoll Grundlage für Whatsapp usw. Dezentral, ähnlich wie E-Mail

Clients: zu ihrem jeweiligen Server verbunden

Server: verbinden sich untereinander zur Nachrichtenübermittlung

Adressformat:

- Nutzer: Server + Username, z.B. alice@iabber.org
- Clients: pro Nutzer, z.B. alice@jabber.org/laptop

DNS — GRUNDLAGEN

Ziel: Verwendung von Namen statt IPs Aufgabe: Zuordnung IP-Adresse ↔ Name Funktionalitäten:

- Registrierung von Namen + IP-Adressen
- Auflösung von Namen in IP-Adressen

DNS — AUFBAU

Verteilte Datenbank von Name-Servern (DNS-Servern)

- Client-Server-Modell
- Server kann Anfrage an weitere Server weiterleiten

Protokoll der Anwendungsschicht

- Über Port 53 (UDP) realisiert

Basisdienst --- keine Anwendung

- Komplexität am Rande des Netzes lokalisiert
- → Internet-Design-Philoshopie!

DNS - ANFRAGEN

Rekursiv: kennt angefragter Server Antwort nicht, fragt dieser dahinterliegende Server, bis er Antwort bekommt

Iterativ: kennt angefragter Server Antwort nicht, fragt Client andere Server Üblich: Client fragt lokalen Name-Server rekursiv, dieser dann iterativ

DNS - RESOURCE RECORDS (RR)

DNS ordnet Domänen zu Einträgen zu

A / AAAA (Adress): Abbildung Name auf IPv4/IPv6-Adresse
MX (Mail Exchange): Mailserver einer Domäne

NS (Name Server): Nameserver einer Domäne

CNAME (Canonical Name): Alias-Namen für Rechner/Domänen

PTR (Pointer): Abbildung IP-Adresse auf Name

Transportschicht

INTERNET-PROTOKOLLSTACK

Anwendungsschicht Transportschicht Vermittlungsschicht

Sicherungsschicht Physikalische Schicht

TRANSPORTSCHICHT — ZIEL

Verbergen von Transportdetails vor höheren Schichten

- Fehlercharakteristika
- genutzte Technologien

Bereitstellung von Transportdiensten

→ Nutzer-zu-Nutzer-Kommunikation

TRANSPORTPROTOKOLLE — PRINZIP

Transportprotokoll läuft auf Endsystemen Sender:

- Segmentieren von Anwendungsnachrichten
- Weiterleiten an Vermittlungsschicht

Empfänger:

- Reassemblieren der Segmente in Nachrichten
- Weiterleiten an Anwendungsschicht

TRANSPORTSCHICHT — TRANSPORTDIENSTE

UDP (user datagram protocol):

bietet verbindungslosen, **unzuverlässigen** Transportdienst

TCP (transmission control protocol):

bietet verbindungsorientierten, **zuverlässigen** Transportdienst

Transportdienst — unzuverlässig vs zuverlässig

Unzuverlässig:

- unklar, wieviel der gesendeten Daten heil ankommt
- keine Fehlermaßnahmen

Zuverlässig:

- Korrektheit, Vollständigkeit, Reihenfolge garantiert richtig
- keine Duplikate
- keine Phantom-Pakete
- Fehlermaßnahmen existieren

SCHICHT VS DIENST

Schicht: Abstraktion

Dienst: Bündelung zusammengehöriger Funktionen

- Höhere Schicht nutzt Dienst darunterliegender Schicht
- Dienste werden an Dienstzugangspunkt einer Schicht bereitgestellt

PORT

= Adressen der Transportschicht Unstrukturierte Nummer (16 Bit), 0 bis 65535

Well known ports: viele Portnummern unter 1024 für häufig benutzte Anwendungen (Telnet, HTTP, ...) reserviert

IP-ADRESSEN

= Adressen der Vermittlungsschicht

IPv4: 32 Bit (z.B. 207.142.131.235) **IPv6**: 128 Bit (z.B. 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344)

→ Internetweite Adressierung eines Anwendungsprozesses: ÎP-Adresse + Port

UDP

RFC768 — sehr einfaches Transportprotokoll mit sehr geringem Overhead Eigenschaften:

- (De-) Multiplexen von Segmenten für Prozesse
- Prüfsumme für Bitfehler
- verbindungslos
- best effort: keine Zusagen über Auslieferung bei Empfänger
- Unreguliertes Senden: kann Daten so schnell senden wie von Anwendung geliefert und von Netz abgenommen
- keine Verbindungsaufbauphase: sofortiges Senden → keine weitere Verzögerung
- kein Verbindungszustand: keine Verbindungsinformationen im Endsystem
- → skaliert z.B. für Server besser

Verwendung:

- Multimedia
- DNS

0 1	6 32
Quell-Port	Ziel-Port
Länge	Prüfsumme
Daten	

PROTOKOLLMECHANISMEN

Ziel: Datenaustausch zwischen Anwendungen/Geräten ermöglichen

→ Festlegen von Formaten + Regeln für Datenaustausch nötig

Problem: Fehler bei Datenübertragung möglich

BITFEHLER

Verfälschung von Bits während dem Datentransport

Ursachen:

- Dämpfung Übertragungssignal
- Übersprechen
- Synchronisationsverlust

Einzelbitfehler: ein *einzelnes* Bit fehlerhaft

Bündelfehler: mehrere aufeinanderfolgende Bits fehlerhaft

PAKETFEHLER

Fehlerarten:

- Verlust
- Duplizierung - Phantom-Paket
- Reihenfolgenvertauschung

Fehlerursachen:

- Zwischennetzüberlastung
- Unterschiedliche Wege durch Netz
- Verfrühte Datenwiederholung

FEHLER — HÄUFIGKEIT UND AUSWIRKUNGEN

Bitfehlerrate: Maß für Fehlerhäufigkeit $Bitfehlerrate = \frac{Summe gestörter Bits}{Summe "ubertragener Bits"}$

Fehlerauswirkungen: 20ms Störung in

- Telex (50bit/s → Bitdauer 20ms): 1 Bit fehlerhaft (Einzelbitfehler)
- Gigabit-Ethernet (1Gbit/s -> Bitdauer 1ns): 20MBit fehlerhaft (Bündelfehler)

FEHLER — GEGENMASSNAHMEN

Fehlererkennung (error detecting code, EDC)

- Redundanz zu Daten hinzufügen
 Ausreichend stark unterschiedliche Codewörter verwenden

Fehlerkorrektur (forward error correction, FEC)

- Fehler mittels Redundanz korrigieren

Wiederholungsaufforderung (automatic repeat request, ARQ)

- Empfänger teilt Sender Ergebnis der Fehlerkorrektur mit

FEHLERKONTROLLE — BITFEHLER


Problem: Wie Bitfehler erkennen? Ansatz: Hinzufügen von Redundanz Paritätsprüfung: bekannt

BITFEHLER — INTERNET-PRÜFSUMME

Prinzip: Aufaddieren aller übertragenen Wörter (16 Bit, als Integer interpretiert)

→ Prüfsumme

Nachteil: Falsche Reihenfolge kann nicht erkannt werden



BITFEHLER — UDP-PRÜFSUMME

Sender:

- UDP-Segment + -Kopf wird als Folge von 16 Bit-Wörtern aufgefasst
- Prüfsumme berechnen und in UDP-Kopf einfügen

Prüfsumme des UDP-Segments berechnen - Prüfsummen vergleichen

FEHLERKONTROLLE — PAKETFEHLER

Erkennung:

- Sequenznummern (sequence number)
- Zeitgeber (timer)

Behebung

- Quittungen (acknowledgements)
- Sendewiederholungen (retransmissions)

PAKETFEHLER - SEQUENZNUMMERN

Problem: Empfänger weiß nicht, ob Pakete richtig (Reihenfolge, Duplikate, Vollständigkeit) angekommen sind

Prinzip: Pakete werden durchnummeriert

PAKETFEHLER - QUITTUNGEN

Problem: Sender erfährt nicht, ob Paket nicht (korrekt) angekommen ist Prinzip:

- Empfänger informiert Sender über Erhalt
- → Acknowledgement (ACK)

Varianten:

- positive Quittung: Empfänger sagt Sender, dass er Daten erhalten hat (ACK)
- negative Quittung: Empfänger sagt Sender, dass er Daten nicht erhalten hat (NACK) selektive Quittung: Quittiert einzelnes Paket z.B. bei Verlustvermutung (NACK)
- kumulative Quittung: Quittiert Paketmenge z.B. alle Pakete bis bestimmte Sequenznummer sind ok

PAKETFEHLER - ZEITGEBER

Problem: Sender merkt nicht, wenn Paket nicht angekommen ist

Prinzip: Durch zeitliche Obergrenze wird vermutet, dass Paket nicht angekommen ist → Sendewiederholuna

SENDEWIEDERHOLUNG — ARQ

= automatic repeat request

Grundlegende Sendewiederholungsvariante

Varianten:

- Wann werden Quittungen versendet?
- Wann wird eine Sendung wiederholt?

SENDEWIEDERHOLUNG — STOP-AND-WAIT

= einfaches ARQ-Verfahren

Prinzip:

- Sender wartet auf Quittung für gesendetes Paket
- Erst nach Quittungserhalt wird nächstes Paket gesendet
- keine Quittung Sendewiederholung
- Wartezeit durch Zeitgeber geregelt

STOP-AND-WAIT — SEQUENZNUMMERN

Problem: Empfänger kann Paket doppelt erhalten (nicht erkennbar)

Prinzip: Pakete werden mit Sequenznummern versehen (für Stop-and-Wait reicht 1

Auslastung:
$$U=\frac{1}{1+2a}$$
 (mit $a=\frac{t_a}{t_s}$)

BANDBREITENVERZÖGERUNGSPRODUKT

- $=: \frac{m}{v} r$ (Länge m, Ausbreitungsgeschwindigkeit v, Datenrate r)
- = Speicherkapazität des Mediums

SENDEWIEDERHOLUNG — GO-BACK-N ARO

Zeil: Leistungsfähigkeit von Stop-and-Wait erhöhen

Prinzip:

- Sender sendet mehrere Pakete bis Quittungspflicht
- begrenzte Anzahl an nicht quittierten Paketen (durch Fenster (window) begrenzt)
- Quittierung durch kumulative Quittungen

- 1. Empfänger empfängt fehlerhaftes Paket
- 2. Empfänger verwirft alle nachfolgenden Pakete 3. Sender wartet auf Ablauf des Zeitgebers
- 4. Sender wiederholt alle nicht quittierten Pakete

Fragen:

- Wo müssen Pakete gepuffert werden?
- Wieviele Pakete müssen gepuffert werden?

$$\mbox{Auslastung:} U = \begin{cases} 1 & W \geq 1 + 2a \\ \frac{W}{1 + 2a} & \mbox{sonst} \end{cases} \label{eq:update}$$

SENDEWIEDERHOLUNG — SELECTIVE REPEAT ARQ

Ziel:

- Auslastung von Stop-and-Wait erhöhen
- Datenaufkommen von Go-Back-N reduzieren

Prinzip: Wie Go-Back-N, Empfänger quittiert selektiv

Fehlerfall:

- 1. Empfänger bestätigt nachfolgende, korrekt empfangene Pakete
- 2. Sender wiederholt nur nicht korrekt empfangene Pakete

Fragen:

- Wo müssen Pakete gepuffert werden?
- Wieviele Pakete müssen gepuffert werden?
- Vor-/Nachteile von Go-Back-N und Selective Repeat

SENDEWIEDERHOLUNG — SELECTIVE REPEAT VS. SELECTIVE REJECT

Selective Repeat:

- Fehlerhaftes Paket wird nicht bestätigt
- Sender wartet auf Timeout

Selective Reject:

- Empfänger versendet für fehlerhaftes Paket negative Quittung
- Sender wiederholt sofort und wartet nicht auf Timeout

PAKETFEHLER - VORWÄRTSFEHLERKORREKTUR

Ziel: Empfänger muss nur drei von vier Paketen korrekt empfangen um fehlendes Paket rekonstruieren zu können

Prinzip: XOR-Verknüpfung der drei Pakete → fehlendes Paket

FLUSSKONTROLLE

Problem:

Überlastung von Empfänger durch Sender → Datenverlust - Sendet muss Empfangspuffergröße berücksichtigen

Anforderungen:

- einfach
- möglichst wenig Netzressourcen nutzen
- fair
- stabil

FLUSSKONTROLLE — HALT-UND-WEITER

Prinzip:

- Empfänger kommt nicht mehr mit ~> halt-Signal
- Empfänger wieder verfügbar → weiter-Signal

Bewertung:

- nut auf Vollduplex verwendbar
- nicht effektiv bei hohen Verzögerungen
- Probleme bei Verlust der halt-Meldung

Beispiele:

- Fast- + Gigabit-Ethernet

FLUSSKONTROLLE — STOP-AND-WAIT

- Empfänger sendet Quittung erst, wenn er wieder kann
- Sender wird durch Zurückhalten gebremst

Problem:

- Sender kann nicht zwischen Datenverlust und Überlastung unterscheiden

FLUSSKONTROLLE - KREDITBASIERT

Prinzip:

- Sender kann höchstens n Pakete unquittiert senden
- n = Pufferkapazität des Senders \Rightarrow **Sendekredit**
- Alternativbezeichnung: Fenster (sliding window)
- Fenster wird durch korrekte positive Quittung weitergeschaltet - Empfänger kann Kredit bestimmen (z.B. in TCP)

TCP — PRINZIP


Erhält Bytestrom von Anwendung, übergibt TCP-Segmente an IP

Problem: Wie Bytestrom in TCP-Segmente schnippeln?

Implementierung:

- MSS (maximum segment size): Anwendungsdatenlänge (z.B. 1460 Byte)
- Push (PSH in TCP-Segmentkopf): Sender verlangt sofortiges Versenden der Daten
- Zeitgeber: nach inaktivem Zeitintervall werden vorhandene Daten gesendet

Fehlerkontrolle: Sequenznr., Prüfsumme, Quittierungen, Sendewiederholungen Sequenznummern: pro Byte, nicht pro Segment (erstes Byte in Segment, initiale Sequenznummer von Endsystem zufällig gewählt)



TCP — FELDER

Quell-/Ziel-Port: Identifizieren Verbindungsendpunkte Sequenznummer: gemessen in Byte, nicht pro Segment Quittung: nächste von Empfänger erwartete Sequenznummer

Offset: Anzahl 32 Bit-Wörter in TCP-Kopf

URG: 1, falls *urgent pointer* verwendet wird (idR leer)

SYN: Wird bei Verbindungsaufbau verwendet, um connection request oder connection confirmation anzuzeigen

ACK: unterscheidet bei gesetztem SYN-Bit zwischen Request und Confirmation; signalisiert Gültigkeit von Quittungsfeld

FIN: gibt an, dass Sender nichts mehr senden möchte

RST: Verbindung zurücksetzen

PSH: übergebene Daten sollen sofort weitergeleitet werden (idR leer)

Empfangsfenster: für Flusskontrolle

Prüfsumme: Prüfsumme über TCP-Kopf, Daten und Pseudoheader


Urgent-Zeiger: relativer Zeiger auf wichtige Daten

Optionen-Feld: kann Optionen variabler Länge aufnehmen

${\sf TCP-Flusskontrolle}$

Ziel: Empfängerüberlastung vermeidne

- Empfänger: reserviert Pufferplatz pro Verbindung (explizite Kreditvergabe)
- · RcvBuffer: gesamter Pufferplatz (default 4096 Byte)
- · RcvWindow: freier Pufferplatz (Empfangsfenster)
- · Sender sendet nicht mehr unbestätigt als in RcvWindow passt




VERBINDUNGSVERWALTUNG VERBINDUNGSLOS VS. VERBINDUNGSORIEN-TIERT

Verbindungslos:

- Daten werden ohne vorherigen Handshake gesendet
- Vorteil: schnelle Datenversendung möglich
- Nachteil: kein Feedback, keine Bestätigung

Verbindungsorientiert:

- Verbindungsaufbau vor Datenaustausch, Verbindungsabbau danach
- Vorteil: Kommunikationsparameter können ausgehandelt werden
- Nachteile: Verzögerter Datenaustausch, Overhead ggf größer als Daten



TCP — ZUSAMMENSPIEL MIT HTTP

STAUKONTROLLE

Ziel: Netzüberlastungssituationen vermeidne

Prinzip:

- Staukontrollfenster (congestion window, CWnd) beim Sender beeinflusst maximal zu sendende Datenmenge:
- $\cdot \, \mathsf{LastByteSent} \mathsf{LastByteAcked} \leq \mathsf{min} \{ \mathsf{CWnd}, \mathsf{RcvWindow} \}$
- Schwellenwert (SSTresh)

Stauerkennung:

- Nutzung von Zeitgebern
- Vermutung einer Stausituation bei ausbleibender Quittung

Staubehebung:

- Reduktion von CWnd
- Langsames Erhöhen von CWnd → herantasten an Netzkapazität

STAUKONTROLLE — TCP

Start: CWnd = 1 MSS (maximum segment size)

Slow-Start, falls CWnd ≤ SSTresh & Quittungen rechtzeitig da

Exponentielles Erhöhen CWnd (CWnd += 1 bei jeder empfangenen Quittung)

Congestion, falls Quittung nicht rechtzeitig da

- Stau vermutet
- Stau vermuter SSTresh = $\max(\frac{\text{FlightSize}}{2}, 2*\text{MSS})$ (FlightSize = unquittierte, gesendete Daten) CWnd zurücksetzen (neue Slow-Start-Phase): CWnd = 1 MSS

