# Einführung

#### WAS IST DAS INTERNET?

#### Komponentensicht

- 1. Computer führen Netzwerkanwendungen aus
- 2. Kommunikationsmedien Kupferkabel, Glasfaser, Funk
- 3. Zwischensysteme Weiterleitung durch Router und Switches

#### Dienstsicht

- ⇒ Infrastruktur, die Dienste bereitstellt
- Kommunikation (Mail, Messaging, soziale Medien)
- Information (Surfen)
- Unterhaltung (Streaming, Spiele)

#### RAND DES INTERNET

# Geräte

- Clients
- Server

# Zugangsnetze

- Heimnetz
- Mobiles Zugangsnetz
- Unternehmensnetz

#### KERN DES INTERNET

Pakete: voneinander unabhängige Einheiten für die Weiterleitung – werden durch Netz zur Zielanwendung geleitet

# **Anwendungsschicht**

## HISTORIE

# 70er/80er:

- textbasierte Anwendungen

# 90er:

- World Wide Web
- Instant Messaging

# - P2P-Filesharing seit 2000: steigende Vielfalt + Allgegenwärtigkeit

- Streaming (Spotify, YouTube)
- Gaming
- Soziale Netzwerke
- Smartphones

# GRUNDLAGEN — SCHICHTENMODELL

Kommunikation in Schichten organisiert

# Anwendungsschicht: oberste Schicht

- enthält Anwendungsprotokolle
- Anwendung kümmert sich nicht um Datentransport

# Datentransport: unter Anwendungsschicht liegende Schichten

- Interna für Anwendung transparent
- Verzögerungen bleiben vor Anwendung verborgen

# GRUNDLAGEN — VERZÖGERUNG

Abhängig von

- Ausbreitungsverzögerung  $t_{\it a}$
- Sendezeit  $ar{t}_s$
- Pufferfüllstände

# Ausbreitungsverzögerung $t_a=rac{d}{v}$

- Zeitspanne zwischen Absenden eines Signals und dessen Eintreffen am anderen Ende des Mediums
- Abhängig von:
- Ausbreitungsgeschwindigkeit v
- Länge des Mediums d

# Sendezeit $t_s = \frac{X}{r}$

- Zeit zwischen Beginn und Abschluss der Sendung
- Abhängig von:
- Datenmenge X
- Datenrate des Mediums r
- Achtung: Nach Sendungsabschluss sind die Daten noch nicht beim Empfänger!
- ightarrow Ausbreitungsverzögerung  $t_a$

# Verzögerung im Router

- Pufferung der Daten in Warteschlange
- Verarbeitung (Fehlerüberprüfung usw.)

#### GRUNDLAGEN — PROTOKOLLSTACK

Application: SMTP, HTTP, XMPP,...

Transport: TCP, UDP Network: IP

Data Link: Ethernet, 802.11 (WiFi)

Physical: Bits auf Medium

#### **GRUNDLAGEN — PROZESS UND NACHRICHT**

**Prozess**: Programm, das im Endsystem (Anwendungsschicht) abläuft

Nachricht: Ausgetauscht zwischen Prozessen auf unterschiedlichen Endsystemen

# GRUNDLAGEN — SOCKET UND INTERFACE

Programmierschnittstelle für verteilte Anwendungen

Von OS bereitgestellte API

Anwendungsprozess sendet/empfängt Nachrichten zum/vom Socket

Portnummern: (De-) Multiplexing auf Endsystemen

- viele Prozesse auf Endsystem kommunizieren gleichzeitig über Netzwerk
- → eindeutige Socket-Identifikation über Portnummer

# GRUNDLAGEN — CLIENT-SERVER-ANWENDUNGEN

#### Server:

- ständig in Betrieb
- permanente IP-Adresse
- häufig in Datenzentren

# Clients:

- kommunizieren mit Server
- kommunizieren nicht direkt miteinander
- evtl. nicht immer verbunden
- evtl. dynamische IP-Adresse

## GRUNDLAGEN — PEER-TO-PEER-ANWENDUNGEN

Endysteme kommunizieren direkt miteinander

- fordern Dienste von anderen Peers an
- nicht permanent verbunden, wechseln dymanisch IP-Adressen
- → komplexes Management

selbst-skalierend

- neue Peers erhöhen Kapazität, fordern aber auch selber Dienste an

# WER UND HTTP - WER-DOKUMENTE

Webseiten bestehen aus Basis-HTML-Datei und anderen Objekten (.js, .png,...) Jedes Objekt über URL (uniform resource locator) referenzierbar

# HTTP — ÜBERBLICK

Protokoll der Anwendungsschicht (hypertext transfer protocol)

- einfaches, ASCII-basiertes Transferprotokoll

Basiert auf Client/Server-Modell

- Client: Browser, der Web-Objekte anfordert, empfängt und darstellt
- Server: sendet über HTTP angeforderte Objekte

zwei Nachrichten-Typen: Request, Response Zustandslos:

- jeder Request wird individuell bearbeitet
- keine Zustandsinformation auf dem Server

nutzt TCP zur Kommunikation

- 1. Client initiiert Verbindungsaufbau 2. Server akzeptiert Verbindung
- 3. Austausch von HTTP-Nachrichten
- 4. Abbau der TCP-Verbindung

# HTTP — METHODEN

HTTP-Anfragen können verschiedene Methoden nutzen

GET: Resource von Server zu Client übertragen (z.B. normale Webseite)

POST: Daten zu Ressource übertragen (z.B. Web-Formular)

Weitere Methoden:

- PUT neue Ressource anlegen
- DELETE Ressource löschen
- $\mbox{\rm HEAD}-\mbox{\rm wie}$  GET, aber nur HTTP-Header übertragen

# HTTP — STATUS-CODES

Verarbeitungsindikator (Erfolg/Fehlschlag + Gründe)

200: Erfolg; Antwort ist in dieser Nachricht

301: Angefragtes Objekt wurde verschoben (neue URL in Nachricht spezifiziert)

**400**: Server hat Anfrage nicht verstanden

404: Angefordertes Objekt existiert nicht

505: HTTP-Version nicht unterstützt

#### HTTP — VERBINDUNGEN

## Non-persistent HTTP:

höchstens ein Objekt wird über TCP-Verbindung gesendet, danach geschlossen

→ Herunterladen mehrerer Objekte erfodert mehrere TCP-Verbindungen

Persistent HTTP: mehrere Objekte über eine TCP-Verbindung

#### NON-PERSISTENT HTTP — ANTWORTZEIT

Round Trip Time (RTT): Zeit, die Paket von Sender zu Empfänger und zurück benötigt HTTP-Antwortzeit:

- ein RTT für Verbindungsaufbau
- ein RTT für HTTP-Anfrage und erste Antwortbytes
- Zeit  $t_s$  für Senden der Datei
- ightsquigarrow Antwortzeit  $2*\mathsf{RTT} + t_s$

#### COOKIES

Speichert Nutzer-Server-Zustand

→ Server kann Inhalt abhängig von Nutzeridentifikation bereitstellen

# Komponenten:

- Cookie-Information in HTTP-Response-Nachricht
- Cookie-Information wird in nachfolgenden HTTP-Requests genutzt
- Datei mit Cookies wird auf Nutzer-Endsystem vom Browser verwaltet
- Datenbank bei Webseite → Server muss Cookies richtig interpretieren können

#### COOKIES - PRIVATSPHÄRE

Webseiten unterscheiden Nutzer durch Cookies

→ Werbeanbieter können Nutzer über viele Webseiten tracken Webseiten können durch Cookies sehr viel über Nutzer lernen

#### MAIL — KOMPONENTEN

# User Agent (UA):

- lesen, senden, weiterleiten
- Beispiele: Outlook, Thunderbird

#### Mailserver:

- mail transfer agent (MTA)
- mail delivery agent (MDA)
- User-Mailboxen

# simple mail transfer protocol (SMTP)

- Client/Server-Modell
- Transfer von Mails vom User Agent zum Mailserver


# SMTP — AUFBAU

# Drei Phasen:

- 1. Handshake
- 2. Nachrichtenübermittlung
- 3. Abschluss

Command/Response-Interaktionen

- ähnlich Request/Response bei HTTP
- Kommandos: ASCII-Text
- Antwort: Statuscode + Nachricht



# MIME

Problem: SMTP kann nur ASCII-Texte versenden, keine Dateien MIME: erweitert Kopfteil einer Nachricht um Formatinformation

- Content-Type: Definiert Typ des E-Mail-Inhalts

# MAIL — POSTFACH-ABFRAGE

POP3 (post office protocol 3):

- Client holt von Mailserver empfangene/gespeicherte Nachrichten ab
- einfache Funktionalität
- verwaltet Nachrichten im UA, keine Synchronisation zwischen mehreren UAs

**IMAP** (interactive mail access protocol):

- Nachtichten werden zentral auf Mailserver verwaltet
- erweiterte Kommandos (Ordner, Filter)

# XMPP

Echtzeit-XML-Streaming-Protokoll Grundlage für Whatsapp usw. Dezentral, ähnlich wie E-Mail

Clients: zu ihrem jeweiligen Server verbunden

Server: verbinden sich untereinander zur Nachrichtenübermittlung

Adressformat:

- Nutzer: Server + Username, z.B. alice@iabber.org
- Clients: pro Nutzer, z.B. alice@jabber.org/laptop

#### DNS — GRUNDLAGEN

**Ziel**: Verwendung von Namen statt IPs Aufgabe: Zuordnung IP-Adresse ↔ Name Funktionalitäten:

- Registrierung von Namen + IP-Adressen
- Auflösung von Namen in IP-Adressen

# DNS — AUFBAU

Verteilte Datenbank von Name-Servern (DNS-Servern)

- Client-Server-Modell
- Server kann Anfrage an weitere Server weiterleiten

Protokoll der Anwendungsschicht

- Über Port 53 (UDP) realisiert

Basisdienst --- keine Anwendung

- Komplexität am Rande des Netzes lokalisiert
- → Internet-Design-Philoshopie!

#### DNS - ANFRAGEN

Rekursiv: kennt angefragter Server Antwort nicht, fragt dieser dahinterliegende Server, bis er Antwort bekommt

Iterativ: kennt angefragter Server Antwort nicht, fragt Client andere Server Üblich: Client fragt lokalen Name-Server rekursiv, dieser dann iterativ

# DNS - RESOURCE RECORDS (RR)

DNS ordnet Domänen zu Einträgen zu

A / AAAA (Adress): Abbildung Name auf IPv4/IPv6-Adresse
MX (Mail Exchange): Mailserver einer Domäne

NS (Name Server): Nameserver einer Domäne

CNAME (Canonical Name): Alias-Namen für Rechner/Domänen

PTR (Pointer): Abbildung IP-Adresse auf Name

# **Transportschicht**

# INTERNET-PROTOKOLLSTACK

Anwendungsschicht Transportschicht Vermittlungsschicht

Sicherungsschicht Physikalische Schicht

# TRANSPORTSCHICHT — ZIEL

Verbergen von Transportdetails vor höheren Schichten

- Fehlercharakteristika
- genutzte Technologien

Bereitstellung von Transportdiensten

→ Nutzer-zu-Nutzer-Kommunikation

# TRANSPORTPROTOKOLLE — PRINZIP

Transportprotokoll läuft auf Endsystemen Sender:

- Segmentieren von Anwendungsnachrichten
- Weiterleiten an Vermittlungsschicht

# Empfänger:

- Reassemblieren der Segmente in Nachrichten
- Weiterleiten an Anwendungsschicht

#### TRANSPORTSCHICHT — TRANSPORTDIENSTE

**UDP** (user datagram protocol):

bietet verbindungslosen, **unzuverlässigen** Transportdienst

TCP (transmission control protocol):

bietet verbindungsorientierten, **zuverlässigen** Transportdienst

# Transportdienst — unzuverlässig vs zuverlässig

## Unzuverlässig:

- unklar, wieviel der gesendeten Daten heil ankommt
- keine Fehlermaßnahmen

#### Zuverlässig:

- Korrektheit, Vollständigkeit, Reihenfolge garantiert richtig
- keine Duplikate
- keine Phantom-Pakete
- Fehlermaßnahmen existieren

#### **SCHICHT VS DIENST**

Schicht: Abstraktion

Dienst: Bündelung zusammengehöriger Funktionen

- Höhere Schicht nutzt Dienst darunterliegender Schicht
- Dienste werden an Dienstzugangspunkt einer Schicht bereitgestellt

#### PORT

= Adressen der Transportschicht Unstrukturierte Nummer (16 Bit), 0 bis 65535

Well known ports: viele Portnummern unter 1024 für häufig benutzte Anwendungen (Telnet, HTTP, ...) reserviert

#### IP-ADRESSEN

= Adressen der Vermittlungsschicht

**IPv4**: 32 Bit (z.B. 207.142.131.235) **IPv6**: 128 Bit (z.B. 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344)

→ Internetweite Adressierung eines Anwendungsprozesses: ÍP-Adresse + Port

#### UDP

RFC768 — sehr einfaches Transportprotokoll mit sehr geringem Overhead Eigenschaften:

- (De-) Multiplexen von Segmenten für Prozesse
- Prüfsumme für Bitfehler
- verbindungslos
- best effort: keine Zusagen über Auslieferung bei Empfänger
- Unreguliertes Senden: kann Daten so schnell senden wie von Anwendung geliefert und von Netz abgenommen
- keine Verbindungsaufbauphase: sofortiges Senden → keine weitere Verzögerung
- kein Verbindungszustand: keine Verbindungsinformationen im Endsystem
- → skaliert z.B. für Server besser

# Verwendung:

- Multimedia
- DNS



# **PROTOKOLLMECHANISMEN**

Ziel: Datenaustausch zwischen Anwendungen/Geräten ermöglichen

→ Festlegen von Formaten + Regeln für Datenaustausch nötig

Problem: Fehler bei Datenübertragung möglich

# **BITFEHLER**

Verfälschung von Bits während dem Datentransport

# Ursachen:

- Dämpfung Übertragungssignal
- Übersprechen
- Synchronisationsverlust

**Einzelbitfehler**: ein *einzelnes* Bit fehlerhaft

Bündelfehler: mehrere aufeinanderfolgende Bits fehlerhaft

#### PAKETFEHLER

## Fehlerarten:

- Verlust - Duplizierung
- Phantom-Paket
- Reihenfolgenvertauschung

# Fehlerursachen:

- Zwischennetzüberlastung
- Unterschiedliche Wege durch Netz
- Verfrühte Datenwiederholung

# FEHLER — HÄUFIGKEIT UND AUSWIRKUNGEN

Bitfehlerrate: Maß für Fehlerhäufigkeit  $Bitfehlerrate = \frac{Summe gestörter Bits}{Summe "ubertragener Bits"}$ 

Fehlerauswirkungen: 20ms Störung in

- Telex (50bit/s → Bitdauer 20ms): 1 Bit fehlerhaft (Einzelbitfehler)
- Gigabit-Ethernet (1Gbit/s -> Bitdauer 1ns): 20MBit fehlerhaft (Bündelfehler)

# FEHLER — GEGENMASSNAHMEN

**Fehlererkennung** (error detecting code, EDC)

- Redundanz zu Daten hinzufügen
   Ausreichend stark unterschiedliche Codewörter verwenden

Fehlerkorrektur (forward error correction, FEC)

- Fehler mittels Redundanz korrigieren

# Wiederholungsaufforderung (automatic repeat request, ARQ)

- Empfänger teilt Sender Ergebnis der Fehlerkorrektur mit

#### FEHLERKONTROLLE — BITFEHLER


Problem: Wie Bitfehler erkennen? Ansatz: Hinzufügen von Redundanz Paritätsprüfung: bekannt

# BITFEHLER — INTERNET-PRÜFSUMME

Prinzip: Aufaddieren aller übertragenen Wörter (16 Bit, als Integer interpretiert)

→ Prüfsumme

Nachteil: Falsche Reihenfolge kann nicht erkannt werden



# BITFEHLER — UDP-PRÜFSUMME

# Sender:

- UDP-Segment + -Kopf wird als Folge von 16 Bit-Wörtern aufgefasst
- Prüfsumme berechnen und in UDP-Kopf einfügen

Prüfsumme des UDP-Segments berechnen - Prüfsummen vergleichen

# FEHLERKONTROLLE — PAKETFEHLER

# Erkennung:

- Sequenznummern (sequence number)
- Zeitgeber (timer)

# Behebung

- Quittungen (acknowledgements)
- Sendewiederholungen (retransmissions)

# PAKETFEHLER - SEQUENZNUMMERN

Problem: Empfänger weiß nicht, ob Pakete richtig (Reihenfolge, Duplikate, Vollständigkeit) angekommen sind

Prinzip: Pakete werden durchnummeriert

#### PAKETFEHLER - QUITTUNGEN

Problem: Sender erfährt nicht, ob Paket nicht (korrekt) angekommen ist Prinzip:

- Empfänger informiert Sender über Erhalt
- → Acknowledgement (ACK)

#### Varianten:

- positive Quittung: Empfänger sagt Sender, dass er Daten erhalten hat (ACK)
- negative Quittung: Empfänger sagt Sender, dass er Daten nicht erhalten hat (NACK) selektive Quittung: Quittiert einzelnes Paket z.B. bei Verlustvermutung (NACK)
- kumulative Quittung: Quittiert Paketmenge z.B. alle Pakete bis bestimmte Sequenznummer sind ok

## PAKETFEHLER - ZEITGEBER

Problem: Sender merkt nicht, wenn Paket nicht angekommen ist

Prinzip: Durch zeitliche Obergrenze wird vermutet, dass Paket nicht angekommen ist → Sendewiederholuna

# SENDEWIEDERHOLUNG — ARQ

= automatic repeat request

Grundlegende Sendewiederholungsvariante

# Varianten:

- Wann werden Quittungen versendet?
- Wann wird eine Sendung wiederholt?

# SENDEWIEDERHOLUNG — STOP-AND-WAIT

= einfaches ARQ-Verfahren

#### Prinzip:

- Sender wartet auf Quittung für gesendetes Paket
- Erst nach Quittungserhalt wird nächstes Paket gesendet
- keine Quittung Sendewiederholung
- Wartezeit durch Zeitgeber geregelt

# STOP-AND-WAIT — SEQUENZNUMMERN

Problem: Empfänger kann Paket doppelt erhalten (nicht erkennbar)

Prinzip: Pakete werden mit Sequenznummern versehen (für Stop-and-Wait reicht 1

Auslastung: 
$$U=\frac{1}{1+2a}$$
 (mit  $a=\frac{t_a}{t_s}$ )

# BANDBREITENVERZÖGERUNGSPRODUKT

- $=: \frac{m}{v} r$  (Länge m, Ausbreitungsgeschwindigkeit v, Datenrate r)
- = Speicherkapazität des Mediums

# SENDEWIEDERHOLUNG — GO-BACK-N ARO

Zeil: Leistungsfähigkeit von Stop-and-Wait erhöhen

# Prinzip:

- Sender sendet mehrere Pakete bis Quittungspflicht
- begrenzte Anzahl an nicht quittierten Paketen (durch Fenster (window) begrenzt)
- Quittierung durch kumulative Quittungen

- 1. Empfänger empfängt fehlerhaftes Paket
- 2. Empfänger verwirft alle nachfolgenden Pakete 3. Sender wartet auf Ablauf des Zeitgebers
- 4. Sender wiederholt alle nicht quittierten Pakete

# Fragen:

- Wo müssen Pakete gepuffert werden?
- Wieviele Pakete müssen gepuffert werden?

$$\text{Auslastung:} \ U = \begin{cases} 1 & W \geq 1 + 2a \\ \frac{W}{1+2a} & \text{sonst} \end{cases}$$

# SENDEWIEDERHOLUNG — SELECTIVE REPEAT ARQ

# Ziel:

- Auslastung von Stop-and-Wait erhöhen
- Datenaufkommen von Go-Back-N reduzieren

Prinzip: Wie Go-Back-N, Empfänger quittiert selektiv

# Fehlerfall:

- 1. Empfänger bestätigt nachfolgende, korrekt empfangene Pakete
- 2. Sender wiederholt nur nicht korrekt empfangene Pakete

# Fragen:

- Wo müssen Pakete gepuffert werden?
- Wieviele Pakete müssen gepuffert werden?
- Vor-/Nachteile von Go-Back-N und Selective Repeat

#### SENDEWIEDERHOLUNG — SELECTIVE REPEAT VS. SELECTIVE REJECT

#### Selective Repeat:

- Fehlerhaftes Paket wird nicht bestätigt
- Sender wartet auf Timeout

# Selective Reject:

- Empfänger versendet für fehlerhaftes Paket negative Quittung
- Sender wiederholt sofort und wartet nicht auf Timeout

# PAKETFEHLER - VORWÄRTSFEHLERKORREKTUR

Ziel: Empfänger muss nur drei von vier Paketen korrekt empfangen um fehlendes Paket rekonstruieren zu können

Prinzip: XOR-Verknüpfung der drei Pakete → fehlendes Paket

# FLUSSKONTROLLE

#### Problem:

Überlastung von Empfänger durch Sender → Datenverlust - Sendet muss Empfangspuffergröße berücksichtigen

# Anforderungen:

- einfach
- möglichst wenig Netzressourcen nutzen
- fair
- stabil

## FLUSSKONTROLLE — HALT-UND-WEITER

#### Prinzip:

- Empfänger kommt nicht mehr mit ~> halt-Signal
- Empfänger wieder verfügbar → weiter-Signal

#### Bewertung:

- nut auf Vollduplex verwendbar
- nicht effektiv bei hohen Verzögerungen
- Probleme bei Verlust der halt-Meldung

#### Beispiele:

- Fast- + Gigabit-Ethernet

# FLUSSKONTROLLE — STOP-AND-WAIT

- Empfänger sendet Quittung erst, wenn er wieder kann
- Sender wird durch Zurückhalten gebremst

# Problem:

- Sender kann nicht zwischen Datenverlust und Überlastung unterscheiden

# FLUSSKONTROLLE - KREDITBASIERT

# Prinzip:

- Sender kann höchstens n Pakete unquittiert senden
- n = Pufferkapazität des Senders  $\Rightarrow$  **Sendekredit**
- Alternativbezeichnung: Fenster (sliding window)
- Fenster wird durch korrekte positive Quittung weitergeschaltet - Empfänger kann Kredit bestimmen (z.B. in TCP)

# TCP — PRINZIP


Erhält Bytestrom von Anwendung, übergibt TCP-Segmente an IP

**Problem**: Wie Bytestrom in TCP-Segmente schnippeln?

# Implementierung:

- MSS (maximum segment size): Anwendungsdatenlänge (z.B. 1460 Byte)
- Push (PSH in TCP-Segmentkopf): Sender verlangt sofortiges Versenden der Daten
- Zeitgeber: nach inaktivem Zeitintervall werden vorhandene Daten gesendet

Fehlerkontrolle: Sequenznr., Prüfsumme, Quittierungen, Sendewiederholungen Sequenznummern: pro Byte, nicht pro Segment (erstes Byte in Segment, initiale Sequenznummer von Endsystem zufällig gewählt)



#### TCP — FELDER

Quell-/Ziel-Port: Identifizieren Verbindungsendpunkte Sequenznummer: gemessen in Byte, nicht pro Segment Quittung: nächste von Empfänger erwartete Sequenznummer

Offset: Anzahl 32 Bit-Wörter in TCP-Kopf

**URG**: 1, falls *urgent pointer* verwendet wird (idR leer)

SYN: Wird bei Verbindungsaufbau verwendet, um connection request oder connection confirmation anzuzeigen

ACK: unterscheidet bei gesetztem SYN-Bit zwischen Request und Confirmation; signalisiert Gültigkeit von Quittungsfeld

FIN: gibt an, dass Sender nichts mehr senden möchte

**RST**: Verbindung zurücksetzen

PSH: übergebene Daten sollen sofort weitergeleitet werden (idR leer)

Empfangsfenster: für Flusskontrolle

Prüfsumme: Prüfsumme über TCP-Kopf, Daten und Pseudoheader

Urgent-Zeiger: relativer Zeiger auf wichtige Daten

Optionen-Feld: kann Optionen variabler Länge aufnehmen

# TCP — FLUSSKONTROLLE

Ziel: Empfängerüberlastung vermeidne

- Empfänger: reserviert Pufferplatz pro Verbindung (explizite Kreditvergabe)
- · RcvBuffer: gesamter Pufferplatz (default 4096 Byte)
- · RcvWindow: freier Pufferplatz (Empfangsfenster)
- · Sender sendet nicht mehr unbestätigt als in RcvWindow passt




#### VERBINDUNGSVERWALTUNG VERBINDUNGSORIEN-VERBINDUNGSLOS VS. TIERT

# Verbindungslos:

- Daten werden ohne vorherigen Handshake gesendet
- Vorteil: schnelle Datenversendung möglich
- Nachteil: kein Feedback, keine Bestätigung

# Verbindungsorientiert:

- Verbindungsaufbau vor Datenaustausch, Verbindungsabbau danach
- Vorteil: Kommunikationsparameter können ausgehandelt werden
- Nachteile: Verzögerter Datenaustausch, Overhead ggf größer als Daten



# TCP — ZUSAMMENSPIEL MIT HTTP

# STAUKONTROLLE

Ziel: Netzüberlastungssituationen vermeidne

# Prinzip:

- Staukontrollfenster (congestion window, CWnd) beim Sender beeinflusst maximal zu sendende Datenmenge:
- $\cdot \, \mathsf{LastByteSent} \, \mathsf{LastByteAcked} \stackrel{\,\,{}_\circ}{\leq} \, \mathsf{min} \{ \mathsf{CWnd}, \mathsf{RcvWindow} \}$
- Schwellenwert (SSTresh)

#### Stauerkennung:

- Nutzung von Zeitgebern
- Vermutung einer Stausituation bei ausbleibender Quittung

#### Staubehebung:

- Reduktion von CWnd
- Langsames Erhöhen von CWnd → herantasten an Netzkapazität

# STAUKONTROLLE — TCP

Start: CWnd = 1 MSS (maximum segment size)

**Slow-Start**, falls CWnd ≤ SSTresh & Quittungen rechtzeitig da


- Exponentielles Erhöhen CWnd (CWnd += 1 bei jeder empfangenen Quittung)

Congestion Avoidance, falls CWnd > SSTresh & Quittungen rechtzeitig da

- Lineares Erhöhen CWnd (CWnd +=  $\frac{1}{\text{CWnd}}$  bei jeder empfangenen Quittung)

# Congestion, falls Quittung nicht rechtzeitig da

- Stau vermutet
- $\frac{\text{Start Verificate}}{2}$ , 2 \* MSS) (FlightSize = unquittierte, gesendete Daten)
- CWnd zurücksetzen (neue Slow-Start-Phase): CWnd = 1 MSS



# Vermittlung

# VERMITTLUNGSTECHNIKEN — LEITUNGSVERMITTLUNG

Prinzip: Verbindung erhält durchgehenden Kanal mit konstanter Bandbreite für exklusive Nutzung

Multiplexing: starres Multiplexing möglich

- Frequenzmultiplex: Feste Zuweisung von Übertragungskanal + Frequenzabschnitt
   Zeitmultiplex: Feste Zuweisung von Übertragungskanal + Zeitschlitz (time slot)

# Eigenschaften:

- Aufbau eines durchgehenden Übertragungskanals zwischen Endsystemen
- keine Adressinformation nötig, dafür Zustandshaltung
- zugesicherte, feste Datenrate ↔ ungenutzte Ressourcen bei Nichtverwendung
- Übertragungsverzögerungen nur physikalisch bedingt → keine Schwankungen durch Puffer
- Reihenfolgentreue Bitfolgenübertragung

Einsatzgebiete: Telefonnetze, GSM

# VERMITTLUNGSTECHNIKEN — PAKETVERMITTLUNG

Prinzip: Weiterleitung anhand von Kontrollinformation in Paket


- Zieladresse in Datagrammen
- lokale Kennung bei virtuellen Verbindungen
- Zwischensysteme Speichern Pakete in *Warteschlangen* → Paketverlust möglich

# Eigenschaften:

Wechselnde Paketwege möglich --- Reihenfolgevertauschung möglich - Üblicherweise Zeitmultiplex

# Varianten:

- verbindungslos: Datagramme
- verbindungsorientiert: virtuelle Verbindungen



#### PAKETVERMITTLUNG — DATAGRAMME

Pakete (= Datagramme) werden als isolierte Einheiten betrachtet

**Ziel**: In jedem Datagramm enthalten → keine Verbindungsverwaltung nötig

Routing: können Netz unterschiedlich durchlaufen

→ Datagramme können bei Empfänger unsortiert ankommen

#### PAKETVERMITTLUNG — VIRTUELLE VERBINDUNGEN

fester Übertragungsweg zwischen zwei Endsystemen **Reihenfolgetreue**: Alle Pakete gehen selben Weg

Kennungen: virtual circuit identifier (VCI) kennzeichnen Pakete

Ziel: Zieladresse nur bei Verbindungsaufbau nötig

**Prozess**: Verbindungsaufbau  $\rightarrow$  Datenübertragung  $\rightarrow$  Verbindungsabbau

# VERMITTLUNGSTECHNIKEN — NACHRICHTENVERMITTLUNG

Vermittlung von Anwendungsnachrichten

Vermittlung üblicherweise mittels mehrerer Pakete

→ Segmentierung und Reassemblierung

Zwischensysteme: Reassemblierung nötig, da alle Teile in selbe Richtung weitergeleitet werden müssen

→ Ende-zu-Ende-Verzögerung wesentlich höher als bei Paketvermittlung

## VERMITTLUNGSSCHICHT — ÜBERBLICK

Ende-zu-Ende: transportiert Segmente zwischen Endsystemen

Sender: kapselt Segmente in Datagramme

Empfänger: Segmente werden an Transportschicht ausgeliefert

Protokolle: in allen Endsystemen und Routern

Router: werten Felder im Kopf aller Datagramme aus, die sie passieren

# VERMITTLUNGSSCHICHT — AUFGABEN

Weiterleitung (forwarding): Datenebene

- Pakete werden von Routereingang an geeigneten Ausgabe weitergeleitet

Wegewahl (routing): Kontrollebene

- ermittelt Weg, den Pakete zurücklegen (sollen)
- erfordert Routingalgorithmus + -protokoll

# VERMITTLUNGSSCHICHT — KONTROLL- UND DATENEBENE

# Kontrollebene:

- betrachtet gesamtes Netz
- bestimmt wie Datagramm über Router von Quelle zu Ziel geroutet wird
- Konzepte
- · traditionelle Routingalgorithmen: in jedem Router implementiert
- · software defined networking (SDN): in logisch zentralen Servern implementiert

# Datenebene:

- Funktionen lokal in Router
- Bestimmt wie Datagramm von Eingangs- zu Ausgangsport geleitet wird

# Vermittlungsschicht — Begriffe

# Router

- auf Vermittlungsschicht operierendes Zwischensystem
- leitet Datagramme mithilfe von Weiterleitungstabelle weiter
- tauscht über Routingprotokolle Informationen mit anderen Routern aus

**Route**: Weg eines Datagramms von Start zu Ziel

Link: Übertragungsabschnitt zwischen 2 Routern (kann z.B. auch Brücken enthalten)

**Port**: Eingangs-/Ausgangs-Netzwerkschnittstelle

# ${\bf VERMITTLUNGSSCHICHT-PROTOKOLLE}$

**IP** (internet protocol):

unzuverlässige Datagrammübertragung

**ICMP** (internet control message protocol):

Kontrollinformationsaustausch innerhalb der Vermittlungsschicht

ARP (address resolution protocol):

Zuordnung von IP-Adressen zu Adressen der Sicherungsschicht

RARP reverse ARP:


Umkehrfunktionen von ARP

**BGP** (border gateway protocol), **RIP** (routing information protocol), **OSPF** (open shortest path first): Routingprotokolle

#### VERMITTLUNG - IP

IP macht die ganze Vermittlung --- nur ein großes Vermittlungsprotokoll

- Interoperabilität erhöhen
- Anzahl unterschiedlicher Interfaces erniedrigen
- kleinster gemeinsamer Nenner
- Anzahl nutzbarer Netze maximieren



# IP — FRAGEMENTIEREN + REASSEMBLIEREN

Anpassung an Maximallänge unterliegender Netze (MTU: maximum transfer unit)

Flag-Felder IP-Kopf:

- Bit 0: reserviert, muss 0 sein
- Bit 1: 0 = darf fragmentiert werden, 1 = nicht
- Bit 2: 0 = letztes Fragment, 1 = nicht

#### IP — WEITERLEITUNG

#### Endsystem:

- Rechner mit Zieladresse direkt verbunden ightarrow Datagramm direkt zustellen
- Sonst: Datagramm-Übergabe an Standardrouter

Router: Verwendung Weiterleitungstabelle

- Zieladresse
- Next-Hop-Router
- Flags, die Start und Ziel genauer klassifizieren
- Netzschnittstelle, auf die bei Endsystem das Datagramm ausgegeben werden soll

Weiterleitungstabelle: Identifikation des nächsten Systems auf Weg zum Ziel

# IP — EMPFANGSPROZESS

# Überprüfungen:

- Kopflänge
- Datagrammlänge
- Versionsnummer IP
- Prüfsumme
- Lebenszeit
- Protokoll-Identifikation
- Adressklassen

 $\begin{tabular}{l} \textbf{Fehlerfall}: Benachrichtigung ICMP (\it{internet control message protocol}) -- m\"{o}glicherweise wird ICMP-Paket ausgesendet} \end{tabular}$ 

# IP — ADRESSIERUNG

**Ziel**: Eindeutige Identifizierung aller angeschlossenen Systemschnittstellen

IP-Adressen: Kennungen für Interfaces von Routern/Endsystemen

- IPv4: 32 Bit-Adressen
- IPv6: 128 Bit-Adressen

# IP — SUBNETZE

Gliederung: IP-Adresse unterteilt in

- Subnetz-Teil: high order bits
- Endsystem-Teil: low order bits

**Subnetz**: Interfaces mit selbem Subnetz-Teil, können ohne Router kommunizieren

# ADRESSZUTEILUNG

Manuell: Durch Systemadministrator

Dynamisch: dynamic host configuration protocol (DHCP)

- DHCP-Server liefert IP auf Anfrage

# ADRESSBLOCKZUTEILUNG

**Provider**: Erhält Block von **ICANN** (internet corporation for assigned names/numbers)

- ICANN allokiert Adressen
- ICANN verwaltet DNS
- ICANN weist Domainnamen zu

#### INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP)

Einzelne Datagrammverluste: meldet IP nicht (unzuverlässiger Dienst)

Schwerwiegende Probleme (z.B. Verbindungsabbruch): Mitteilung an Kommunikationspartner via ICMP

⇒ ICMP tauscht Fehlernachrichten, Statusanfragen und Zustandsinformationen aus

#### ICMP — STATUSANFRAGEN

Echo + Antwort (echo and echo reply):

- Aktivitätsüberprüfung von Kommunikationssystemen
- Empfänger von Echo-Anfrage sendet erhaltene Daten in Echo-Antwort zurück

**Zeitstempel + Antwort** (timestamp and timestamp reply):

- Bestimmung von Umlaufzeiten (round trip time, RTT)

#### IPv6

#### Problem:

- Adressraum von IPv4 geht aus
- Kopfformat IPv4 nicht optimal

# Lösung:

- Erhöhung Adresslänge von 32 auf 128 Bit
- feste Kopflänge (40 Byte)
- keine Unterstützung von Fragmentierung
- keine Prüfsumme
- Optionen: als Erweiterungsköpfe (next header)
- ICMPv6: neue Version von ICMP

# ROUTING — PRINZIPIEN

Ziel: guten Weg durch Netz finden

Weg: Sequenz von Routern von Start- zu Ziel-Endsystem

Netzgraph: Netz wird als Graph verstanden

- Knoten: Router
- Kanten: Übertragungsabschnitte (Kantenkosten z.B. Verzögerung, Preis,...)

Pfad: Knotenfolge (meist Pfad mit kürzester Länge gesucht)

# ROUTING-VERFAHREN — DYNAMIK

**Frage**: Wie dynamisch ist Routing-Verfahren?

**Nicht adaptiv**: Routen ändern sich sehr selten, wesentlich seltener als Verkehrsänderungen

# Adaptiv:

- Routen ändern sich abhängig von Verkehr und Topologie
- Routenänderungen periodisch oder reaktiv
- Zielkonflikt: Systeme haben ggf kein Live-Abbild des Netzes ggf hohe Netzbelastung durch Routing-Informationsaustausch

# ${\bf Routing-Verfahren-statisches} \ {\bf Routing}$

# Beispiel:

- Zufallszahl  $1 < x \le 0$
- Falls x < 0.6 weiterleiten nach B
- Falls  $0.9 \geq x \geq 0.6$  weiterleiten nach C
- Sonst D

# ${\bf Routing-Verfahren-Zentralisiert}$

Adaptives Verfahren

Routing Control Center: Für Berechnung/Verteilung der optimalen Pfade

 Systeme senden periodisch Zustand an RCC (aktive Nachbarn, Warteschlangenlängen,...)

# Vorteile:

- RCC hat alle Informationen  $\leadsto$  kann perfekte Entscheidungen treffen
- Systeme müssen kein Routing betreiben

# Nachteile:

- Berechnungsdauer für große Netze ggf sehr lang
- Ausfall RCC lähmt ganzes Netz
- Inkonsistenzen möglich, da Systeme nah an RCC Tabellen schneller erhalten
- starke Belastung des RCC

# ${\bf Routing-Verfahren-isoliert}$

**Prinzip**: Jedes System entscheidet anhand selbstgesammelter Information - kein Routinginformationsaustausch zwischen Systemen

#### ISOLIERTES ROUTING — FLUTEN

**Prinzip**: Jedes eingehende Datagramm wird auf jeder Übertragungsleitung weitergeleitet

# Fluteindämmung:

- Sequenznummern für Duplikaterkennung
- Lebensdauerkontrolle durch Zählen der Übertragungsabschnitte (hops)

#### Varianten:

- selektives Fluten: Weiterleitung nicht auf allen Übertragungsabschnitten
- random walk: Zufällige Auswahl eines Übertragungsabschnittes

# ISOLIERTES ROUTING — HOT POTATO

**Prinzip**: Jeder versucht Datagramme so schnell wie möglich weiterzuleiten

→ Übertragungsabschnitt mit kürzester Warteschlange wählen

#### Varianten

- nie an Herkunftsleitung weiterleiten
- Kombination mit statischem Routing: statisches Verfahren zur Auswahl von Leitung mit Warteschlangenlänge unter Schwellwert

# ROUTING-VERFAHREN — VERTEILTES ADAPTIVES ROUTING

**Prinzip**: Systeme tauschen Routing-Informationen mit Nachbarn aus - jedes System unterhält Routing-Tabelle

#### Varianten

- periodischer Informationsaustausch
- Austausch nur bei größeren Änderungen

# ROUTING-ALGORITHMEN — ÜBERSICHT

Distanz-Vektor-Algorithmen: Distanz als Routing-Metrik

- jeder Router kennt Distanz zu allen anderen Systemen im Netz
- Problem: kürzerer langsamer Weg wird längerem schnelleren vorgezogen

Link-State-Algorithmen: Unterschiedliche Routing-Metriken

- berücksichtigt aktuelle Zustände der Netzanschlüsse
- jeder Router kennt ganze Netztopologie
- Link-State- konvergieren schneller als Distanz-Vektor-Algorithmen

# ROUTING-ALGORITHMEN — DISTANZ-VEKTOR

# Eigenschaften:

- verteilt: jeder Router erhält Infos von direkten Nachbarn, führt Berechnung durch und verteilt dann neue Informationen an direkte Nachbarn
- iterativ: Verteilen + Berechnen von Informationen so lange, bis keine Information mehr ausgetauscht wird

# Distanz-Vektor-Tabelle:


- Grundlegende, in jedem System vorhandene Datenstruktur
- Zeile für jedes mögliche Ziel
- Spalte für direkte Nachbarn

# DISTANZ-VEKTOR-ROUTING — DISTANZ-VEKTOR-TABELLE

**Beispiel:** X will Daten über direkten Nachbar Z an Y weiterleiten -  $D^X(Y,Z) = c(X,Z) + \min\{D^Z(Y,w)\}$ 

Beispiel:  $D^E(A,D)$ 

- erster Übertragungsabschnitt: E o D
- Tabelleneintrag: Kosten  $E \to D$  (= 2) + minimale Kosten  $D \to A$  (= 3)
  - $\leadsto$  minimale Kosten von D nach A über Nachbar von D



# DISTANZ-VEKTOR — DISTANZ-VEKTOR-ALGORITHMUS (BELLMAN-FORD)

# Initialisierung:

- für alle Nachbarn  $v: D^X(*,v) = \infty, D^X(v,v) = c(X,v)$
- für alle Ziele y: sende  $\min D^w(y,w)$  allen Nachbarn (w enthält alle Nachbarn)

#### Schleife.

- geänderte Abschnittskosten: für alle Ziele y:  $D^X(y,V)\coloneqq D^X(y,V)+d$
- Update von Nachbarn: kürzester Pfad von V zu ZielY hat sich um  $\alpha$  geändert  $\leadsto D^X(Y,V) := c(X,V) + \alpha$   $\leadsto$  Falls neuer  $\min_w D^w(Y,w)$  für Ziel Y existiert, dann sende allen direkten

Nachbarn diesen Wert **Komplexität**:  $O(n^2k)$  für n Knoten und k Kanten

#### DISTANZ-VEKTOR-ALGORITHMUS — UPDATEAUSBREITUNG

Ausbreitung good news: schnelle Ausbreitung

Ausbreitung bad news: langsame Ausbreitung, ggf Routing-Schleifen

→ Count to Infinity-Problem

#### DISTANZ-VEKTOR-ALGORITHMUS - POISONED REVERSE

Ziel: Vermeidung von Routing-Schleifen

 $\textbf{Prinzip} : \texttt{Routing-Information wird} \ Y \ \texttt{vorenthalten}, \texttt{wenn Weg \"{u}ber} \ Y \ \texttt{k\"{u}rzer}$ 

# ROUTING-ALGORITHMEN — LINK-STATE-ROUTING

# Prinzip:

- Systeme müssen zu Beginn nur direkte Nachbarn kennen
- Entdecken von neuen Nachbarn zB mittels HELLO-Pakete
- link state broadcast: Identität + Kosten zu Nachbarn werden allen Routern im Netz weitergeleitet (Fluten)
- Systeme lernen Topologie durch LSBs der anderen Systeme
- Ergebnis: Alle Systeme haben identisches Wissen über Netz

Implementierung: Dijkstra-Algorithmus

#### **LINK-STATE VS. DISTANZ-VEKTOR**

# Komplexität Kontroll-Pakete:

- link-state: jedes System muss Kosten aller Links kennen, Änderungen müssen an alle Systeme geschickt werden
- Distanz-Vektor: Änderungen nur an benachbarte Systeme weitergegeben

# Konvergenzgeschwindigkeit:

- $\mathit{link}$ -state:  $O(n^2)$  , O(nE) Pakete  $\leadsto$  schnelle Konvergenz, danach schleifenfrei. aber Oszillationen möglich
- Distanz-Vektor: langsame Konvergenz, Schleifen möglich, Count-to-Infinity kann auftreten

# Robustheit:

- link-state: Routenberechnungen separiert → Robustheit
- Distanz-Vektor: ein System kann inkorrekte Pfade zu allen Zielen verbreiten

# **Gewinner?**

- link-state: Konvergiert schneller, ist robuster
- Distanz-Vektor: einfacher zu implementieren

# SOFTWARE DEFINED NETWORKING

# Eigenschaften:

- E1: Separierung von Kontroll- und Datenebene
- E2: Flow-basierte Paketweiterleitung
- E3: Log an externen Controller ausgelagert
- E3: Netzwerk programmierbar

# Umsetzung: open flow-Protokoll

- regelt Kommunikation zwischen Controller und Switch
- OpenFlow quasi-Standard, Alternativen existieren

# TRADITIONELLES IP-ROUTING


Kontroll- und Datenebene in jedem Router

# Vorteile:

- Ausfallsicherheit (selbstorganisiert, verteilte Kontrolle, hohe Redundanz)
- Schnelle Reaktion (optimierte Routing-Hardware, lokale Routingentscheidung)
- Bewährtes Konzept

# Nachteile:

- proprietäre Management-Schnittstellen (Mischbetrieb schwierig)
- unflexibel (neue Funktionen hinzufügen schwierig, aufwändige Standardisierung)
- teuer (hochqualifiziertes Personal + Overprovisioning benötigt)




#### SDN-ROUTING

#### Vorteile:

- logisch zentralisierte Sicht (Controller hat Netzüberblick, einfacher Einsatz von Graphalgorithmen)
- neue Funktionalität in Software (als App im Controller
  - → kürzere Entwicklungszyklen)
- Trennung von Kontroll- und Datenebene (Innovationen unabhängig möglich, herstellerunabhängig durch offene Schnittstellen)

#### Nachteile:

- Skalierbarkeit
- single point of failure
- Kommunikation mit Controller langsam




#### SDN — TRADITIONELLER ROUTER VS. SDN-SWITCH

# Traditioneller IP-Router:

- kennt keine Flows
- Weiterleitung über Ziel-IP-Adresse

#### SDN-Switch:

- Weiterleitung über Flowtable
- nutzt verschiedene IP-Kopf-Felder
- speichert Zustand pro Flow



# Sicherungsschicht

# TERMINOLOGIE

Knoten: Endsysteme + Router

Links: Übertragungsabschnitt zwischen Knoten Rahmen: Pakete auf Schicht 2 (IP-Datagramme eingekapselt)

Aufgabe: Übertraugng von Datagrammen zwischen benachbarten Knoten über Link

# AUFGABEN

Strukturierung des Datenstroms (framing)

→ Datagramm in Rahmen einkapseln

Medienzugangskontrolle bei geteilten Medien

Adressierung mittels MAC-Adressen

Je nach angebotenem Dienst Fehlererkennung/-behebung bzw. Flusskontrolle Übertragungsart:

- (Semi-) Broadbcast
- Punkt-zu Punkt (Halb-/Vollduplex)

# **BROADCAST- VS. PUNKT-ZU-PUNKT-LINK**

# Broadcast-Link:

alle Stationen können alle gesendeten Rahmen sehen (zB WLAN = semi-broadcast) Punkt-zu-Punkt-Link:

zwei Stationen sind über dedizierten Link verbunden (zB switch-basiertes Ethernet)

#### PUNKT-ZU-PUNKT-KOMMUNIKATION

Simplex: Übertragung in eine Richtung

Halbduplex: Übertragung in beide Richtungen, nicht zeitgleich (Voll-) Duplex: Übertragung in beide Richtungen, zeitgleich

# SICHERUNGSSCHICHT - IMPLEMENTIERUNG

Sicherungsschicht ist in jedem Knoten (Endsystem, Router, Switch) implementiert (auf Netzadapter oder auf Chip), an Systembus angeschlossen (Kombination von Hardware, Software und Firmware)

# SICHERUNGSSCHICHT - KOMMUNIKATION

## Sender:

- Datagramm einkapseln
- ggf Felder für Prüfsumme, Flusskontrolle etc hinzufügen

## Empfänger:

- Überprüfung hinsichtlich Fehler, Fluskontrolle usw
- Datagramm extrahieren und an Vermittlungsschicht weiterreichen

#### SICHERUNGSSCHICHT - FEHLERERKENNUNG

Wie Schicht 4: Erkennung/Behebung von Bit- und Paketfehlern Unterschied Schicht 4:

- zu sendende/empfangende Bitfolge wird bitseriell betrachtet
- Internetprüfsumme basiert auf Wörtern, die bereits im Speicher stehen

Rahmen erhält senderseitig Sicherungssequenz zur Überprüfung auf Empfangsseite

- frame check sequence (FCS)
- steht üblicherweise an Rahmenende als Anhang

# FEHLERERKENNUNG — CYCLIC REDUNDANCY CHECK (CRC)

**Polynom**: 0101  $\rightarrow 0x^3 + 1x^2 + 0x^1 + 1x^0 = x^2 + 1$  $\textbf{Generatorpolynom} : \mathsf{von}\ g(x) \ \mathsf{generierte}\ \mathsf{Code}\ \mathsf{ist}$  $C := \{v(x) \mid \deg(v(x)) < n \land g(x) \text{ teilt } v(x)\}$ Prinzip:

- gleiches Polynom G(x) für Sender und Empfänger
- Sender:
- $\cdot$  hängt  $\deg(G(x))$  Nullen an Daten
- $\cdot \text{ berechnet Rest von } M(x)/G(x) \text{ } (m \text{ Bit Rahmen} \to M(x))$
- · hängt Rest an mit Nullen erweiterte Daten an
- Empfänger: Dividiert durch G(x)
- · Ergebnis 0: keine Fehler erkannt
- · Ergebnis  $\neq 0$ : Fehler!

# CRC — WICHTIGE GENERATOREN

$$\begin{array}{l} \mathbf{CRC-12:} \, x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1 \\ \mathbf{CRC-16:} \, x^{16} + x^{15} + x^2 + 1 \\ \mathbf{CRC-CITT:} \, x^{16} + x^{12} + x^5 + 1 \\ \mathbf{CRC-CITT:} \, x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 \end{array}$$

# CRC — HARDWAREIMPLEMENTIERUNG

Rückgekoppelte Schieberegister ightarrow CRC bei Durchschieben berechnet Prinzip:

- Bitweises Empfangen der Daten, durchlaufen Schieberegister
- Rückkopplung durch XOR-Gatter an 1-Stellen des Generators (ohne höchstes Bit)



# MULTIPLEXING

Problem: Link von mehreren Knoten parallel benutzt Dimensionen:

- Raum r
- Zeit t
- Frequenz f
- Code c

Wichtig: Schutzabstände erforderlich

# MULTIPLEXING — RAUM

Raumeinteilung in Sektoren (zB gerichtete Antennen)

Kupfermultiplex: Zuordnung dedizierter Leitungen

Einsatz: Mobilfunkzellen

## MULTIPLEXING — FREQUENZ

Prinzip: verfügbare Bandbreite wird in Frequenzabschnitte unterteilt Vorteile:

- keine dynamische Koordination nötig
- auch für analoge Signale möglich

#### Nachteile:

- Bandbreitenverschwendung bei ungleichmäßiger Auslastung
- unflexibel Einsatz: DSL

# MULTIPLEXING — ZEIT

Prinzip: Kanal belegt ganzen Frequenzraum für festgelegte Zeit Vorteile:

- nur ein Träger gleichzeitig auf Medium
- auch bei großer Teilnehmerzahl hoher Durchsatz

# Nachteile:

- genaue Synchronisation nötig

Einsatz: Ethernet

Hinweis: Standard-Multiplexverfahren im Folgenden

## MULTIPLEXING — CODE

# Prinzip:

- alle Stationen zur gleichen Zeit auf gleicher Frequenz
- Sender: verknüpft Signal mit eindeutiger Pseudozufallszahl
- Empfänger: kann mithilfe bekannter Pseudozufallszahlfolge + Korrelationsfunktion Originalsignal wiederherstellen

#### Vorteile:

- keine Frequenzplanung erforderlich
- großer Coderaum im Vergleich zu Frequenzraum
- Vorwärtskorrektur + Verschlüsselung leicht integrierbar

#### Nachteile:

- höhere Komplexität wegen Signalregenerierung
- alle Signale müssen bei Empfänger gleich stark ankommen

#### Einsatz: UMTS

# MEDIENZUGRIFF

Problem: Unterschiedliche Medien (Kabel + Drahtlos)

# Varianten:

- feste Mediumszuteilung (feste Zeitschlitze, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen)
- konkurrierende Nutzung → Zugriffsorganisation notwendig

# ZEITMULTIPLEX — KATEGORIEN


# variabel:

- kontrollierter Zugriff
- · zentral
- · dezentral
- zufälliger Zugriff

# ZEITMULTIPLEX — ZUFALLSSTRATEGIEN

# Aloha:

- verwendbar bei zufälligen, unabhängigen, seltenen Sendewünschen
- gleichzeitiges Senden → Kollision



# **Slotted Aloha:**

- Verbesserung von Aloha
- Erfordert Knotensynchronisation



**CSMA** (carrier sense multiple access):

- Prinzip: Andere nicht unterbrechen während sie reden
- listen before talk: System prüft vor Senden, ob Medium frei ist
- Medium belegt: später erneut versuchen
- Medium frei: Senden
- Problem: mehrere Systeme können quasi gleichzeitig Senden beginnen → Kollisionen

# CSMA/CD (CSMA with collision detection)

- listen while talk: Kollisionserkennung durch Abhören während des Sendens
- Kollision: Sendungsabbruch, später neu versuchen

# ZEITMULTIPLEX — UMSETZUNG ETHERNET

#### Kollision:

- 1. Sendungsabbruch
- 2. Sender sendet Jamming-Signal
- 3. Backoff-Algorithmus regelt Sendungswiederholung

#### Vorraussetzungen:

- Senden der Rahmen darf nach Signallaufzeit durch Medium und zurück noch nicht fertig sein
- Mindestlänge für Rahmen (abhängig von Netzausdehnung + Ausbreitungsgeschwindigkeit) erforderlich
- zu kleiner Rahmen: Auffüllen auf Mindestlänge (padding)

# KOLLISIONSFREIER ZUGRIFF — PRINZIP

Polling: Kontrolle durch zentralen Knoten

- Senderecht sequentiell zugewiesen
- Nachteil: koordinierender Knoten nötig, kann ausfallen
- Einsatz: Bluetooth


Token Passing: Senderechtsweitergabe von Knoten zu Knoten

- *Nachteil*: Knoten können ausfallen  $\rightarrow$  Zugriff blockiert
- Einsatz: Token Ring

#### KOLLISIONSFREIER ZUGRIFF — TOKEN RING

#### Prinzip:

- Systeme physikalisch Punkt-zu-Punkt-verbunden zu Ring
- Jedes System hat Vorgänger und Nachfolger
- Senderechtszuteilung durch zirkulierendes Token




# KOLLISIONSFREIER ZUGRIFF — TOKEN BUS

# Prinzip:

- Verbindet Vorteile von Ethernet und Token Ring
- Busverkabelung wie bei Ethernet
- Garantierte Antwortzeiten durch zirkulierendes Token

# Aufbau:

- Alle Stationen physikalisch durch Bus verbunden
- Bildung eines logischen Rings



# LOKALE NETZE — MAC-ADRESSEN

Theoretisch weltweit eindeutig

# Aufbau:

- 24 Bit von IEEE an Hersteller zugewiesen
- 24 Bit von Hersteller durchnummeriert

Funktion: lokal genutzt, um Rahmen von Interface zu benachbartem, physikalisch verbundenem Interface zu übertragen

# Format:

- stehen im NIC-ROM, können aber auch per Software gesetzt werden
- Darstellung meist hexadezimal (zB 24-2F-EA-76-CC-28)
- Broadcast: FF-FF-FF-FF-FF

## LOKALE NETZE - ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP)

Problem: Welche MAC-Adresse hat nächstes System? Aufgabe: MAC-Adresse zu bekannter IP-Adresse ermitteln

Prinzip: dynamisch Adresszuordnungen lernen ARP-Cache: kleine Tabelle auf jedem System

- Eintrag IP + MAC + maximale Lebenszeit
- Einträge bei Bedarf gelernt

#### ARP — ADRESSAUFLÖSUNG

**Szenario 1**: A sendet Datagramm an B in selbem Subnetz

- Fall 1: ARP-Cache von A hat Eintrag für B
- · Paket verschicken
- Timeout neu setzen
- Fall 2: ARP-Cache von A hat Eintrag für B nicht:
- $\cdot$  Broadcast ARP-Request mit IP von B
- $\cdot \ \mathsf{Jeder} \ \mathsf{Knoten} \ \mathsf{liest} \ \mathsf{ARP}\text{-}\mathsf{Request} \mathsf{falls} \ \mathsf{eigene} \ \mathsf{IP} \ \mathsf{ARP}\text{-}\mathsf{Reply}$
- $\cdot$  A trägt Infos in ARP-Cache ein

**Szenario 2**: A sendet Datagramm an B in anderem Subnetz

- 1. A sendet ARP-Request für Router R
- 2. A sendet Datagramm an IP von B und MAC von R
- 3. Router empfängt Datagramm, setzt Ziel-MAC auf  ${\cal B}$  und Sender-MAC auf  ${\cal R}$
- 4. Router leitet Datagramm weiter

#### LOKALE NETZE — ETHERNET

# Standard: IEEE 802.3

# Medienzuteilung:

- zeitmultiplex, variabel, zufälliger Zugriff
- Verwendung von CSMA/CD (exponentieller Backoff)

Netztopologie: Ursprünglich Bus-, heute Sterntopologie

# Varianten:

- Bezeichnung: [Datenrate] [Baseband/Broadband] [Medium]
- Invadiante: Format Ethernet-Rahmen
- 10Base5: 10Mbit/s, Baseband, Bustopologie, 10mm Koax
- 10Base2: 10Mbit/s, Baseband, Bustopologie, 5mm Koax

	10Base5	10Base2	10Base-T				
Medium	Koaxialkabel		Twisted Pair				
Kodierung							
Topologie	Bus		Stern				
Fast Ethernet							
	100Base-T	100Base-T4	100Base-Tx	100Base-Fx			
Medium	100Base-T	100Base-T4 Twisted Pair	100Base-Tx	100Base-Fx Glasfaser			
Medium Kodierung	100Base-T Manchester		4b/5B NRZI & MLT-3				

Gigabit Ethernet and beyond						
	1000Base-SX	1000Base-T	10GBase-SR	10GBase-T		
Medium	Glasfaser	Twisted Pair	Glasfaser	Twisted Pair		
Kodierung	8B/10B NRZ	PAM-5 & Trellis	66B/68B	PAM-16 & DSQ128		

# ETHERNET — EXPONENTIELLER BACKOFF

Schema: Station wählt randomisiert Anzahl zu wartender Zeitschlitze nach Schema:

- 1. Kollision: Wartezeit 0/1 Zeitschlitze
- 2. Kollision: Wartezeit 0/1/2/3 Zeitschlitze
- i. Kollision: Wartezeit  $0/.../2^i-1$  Zeitschlitze
- $-i = 16 \leadsto \text{Systemfehler}$

# ETHERNET — ZEITSCHLITZE

- Kanal wird logisch in Zeitschlitze fester Länge aufgeteilt
- Dauer = minimale Rahmenlänge  $\rightarrow$  Kollisionserkennung vor Zeitschlitz-Ende

# ETHERNET — SWITCHES

# Prinzip:

- Schicht-2-Netzkopplung
- Trennung von Inter- und Intranetz-Verkeht → Erhöhung Netzkapazität
- Switches nicht sichtbar für Endsysteme


Ziel: Selbstorganisierte Netzkonfiguration mit Switches

# Aufgaben:

- Etablierung schleifenfreie Netztopologie (spanning tree)
- Etablierung von Wegen zwischen Endsystemen (selbstlernend)

#### ETHERNET - KOLLISIONSDOMÄNEN

= Netzbereich, auf dem Kollision möglich ist



# VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK (VLAN)

**Idee**: Logische Trennung von Datenverkehr auf Ethernet-Ebene → virtuelle Leitung

# Sicherheit:

- Trennung in logische Medien ermöglicht gezielte Systemgruppierung
- Bessere Kontrolle über Netzstruktur

# Flexibilität:

- Einfache Reorganisation der logischen Medien möglich
- keine Änderungen an physikalischem Medium (Neuverkabelung) nötig

**Performance**: Broadcast-Last eines Netzes sinkt, wenn physikalisches Medium in mehrere logische aufgeteilt wird

#### VLAN — INTERFACE-BASIERT


Verkehrsisolation: Rahmen von Interfaces 1-8 können nur Interfaces 1-8 erreichen

→ Sicherheit, Performance

**Dynamische Zuweisung**: Interfaces dynamisch anderen VLANs zuordnern → Flexibilität

Weiterleitung zwischen VLANs über Routing (oft über in Switch integrierten Router)
Trunks: Transport von Rahmen zwischen multi-switch-VLANs

- VLAN-ID: Jedes VLAN erhält Kennzeichner
- Ethernet-Frames werden mit VLAN-ID getaggt
- Switches entfernen Tagging vor Auslieferung an Endsystem



# Architektur

# OSI-REFERENZMODELL

Schicht 1: Bit-Übertragungsschicht (physical layer)

- Bitübertragung
- Verwendung von Leitungscodes usw
- keine Pufferung, kein zuverlässiger Dienst
- Ziel: Übertragungsqualität

**Schicht 2**: Sicherungsschicht (*data link layer*)

- Ziel: Kommunikation zwischen physikalisch benachbarten Systemen
- Erkennung/Behebung von Fehlern der Bitübertragungsschicht
- Bitstrom in Rahmen gliedern
- Puffern bei Sender + Empfänger

# Schicht 3: Vermittlungsschicht (network layer)

- Ziel: Verknüpfung von Übertragungsabschnitten zu Netz
- Wegewahl im Kommunikationssystem
- Geräteadressierung
- Multiplexing

# **Schicht 4**: Transportschicht (*transport layer*)

- Ziel: Übertragung von Daten zwischen Anwendungen
- Abstrahiert von Diensten der Vermittlungsschicht
- Fehlererkennung/-behebung
- Pufferung
- Adressierung von Transportdienstnutzern
- Multiplexing

# Schicht 5: Sitzungsschicht (session layer)


- Ziel: Nichtunterbrechbarkeit von Kommunikationsbeziehungen
- Datenauschtauschsgliederung nach Gesichtspunkten der Anwendung

#### Schicht 6: Darstellungsschicht (presentation layer)


- Ziel: Einheitliche Datendarstellung
- Kommunikation zwischen heterogenen Geräten
- Beibehaltung der Informationssemantik

# Schicht 7: Anwendungsschicht (application layer)

- Ziel: Austausch anwendungsabhängiger Daten



Schichtenmodell OSI




Datenkapselung OSI


# INTERNET-REFERENZMODELL

Einfachereres Modell, nur 4 Schichten (manchmal 5 bei Trennung von Sicherung und Bit-Übertragung)

Schichten gehen über gesamtes Kommunikationssystem, nicht nur auf einem Gerät



Schichtenmodell Internet



Datenkapselung Internet

#### PROTOKOLLE UND DIENSTE

Protokoll: Regeln und Formate für Datenaustausch innerhalb einer Schicht

- Zusammenwirkung von Protokollinstanzen innerhalb einer Schicht
- Bündelung zusammengehöriger Funktionen
- Dienstfunktion: einzelne Dienstteile können unabhängig voneinander nutzbar
- Dienstprimitiv: Einzelvorgänge einer Dienstfunktion
- · request (Req) Beauftragung (Nehmer → Geber)
- $\cdot$  indication (Ind) Partnerbenachrichtigung (Nehmer  $\leftarrow$  Geber)
- $\cdot$  response (Rsp) Partnerbeantwortung (Nehmer  $\rightarrow$  Geber)
- $\cdot$  confirmation (Cnf) Abschlussbenachrichtigung (Nehmer  $\leftarrow$  Geber)
- Dienstehierarchie: Dienst baut auf anderen Diensten auf (Dienstbringer/-nehmer)
- Dienstzugangspunkte: Dienstschnittstellen

#### HORIZONTALE UND VERTIKALE KOMMUNIKATION

#### Horizontale Kommunikation:

- zwischen Sender und Empfänger
- Protokollinstanzen einer Schicht tauschen Daten aus um Dienst zu erbringen

# Vertikale Kommunikation

- zwischen Schichten
- Protokollinstanz Schicht n greift auf Dienste von Protokollinstanz Schicht n-1 zu
- Protokollinstanz Schicht n gibt Daten an Protokollinstanz Schicht n+1 weiter

# ABLAUF — WEBSEITENAUFRUF

Start: Einstecken Netzwerkkabel

Ende: Seitenempfang Netzverbindung: IP erhalten, Router + DNS kennenlernen

- DHCP-Anfrage (verpackt in UDP, IP, 802.3)
   Ethernet-Paket wird im LAN gebroadcastet

- 3. DHCP-Server im Router empfängt + entpackt Paket

  4. DHCP-Server erstellt DHCP ACK-Paket mit Client-IP, Router-IP, DNS-IP
- 5. DHCP-Antwort wird verpackt und direkt an Client gesendet
- 6. Client empfängt und entpackt Paket
- Client hat nun IP, kennt lokalen Router und Name + Adresse von DNS

# ARP: MAC des Routers kennenlernen

- 1. ARP-Anfrage an Broadcast-Adresse
- 2. Router sendet seine MAC in ARP-Antwort
- Client kennt MAC des Routers

# **DNS**: IP-Adresse der angeforderten Webseite kennenlernen

- 1. IP-Datagramm mit DNS-Anfrage wird von LAN-Switch zu lokalem Router geleitet
- 2. IP-Datagramm: lokales Netz  $\rightarrow$  ISP-Netz  $\rightarrow$  DNS-Server (mit RIP oder OSPF)
- 3. Paket wird an DNS-Server entpackt
- 4. DNS-Server antwortet Client mit angeforderter IP
- Client kennt IP der gesuchten Webseite

# TCP: Aufbau einer TCP-Verbindung

- 1. Eröffnung eines TCP-Sockets zum Webserver
- 2. TCP-SYN-Segment wird zu Server geroutet
- 3. Server antwortet mit SYNACK
- → TCP-Verbindung zwischen Client und Server aufgebaut

# HTTP: Webseite laden

- 1. HTTP-Anfrage wird per TCP-Socket gesendet
- 2. IP-Datagramm mit HTTP-Anfrage wird zu Webserver geroutet
- 3. Server antwortet mit HTTP-Antwort
- 4. IP-Datagramm mit HTTP-Antwortet wird zurück zu Client geroutet
- → Client erhält Webseite