I. GRUNDLAGEN

Aufgaben der Hardware:

Ein- und Ausgabe von Daten Verarbeiten von Daten Speichern von Daten

Klassische Hardwarekomponenten:

Ein- und Ausgabe Hauptspeicher Rechenwerk Leitwerk

II. ANFORDERUNGEN HÖHERER PROGRAMMIERSPRACHEN

Begriffe:


 $\underline{\text{Maschinensprache: Für Prozessor verständliche Anweisungsrepräsentation, z.B. 00101101001110101}$

Assemblersprache: Für Menschen verständliche Maaschinensprache, z.B. add s_2, s_1, s_0

 $\underline{ \text{Assembler}} \text{: } \ddot{\text{U}} \text{bersetzt Assemblers$ $prache eindeutig in Maschinensprache}$

Objektcode: Maschinenprogramm mit ungelösten externen Referenzen

 $\frac{\rm Binder/Linker\colon L\"{o}st\ ungel\"{o}ste}{\rm einem\ ausf\"{u}hrbaren\ Maschinenprogramm}$




Programmiersprache C:

Zwischenstellung zwischen Assembler und Hochsprache hohe Portabilität trotz guter Architekturanpassung

einfache Programmierung Datentypen: char, int, float, double

Kontrollstrukturen: Entscheidungen, Schleifen, Blöcke, Unterprogramme

Zeiger als Parameter möglich



C - Datentypen:

<u>char</u>: Ein Zeichen, meist 1 Byte
<u>int</u>: Integerzahl, 2 oder 4 Byte
<u>float</u>: Gleitkommazahl, meist 4 Byte
<u>double</u>: Gleitkommazahl, meist 8 Byte

C - Operatoren:

- *: Multiplikation (x*y)
- /: Division (x/y)
- <u>%</u>: Modulo (x%y)
- \pm : Addition (x+y)
- -: Subtraktion (x-y)
- + und auch als Prä- und Postfix, alle auch als assign (= anhängen)

C - Bit-Operatoren:

- ~: Bitweise NOT (~x)
- $\leq\leq$: links schieben (x<<y)
- >>: rechts schieben (x>>y)
- &: bitweise AND (x&y)
- _: bitweise XOR (x^y)
- |: bitweise OR (xy|)

alle auch als Assign (= anhängen)

C - Vergleichsoperatoren:

```
>,<: größer, kleiner als (x>y, x<y)
>=,<=: größergleich, kleinergleich als (x>=y, x<=y)
==,!=: gleich, ungleich (x==y, x!=y)</pre>
```

C - Spezialoperatoren:

Auswahloperator: z = (a < b) ? a : b (z=a, falls a < b, sonst z=b <)

C - Operatoren-Priorität

Operator Type	Operator	Associativity
Primary Expression Operators	() []> expr++ expr	left-to-right
Unary Operators	* & + - ! ~ ++exprexpr (typecast) sizeof	right-to-left
Binary Operators	* / %	
	+ -	left-to-right
	» «	
	< > <= >=	
	== !=	
	&	
	^	
	I	
	66	
	П	
Ternary Operator	?:	right-to-left
Assignment Operators	= += -= *= /= %= >>= <<= &= ^= =	right-to-left
Comma	,	left-to-right

C - Kontrollstrukturen

```
if (Bedigung) { Aktionen_if } else { Aktionen_else }
switch (var) { case a: ... break; ... default: ... break; }
while (Bedigung) { ... }
for (init; Bedingung; reinit) { ... }
do { ... } while (Bedingung)
```

${\bf C}$ - Programmaufbau

1. Präprozessor-Anweisungen:

- (a) #include <stdio.h> (Bibliotheken einbinden)
- (b) #include "modul.h" (Module einbinden)
- (c) #define COLOR blau (Globale Textersetzung)

2. Globale Deklarationen/Definitionen:

- (a) int i; (Deklaration)
- (b) int j = 13; (Definition)
- (c) int fakultaet (int n); (Funktionsprototyp)

3. Funktionen/Programmstruktur

int fakultaet (int n) { ... } jedes Programm enthält Funktion void main(...) { ... } Unterprogramm = FunktionProgrammstart: main wird aufgerufen Rekursion ist zulässig

C - Parameterübergabe

- 1. Call by Value: Normalfall, Kopie des Parameters wird an Funktion übergeben, bei Änderung keine Auswirkung beim Aufrufer
- $2.\ {\rm Call}$ by Reference: Mit Zeigern umsetzbar, selbe Speicheradresse wie Aufrufer

C - globale und lokale Variablen

Global: Sind gesamtem Programm bekannt (zu vermeiden) Lokal: Nur in Block deklariert

C - Speicherklassen

auto: lokale Variablen


register: wird in CPU-Register gespeichert, nur für zeitkritische Variablen zu verwenden

static: statischer Speicherplatz

extern: globale Variable

C - Zeiger und Vektoren

Pointer: Enthält Adresse, die auf Daten verweist int* p (p ist Zeiger auf int) a = 3; p = &a (p enhält Adresse von a) int b = *p + 1 (=4)



Adresse		Inhalt	
p	•••	0x8004	
a	0x8004	3	
b	•••	4	
P		0x8010	
	0x8010		

III. ZAHLENDARSTELLUNG

Zahlensysteme - Stellenwertsystem

Darstellung einer Zahl durch Ziffern z_i – Stellenwert ite Position: ite Potenz der Basis b

Wert
$$X_b = \sum_{i=-m}^n z_i b^i$$

Wichtige Zahlensysteme: Dual-, Oktal-, Dezimal-, Hexadezimalsystem

				1
	Dual	Oktal	Dezimal	Sedezimal
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2		2	2	2
3		3	3	3
4		4	4	4
5		5	5	5
6		6	6	6
7		7	7	7
8			8	8
9			9	9
10				Α
11				В
12				С
13				D
14				E
15				F

Umwandlung von Dezimal zu Basis b

1. euklidischer Algorithmus:

- (a) Berechne p mit $b^p \leq Z < b^{p+1}$, setze i = p
- (b) Berechne $y_i = Z_i$ div b^i , $R_i = Z_i \bmod b^i$ (c) Wiederhole (b)H für $i = p 1, \ldots$, ersetze dabei Z durch R_i , bis $R_i = 0$ oder b^i klein genug ist

$$2^{3} \le 13 < 2^{4}$$

$$13: 2^{3} = 1 \text{ Rest } 5$$

$$5: 2^{2} = 1 \text{ Rest } 1$$

$$1: 2^{1} = 0 \text{ Rest } 1$$

$$1: 2^{0} = 1 \text{ Rest } 0$$

$$\Rightarrow Z = 13_{10} = 1101_{2}$$

2. Horner-Schema:

(a) ganzzahliger Teil: 15741₁₀ in Hexadezimal:

$$15741_{10}: 16 = 983 \text{ Rest } 13 \ (= D_{16})$$

$$983_{10}: 16 = 61 \text{ Rest } 7 \ (= 7_{16})$$

$$61_{10}: 16 = 3 \text{ Rest } 13 \ (= D_{16})$$

$$3_{10}: 16 = 0 \text{ Rest } 3 \ (= 3_{16})$$

$$\Rightarrow Z = 15741_{10} = 3D7D_{16}$$

(b) Nachkommateil: 0,233₁₀ in Hexadezimal:

$$\begin{array}{c} 0,233_{10}*16=\underline{3},728\\ 0,728_{10}*16=\underline{11},648\\ 0,648_{10}*16=\underline{10},368\\ 0,368_{10}*16=\underline{5},888\\ \Rightarrow Z=0,233_{10}\approx 0,3BA5_{16} \end{array}$$

Umwandlung Basis b zu Dezimal

Einzelne Stellen nach Stellenwertgleichung addieren

$$101101, 1101_2 =$$

$$2^{-4} + 2^{-2} + 2^{-1} + 2^{0} + 2^{2} + 2^{3} + 2^{5}$$

$$= 45,8125_{10}$$

Umwandlung Basis b_1 zu Basis b_2

- 1. Umwandlung über Dezimalsystem
- 2. Ist eine Basis Potenz der anderen, so können mehrere Stellen zu einer Ziffer zusammengefasst werden

$$0110100, 110101_2 = 0011 \ 0100, 1101 \ 0100 = 34, D4_{16}$$

Darstellung negativer Zahlen

1. Betrag und Vorzeichen: Erstes Bit von Links ist Vorzeichen, Rest ist Betrag (0001 0010 = 18, 1001 0010 = -18)

Vorteile: Symmetrischer Zahlenbereich

Nachteile: Darstellungsänderung bei Bereichserweiterung, gesonderte Vorzeichenbehandlung bei Addition und Subtraktion, doppelte Darstellung der Null

2. Einerkomplement: Negative Zahl = NOT(positive Zahl)

0000 = 0 1111 = -0 0001 = 1 1110 = -1 0010 = 2 1101 = -20011 = 3 1100 = -3

Vorteile: Symmetrischer Zahlenbereich, keine gesonderte

Betrachtung des ersten Bits

Nachteile: doppelte Darstellung der Null

3. Zweierkomplement: = Einerkomplement + 1

Vorteile: Wie Einerkomplement, eindeutige Null Nachteile: Asymmetrischer Zahlenbereich (eine negative Zahl mehr)

4. Exzess-Darstellung: Verschiebung nach oben derart, dass kleinste negative Zahl die Darstellung $0\dots 0$ hat


Darstellung von Kommazahlen

- 1. $\underline{\text{Festkommazahlen}}\text{: Komma sitzt}$ an einer festen Stelle
- 2. Gleitkommazahlen: $X = \pm \text{Mantisse} * b^{\text{Exponent}} \ (b \text{ fest})$

$$\begin{split} X &= (-1)^{\text{Vorzeichen}} * (0, \text{Mantisse}) * b^{\text{Exponent}} \\ \text{Exponent} &= \text{Charakteristik} - b^{(y-1)-x} \end{split}$$



- $3. \ \underline{\text{IEEE-Standard}};$
 - (a) 32-Bit:



(b) 64-Bit:



${\bf Codierungen}$

1. BCD: Dezimalzahl ziffernweise als Binärzahl (= Tetrade) codieren:

Nachteil: Verbraucht viel Speicher, ungeschickt zum Rechnen

- 2. ASCII: 7-Bit-Codierung zur Textdarstellung
- 3. $\underline{\text{Unicode}}$: Weltweit genormte Codierung aller Zeichen (wegen der vielen inkompatiblen ASCII-Derivaten)