安装 texlive 2015 的方法:

- 1. sudo mount -o loop texlive(你下载的具体版本号).iso /mnt
- 2. cd /mnt/
- 3. sudo ./install-tl

此安装大约需要八分钟左右、安装结束后即可卸载镜像文件了。

- 1. cd /
- 2. sudo umount /mnt/

接下来在.bashrc 文件内修改环境变量(注意自己安装的版本号)。

PATH=/usr/local/texlive/2015/bin/x86_64-linux: \$PATH; export PATH
MANPATH=/usr/local/texlive/2015/texmf-dist/doc/man: \$MANPATH; export MANPATH
INFOPATH=/usr/local/texlive/2015/texmf-dist/doc/info: \$INFOPATH; export INFOPATH

安装 ROOT 的方法:

- 1. cd root/
- 2. sudo ./configure
- 3. sudo make
- 4. sudo make install

接下来在.bashrc 文件中修改环境变量。

export ROOTSYS=/home/xiaohai/SoftWear/root (此为 root 文件的绝对路径)

export PATH=\$PATH:\$ROOTSYS/bin

export LD_LIBRARY_PATH=\$LD_LIBRARY_PATH:\$ROOTSYS/lib

安装 emacs 的方法:

因为本人安装的是 centos everything 版本, 里面大部分的 emacs 依赖库都已经安装了.

yum install giflib-devel

cd emacs/ (进入到 emacs 文件的目录)

- 1. ./configure
- 2. sudo make
- 3. sudo make install

安装 auctex 的方法:

对于 auctex 的安装必须保证你已经安装了 texlive, 否则无法安装。 cd auctex (进入到 auctex 文件的目录)

- 1. ./configure
- 2. sudo make
- 3. sudo make install

下面是对 auctex 的环境变量的配置 (加入到.emacs 文件中)。

```
(load "auctex.el" nil t t)
(require 'tex-mik)
(setq TeX-auto-save t)
(setq TeX-parse-self t)
(setq-default TeX-master nil)
(add-hook 'LaTeX-mode-hook 'visual-line-mode)
(add-hook 'LaTeX-mode-hook 'flyspell-mode)
(add-hook 'LaTeX-mode-hook 'LaTeX-math-mode)
(add-hook 'LaTeX-mode-hook 'turn-on-reftex)
(setq reftex-plug-into-AUCTeX t)
(setq TeX-PDF-mode t)
(require 'tex)
(TeX-global-PDF-mode t)
(defun latex-help-get-cmd-alist () ;corrected version:
   "Scoop up the commands in the index of the latex info manual.
  The values are saved in \lambda{atex-help-cmd-alist' for speed.''
   ;; mm, does it contain any cached entries
   (if (not (assoc ``\begin'' latex-help-cmd-alist))
        (save-window-excursion
          (setq latex-help-cmd-alist nil)
          (Info-goto-node (concat latex-help-file ``Command Index''))
          (end-of-buffer)
          (while (re-search-backward ``^\\* \\(.+\\): *\\(.+\\)\\.'' nil t)
            (setq key (ltxh-buffer-substring (match-beginning 1) (match-end 1)))
            (setq value (ltxh-buffer-substring (match-beginning 2) (match-end 2)))
            (setq latex-help-cmd-alist
                  (cons (cons key value) latex-help-cmd-alist))))
   latex-help-cmd-alist
       )
(mapc (lambda (mode)
```

```
(add-hook 'LaTeX-mode-hook mode))
      (list 'auto-fill-mode
           'LaTeX-math-mode
           'turn-on-reftex
           'linum-mode))
(add-hook 'LaTeX-mode-hook
         (lambda ()
           (setq TeX-auto-untabify t ; remove all tabs before saving
                 TeX-engine 'xetex
                                       ; use xelatex default
                 TeX-show-compilation t); display compilation windows
           (TeX-global-PDF-mode t)
                                       ; PDF mode enable, not plain
           (setq TeX-save-query nil)
           (imenu-add-menubar-index)
           (define-key LaTeX-mode-map (kbd ``TAB'') 'TeX-complete-symbol)))
(custom-set-variables
 ;; custom-set-variables was added by Custom.
;; If you edit it by hand, you could mess it up, so be careful.
;; Your init file should contain only one such instance.
 ;; If there is more than one, they won't work right.
'(send-mail-function (quote mailclient-send-it)))
(custom-set-faces
;; custom-set-faces was added by Custom.
;; If you edit it by hand, you could mess it up, so be careful.
;; Your init file should contain only one such instance.
;; If there is more than one, they won't work right.
)}
安装 yasnippetde 的方法:
1. cd ~/.emacs.d/plugins (如果没有此路径就新建个)
2. git clone --recursive https://github.com/capitaomorte/yasnippet
最后将下面几行加入到.emacs 文件中。
(add-to-list 'load-path
               "~/.emacs.d/plugins/yasnippet")
 (require 'yasnippet)
 (yas-global-mode 1)
安装 flash player 插件的方法:
1. 进入官网下载一个 tar.gz 包。
```

- 2. 解压后进如文件夹。
- 3. sudo cp -r usr/* /usr
- 4. cp libflashlayer.so <BrowserPluginsLocation>

关于第 4 步,不同系统浏览器插件的目录可能不同。这里说下

我自己的目录 (/home/xiaohai/.mozilla/plugins).

安装 emacs 插件 sr-speedbar:

- 1. 将 sr-speedbar.el 插件复制到/home/xiaohai/.emacs.d/plugins/sr_speedbar 目录下。
- 2. 在.emacs 文件中加入下面的两句程序:

 $({\tt add-to-list 'load-path ''~/.emacs.d/plugins/sr_speedbar/"})$

(require 'sr-speedbar)

调出 speedbar 的方法:

Alt + x

sr-speedbar-open

安装 company-mode 的方法:

- 1. cd company-mode
- 2. make

在.emacs 文件中加入下面的程序:

(add-to-list 'load-path "/home/xiaohai/.emacs.d/plugins/complete/company-mode")
(autoload 'company-mode "company" nil t)

安装 clang 库文件:

sudo yum install clang-devel.x86_64

启动 emacs, 按下 Alt + x, 输入命令 company-mode。

安装 GDB 多栏调试的方法:

- 1. 从下面的链接里下载插件。
- 2. 然后将两个插件放到自己的/home/xiaohai/.emacs.d/plugins/multi_gdb/下面
- 3. 最后在.emacs 中加入下面的加载程序, 一切 OK。
- ;;======Load gdb-many-window========
- ;;gdb-many-window
- ;; 这个功能插件可以使 emacs 的调试界面像 VC 一样, 有 watch, stacktrace 等窗口,
- ;; 真正实现图形化 gdb.
- ;; 在 emacs 中编译好程序, 然后 M-x gdb, 连按两次 ret, 多窗口 gdb 就出来了
- ;;http://www.inet.net.nz/~nickrob/multi-gud.el
- ;;http://www.inet.net.nz/~nickrob/multi-gdb-ui.el
- (add-to-list 'load-path"~/.emacs.d/plugins/multi_gdb")

```
(setq gdb-many-windows t)
(load-library "multi-gud.el")
(load-library "multi-gdb-ui.el")
安装 tabbar 的方法:
1. 从 github 下载 tabbar.el 插件:
2. 将插件放在/home/xiaohai/.emacs.d/plugins/tabbar/下面
3. 然后再.emacs 中加入下面的话:
(add-to-list 'load-path "/home/xiaohai/.emacs.d/plugins/tabbar")
(require 'tabbar)
(tabbar-mode 1)
;; 设置 tabbar
(global-set-key [(meta j)] 'tabbar-forward)
(global-set-key [(meta k)] 'tabbar-backward)
;; close default tabs, and move all files into one group
(setq tabbar-buffer-list-function
      (lambda ()
        (remove-if
         (lambda(buffer)
           (find (aref (buffer-name buffer) 0) " *"))
         (buffer-list))))
(setq tabbar-buffer-groups-function
      (lambda()(list "All")))
(set-face-attribute 'tabbar-button nil)
;;set tabbar's backgroud color
(set-face-attribute 'tabbar-default nil
                   :background "gray"
                    :foreground "gray30")
(set-face-attribute 'tabbar-selected nil
                   :inherit 'tabbar-default
                    :background "green"
                   :box '(:line-width 3 :color "DarkGoldenrod") )
(set-face-attribute 'tabbar-unselected nil
                    :inherit 'tabbar-default
                    :box '(:line-width 3 :color "gray"))
```

```
;; USEFUL: set tabbar's separator gap
(custom-set-variables '(tabbar-separator (quote (1.5))))
doxymacs 插件的安装:
1. 下载插件.
2. 将插件 move 到自己的插件目录下.
3. 在配置文件中加入下面的程序.
;;======doxymacs=======
(add-to-list 'load-path "/home/xiaohai/.emacs.d/plugins/doxymacs/lisp")
(require 'doxymacs)
(doxymacs-mode)
(add-hook 'c-mode-common-hook 'doxymacs-mode)
(add-hook 'c++-mode-common-hook 'doxymacs-mode)
;;C++ 注释高亮
(defun my-doxymacs-font-lock-hook ()
 (if (or (eq major-mode 'c-mode) (eq major-mode 'c++-mode))
     (doxymacs-font-lock)))
(add-hook 'font-lock-mode-hook 'my-doxymacs-font-lock-hook)
cscope 插件的安装:
1. 下载插件.
2. 将插件 move 到自己的插件目录下.
3. 在配置文件中加入下面的程序.
;;======cscope=======
(add-to-list 'load-path "/home/xiaohai/.emacs.d/plugins/cscope/contrib/xcscope")
(require 'xcscope)
```

```
autopair 插件的安装:
1. 下载插件。
2. 将插件 move 到自己的插件目录下。
3. 在自己的配置文件中加入下面的程序。
;;===========autopair===========
(add-to-list 'load-path "/home/xiaohai/.emacs.d/plugins/autopair/")
(require 'autopair)
(autopair-global-mode)
ido 插件的加载:
;;=====ido=======
;;ido 的配置,这个可以使你在用 C-x C-f 打开文件的时候在后面有提示;
;; 这里是直接打开了 ido 的支持, 在 emacs23 中这个是自带的.
(ido-mode t)
(setq ido-save-directory-list-file nil)
ace-jump-mode 插件的安装。
1. 下载插件。
2. 将插件 move 到自己的插件目录下。
3. 在自己的配置文件中加入下面的程序。
;;=======Ace Jump Mode=======
;; ace jump mode major function
(add-to-list 'load-path "/home/xiaohai/.emacs.d/plugins/ace_jump_mode/")
(autoload
 'ace-jump-mode
 "ace-jump-mode"
 "Emacs quick move minor mode"
 t)
;; you can select the key you prefer to
(define-key global-map (kbd "C-c SPC") 'ace-jump-mode)
;;C-c 再加空格键进行启动
org-mode 中 TODO 状态的设定。
;; 为 TODO 定义不同的状态
(setq org-todo-keywords
    '((sequence "TODO" "|" "DONE")))
```

```
;; 跟踪一个特定项目的完成时间
(setq org-log-done 'time)
smex 插件的安装。
1. 下载插件。
2. 将插件 move 到自己的插件目录下。
3. 在自己的配置文件中加入下面的程序。
(add-to-list 'load-path "/home/xiaohai/.emacs.d/plugins/smex")
(require 'smex)
(smex-initialize)
;; 全局键位的绑定。
(global-set-key (kbd "M-x") 'smex)
(global-set-key (kbd "M-X") 'smex-major-mode-commands)
;; This is your old M-x.
(global-set-key (kbd "C-c C-c M-x") 'execute-extended-command)
;; 加速启动
(global-set-key [(meta x)] (lambda ()
         (interactive)
         (or (boundp 'smex-cache)
            (smex-initialize))
            (global-set-key [(meta x)] 'smex)
            (smex)))
(global-set-key [(shift meta x)] (lambda ()
         (interactive)
         (or (boundp 'smex-cache)
         (smex-initialize))
         (global-set-key [(shift meta x)]'smex-major-mode-commands)
         (smex-major-mode-commands)))
window-numbering 插件的安装。
1. 下载插件。
2. 将插件 move 到自己的插件的目录下。
3. 在自己的配置文件中加入下面的程序。
;; 使用 Alt 加数字 1 或者 2 或者 3..., 跳转到相应的窗口。
```

```
(add-to-list 'load-path "/home/xiaohai/.emacs.d/plugins/window-numbering")
(require 'window-numbering)
(window-numbering-mode 1)
```