Struktury a dynamická paměť


Petyovský, Macho, Richter (bpc2a_cv12), ver. 2017.2


Definujte strukturu TVector pro dynamické pole dat typu double.

Definujete strukturu TMatrix, která bude obsahovat dynamické pole struktur TVector. Struktury TVector, budou nést pole dat, která si můžeme představit jako řádky matice, která však nemusí mít řádky stejně dlouhé. Jelikož je počet prvků struktury TMatrix dynamický, je možné měnit i počet řádků.

Pomocí těchto struktur realizujte program, který načte řádky ze souboru a vytvoří jejich součet.

Výsledný pohled: jedna struktura TMatrix obsahuje pole struktur TVector, které obsahují pole dat typu double. V každé struktuře je proměnná iCount, která nese informaci o počtu prvků ve struktuře (viz <u>interaktivní odkaz</u>).





Pozn.: Při realizaci můžete samostatně postupovat podle následujících bodů, nebo si <u>stáhnout projekt</u>, kde jsou již některé **počáteční body zadání vyřešeny**.

- Založte projekt a v něm vytvořte dva zdrojové soubory: (main.c , TVector.c) a hlavičkový soubor (TVector.h). V prvním zdrojovém souboru bude funkce main, ve druhém budou funkce pracující se strukturou. Pro kontrolu správnosti práce se soubory a pamětí použijte knihovnu check.
- V hlavičkovém souboru proveď te deklaraci struktury TVector, která obsahuje proměnnou iData typu ukazatel na double. Tento ukazatel bude obsahovat počáteční adresu pole které může mít libovolnou délku (dynamicky alokované). Pro délku pole nadefinujte proměnnou size_t iCount.
- 2 Do souboru s funkcí main vložte příkaz pro načtení hlavičkového souboru *TVector*. h a ve funkci main nadefinujte proměnnou vect typu *TVector* a inicializujte její vnitřní proměnné na nulové hodnoty.
- Napište funkci VectorCreate (struct TVector *aVector, size_t aCount), která alokuje data pro aCount hodnot typu double a nastaví vnitřní proměnné struktury na kterou ukazuje aVector.

 Ve funkci main pomocí volání funkce VectorCreate (struct TVector *aVector, size_t aCount)

připravte proměnnou vect na uložení deseti hodnot. Hodnoty pole v proměnné vect nastavte p od nuly do devíti (nejprve přímo pomocí operátoru indexace pole a následně pomocí funkce VectorSetAt).

4 Napište funkci pro tisk hodnot struktury TVector. Funkce bude mít prototyp:
enum TErrCode VectorStore(const struct TVector* const aVector, FILE *aOutp)
a vytiskne hodnoty dat struktury TVector ve formátu:

```
pocet: Hodnota0 Hodnota1 ... HodnotaN
```

Pro tisk počtu prvku vektoru využijte ("%zu:"), hodnoty tiskněte formátovaně na dvě desetinná místa pomocí: (" %.21f").

Pro testování využijte na místě druhého parametru stream pro konzolu stdout.

Pozn.: Soustřeď te se na vlastní činnost funkce. Po dokončení ostatních bodů funkci doplňte o testování vstupních proměnných a jako návratovou hodnotu pro typ chyby použijte typ a hodnoty z enum TErrCode ze vzorového projektu.

- 5 Pomocí funkce VectorStore vytiskněte strukturu z bodu 3 na konzolu.
- Napište funkci VectorDestroy (struct TVector *aVector), která odalokuje data ve struktuře a nastaví proměnné tak, aby signalizovaly, že ve struktuře nejsou platná data: {.iCount=0, .iData=NULL} Strukturu z předchozích bodů uvolněte pomocí funkce VectorDestroy (struct TVector *aVector);
- 7 Ve funkci main otevřete textový soubor pro čtení (data.in).

V souboru pro čtení budou vstupní data ve formátu:

```
počet řádků dat
počet hodnot na řádku: hodnota hodnota ... hodnota
...
počet hodnot na řádku: hodnota hodnota ... hodnota

Např.:
4
3: 3.15 21 546
```

6: 33.5 5.15 21 54 6 -3 4: 3.15 221 46 -15 6: 33.5 5.15 21 54 6 -3

8 Struktura Tvector bude sloužit k uložení jednoho pole, tj. jednoho řádku ze souboru.

Napište funkci VectorLoad (struct TVector *aVector, FILE *aInput), která načte jeden řádek souboru do struktury TVector. Funkce bude mít jako parametr otevřený vstupní soubor FILE *aInput a ukazatel na proměnnou reprezentující vektor struct TVector *aVector.

Funkce načte první hodnotu na řádku, naalokuje pole pro data. V případě úspěšného přečtení dat ze souboru uloží funkce do struktury nový počet prvků i adresu počátku nově alokovaného pole (zajistěte korektní dealokaci předchozí alokované paměti).

Návratové hodnoty:

- 0 v pořádku
- 1 špatně vstupní parametr (NULL)
- 2 nepodařilo se naalokovat
- 3 chyba v souboru (formát vstupních dat)

Pozn.: Soustřeď te se na vlastní činnost funkce. Po dokončení ostatních bodů funkci doplňte o testování vstupních proměnných a jako návratovou hodnotu pro typ chyby použijte typ a hodnoty z enum TErrCode ze vzorového projektu.

- 9 Nyní budeme pracovat v souborech (TMatrix.h, TMatrix.c). Napište strukturu TMatrix, která bude obsahovat ukazatel na pole struktur TVector a počet prvků pole. Struktura bude obsahovat proměnnou iData reprezentující ukazatel na pole struktur struct TVector a hodnotu iCount udávající počet prvků pole (typ size t).
- 10 Ve funkci main vytvořte proměnnou s názvem mat typu struct TMatrix. Vytvořenou proměnnou inicializujte na literálovou hodnotu: {.iCount=0, .iData=NULL}
- Napište funkci MatrixLoad (struct TMatrix *aMatrix, FILE *aInput), která načte postupně řádky souboru do struktury TMatrix. Funkce načte první řádek souboru, kde je hodnota udávající počet řádků v souboru tj. i počet hodnot/řádků ve struktuře. V předané struktuře naalokuje datové prvky pro načítání řádků a nastaví proměnnou pro počet hodnot ve struktuře. Pomocí funkce VectorLoad postupně načte hodnoty/pole řádků.

Návratové hodnoty:

- 0 v pořádku
- 1 špatně vstupní parametr (NULL)
- 2 nepodařilo se naalokovat
- 3 chyba v souboru (formát vstupních dat)

Pozn.: Soustřeď te se na vlastní činnost funkce. Po dokončení ostatních bodů funkci doplňte o testování vstupních proměnných a jako návratovou hodnotu pro typ chyby použijte typ a hodnoty z enum TErrCode ze vzorového projektu.

- 12 Napište funkci MatrixStore (const struct TMatrix* const aMatrix, FILE *aOutp), která vytiskne do souboru data ze struktury TMatrix. Na první řádek vytiskne hodnotu počtu řádků a následně data pro jednotlivé řádky pomocí funkce VectorStore. Pro tisk se použije stejný formát jako je ve vstupním souboru.
 - Pozn.: Soustřeď te se na vlastní činnost funkce. Po dokončení ostatních bodů funkci doplňte o testování vstupních proměnných a jako návratovou hodnotu pro typ chyby použijte typ a hodnoty z enum TErrCode ze vzorového projektu.
- 13 Napište funkci MatrixSummarize (struct TMatrix* const aMatrix), která přidá do struktury TMatrix jeden řádek na poslední pozici (o délce nejdelšího pole ze stávajících struktur) a do něj uloží součet polí z ostatních struktur/řádků. Pokud nejsou v poli hodnoty (je kratší), potom se tyto hodnoty nepřičítají (považují se za nulové).
 - Pozn.: Soustřeď te se na vlastní činnost funkce. Po dokončení ostatních bodů funkci doplňte o testování vstupních proměnných a jako návratovou hodnotu pro typ chyby použijte typ a hodnoty z enum TErrCode ze vzorového projektu.
- 14 Následně ji naplňte ze vstupního otevřeného souboru pomocí funkce MatrixLoad. Strukturu zobrazte pomocí MatrixStore na stdout. Pomocí volání funkce MatrixSummarize přidejte na poslední řádek struktury součet ostatních řádků. Výslednou strukturu z bodu 13 vytiskněte na stdout pomocí funkce MatrixStore.
- 15 Napište funkci MatrixDestroy, která korektně uvolní paměť struktury TMatrix. a proměnné struktury nastaví do nulových hodnot.
 - Pozn.: Soustřeď te se na vlastní činnost funkce. Po dokončení ostatních bodů funkci doplňte o testování

vstupních proměnných a jako návratovou hodnotu pro typ chyby použijte typ a hodnoty z enum TErrCode ze vzorového projektu.

16 Korektně ukončete funkci main a vrať te hodnotu 0. V případě, že během vykonávání funkce main dojde k chybě, program korektně ukončete a vrať te hodnotu 1.