

Metadados To ArcGIS

Manual de preenchimento de metadados no QGIS 3.44

Rascunho para a versão 1.2 do plugin

Objetivo: orientar o usuário sobre onde preencher, dentro das Propriedades > Metadados da camada no QGIS, as informações que o plugin converte para o XML de metadados do ArcGIS Pro.

QGIS alvo: 3.44.x | Saída: XML ArcGIS Metadata / Item Description

Autor do plugin: a definir antes da versão pública 1.2.0

1. Antes de preencher

Abra a camada que será documentada e acesse: botão direito sobre a camada > Propriedades > Metadados. As abas principais do QGIS 3.44 são Identificação, Categorias, Palavras-chave, Acesso, Extensão, Contato, Links, Histórico e Validação.

A escala não possui um campo equivalente completo no formulário nativo de metadados do QGIS 3.44. Por isso, na versão 1.2 o plugin terá uma etapa própria para Escala de referência e Faixa de escala apropriada. A ausência de escala não bloqueará a exportação.

2. Mapa rápido de preenchimento

Aba no QGIS	Campo no QGIS	Destino no ArcGIS	Prioridade	Orientação de preenchimento
Identificação	Identificador	Identificador do recurso	Alta	Use um código único e estável para a camada.
Identificação	Título	Título	Alta	Nome humano e claro do conjunto de dados.
Identificação	Resumo/Abstract	Descrição	Alta	Explique conteúdo, finalidade, cobertura e contexto.
Identificação	Idioma	Idioma	Alta	Preferir por ou pt-BR; o plugin normalizará para por.
Categorias	Categoria ISO	Categoria temática	Média	Escolha uma ou mais categorias ISO apropriadas.
Palavras-chave	Vocabulário + termos	Tags / palavras-chave	Alta	Insira termos de busca objetivos e sem duplicação.
Acesso	Restrições / direitos / licenças	Limitações de uso	Alta	Declare acesso, uso, direitos e licenciamento.
Extensão	SRC	Sistema de referência	Alta	Confirme o CRS correto da camada.
Extensão	Oeste/Leste/Sul/Norte	Caixa delimitadora	Alta	Pode usar Extensão da Camada Atual.
Extensão	De / Para	Extensão temporal	Quando aplicável	Use datas do período representado pelo dado.
Contato	Responsável	Créditos / contato	Alta	Preencha organização, nome, função, e-mail e papel.
Links	URL e descrição	Recurso on-line / distribuição	Quando aplicável	Use links oficiais e permanentes.
Histórico	Entradas de histórico	Linhagem	Alta	Descreva origem, processamento e fontes.
Plugin	Escala de referência	Escala equivalente	Quando conhecida	Informe o denominador n de 1:n.
Plugin	Faixa máxima/mínima	Faixa de escala apropriada	Opcional	Define o intervalo de uso apropriado no ArcGIS.

3. Aba Identificação

3.1 Identificador

É o código que identifica o recurso. Deve ser estável e, de preferência, único dentro da organização. O plugin o envia ao identificador de citação do ArcGIS e também o utiliza no resumo automático.

Exemplo: MIDR_892456_PE_01_2026_obra_barragem_gatos

3.2 Título

Use um nome curto e compreensível. Exemplo: Barragem Gatos. Esse valor aparece como Título no ArcGIS.

3.3 Resumo / Abstract

Preencha com a descrição técnica principal: o que é o conjunto de dados, finalidade, área abrangida, conteúdo e contexto. O plugin leva esse texto para a Descrição no ArcGIS.

3.4 Tipo, idioma e codificação

Para dados geoespaciais comuns, use dataset quando disponível. Para idioma, prefira por ou pt-BR. Na versão 1.2, variantes como “português/br” também serão normalizadas para o código ISO por. Para codificação, UTF-8 é a opção recomendada.

3.5 Datas

Quando disponíveis no formulário, preencha criação, publicação e revisão conforme a origem do dado. Não use a data de exportação do XML como substituta da data real de criação do recurso.

4. Categorias e palavras-chave

4.1 Categorias

Use as categorias temáticas ISO oferecidas pelo QGIS. Exemplos adequados para dados de barragens podem incluir inlandWaters e structure, conforme o conteúdo do conjunto. Elas são enviadas às categorias temáticas do ArcGIS.

4.2 Palavras-chave

Cadastre palavras que ajudem a encontrar o dado. Exemplos: Barragem, Recursos Hídricos, Controle de Cheia, MIDR, Obras hídricas. O plugin usa os termos como Tags e também preserva os grupos de vocabulário quando informados.

Evite colocar frases longas como palavras-chave. Prefira conceitos, nomes geográficos, tema, órgão e tipo de infraestrutura.

5. Aba Acesso

Preencha as condições de acesso e uso do recurso. O plugin reúne restrições, direitos e licenças na área de Limitações de uso do ArcGIS. Taxas, quando preenchidas, são preservadas como informação adicional.

Exemplos: acesso público; uso permitido mediante citação da fonte; licença institucional; restrição de acesso; direitos autorais.

6. Aba Extensão

6.1 Sistema de referência de coordenadas

Confirme o SRC correto. Se os metadados não tiverem um CRS válido, o plugin tenta usar o CRS da própria camada. O resultado é gravado no sistema de referência do XML ArcGIS.

6.2 Caixa delimitadora

Preencha Oeste, Leste, Sul e Norte. A forma mais segura é usar o botão Extensão da Camada Atual quando ele representar corretamente o recurso. O plugin transforma a extensão para coordenadas geográficas WGS 84 (EPSG:4326) antes de escrever a caixa delimitadora do ArcGIS.

6.3 Z mínimo e Z máximo

Esses campos representam extensão vertical/altimétrica. Não use Z mínimo ou Z máximo para informar escala. Na versão atual do plugin, esses valores não são usados como escala e não devem receber 50000 apenas porque a escala é 1:50.000.

6.4 Extensão temporal

Use De e Para quando o conjunto representa um intervalo temporal. Exemplo: 01/01/2026 a 31/12/2026. O plugin envia esse período para a extensão temporal do ArcGIS.

The screenshot shows the 'Extensão' tab in QGIS. At the top, there are tabs for 'Identificação', 'Categorias', 'Palavras-chave', 'Acesso', 'Extensão', 'Contato', 'Links', 'Histórico', and 'Validação'. Below the tabs, a message states: 'Sistema de Coordenadas de Referência e extensão espacial para este conjunto de dados.' Under the 'Sistema de referência de coordenadas' section, the SRC is set to 'EPSG:4674 - SIRGAS 2000'. There are two buttons: 'Configurar SRC a partir da camada' and 'Configurar SRC a partir do provedor'. Below this, it says 'O mesmo que as propriedades da camada e do provedor.' Under the 'Extensão (atual: camada)' section, there are input fields for the bounding box: Norte (-8,619418444), Oeste (-35,859388906), Leste (-35,858884832), and Sul (-8,620419764). There are also buttons for 'Calcular a partir de' (Layer, Estrutura do mapa, Favoritos) and 'Extensão da Camada Atual' and 'Extensão da tela do mapa'. At the bottom, there are fields for 'Z máximo' (0,00), 'Z mínimo' (50000,00), and 'Extensão temporal para este conjunto de dados' (De: NULL, Para: NULL).

Exemplo da aba Extensão do QGIS: SRC, caixa delimitadora, Z e período temporal.

7. Aba Contato

Cadastre o responsável pelo dado ou metadado. Sempre que possível, preencha organização, nome, cargo/função, e-mail, telefone, endereço e papel. O plugin envia os contatos para os blocos de contato e também compõe o campo Créditos do ArcGIS.

Para dados institucionais, priorize e-mail funcional/organizacional em vez de endereço pessoal quando houver.

8. Aba Links

Use para apontar páginas, serviços, catálogos, documentos ou locais oficiais de distribuição. Preencha URL, nome, tipo, descrição e formato quando possível. O plugin preserva os links como recursos on-line e utiliza as informações de formato na distribuição.

9. Aba Histórico

Registre a linhagem: origem dos dados, fontes utilizadas, processamento, generalizações, validações e atualizações. O plugin transforma as entradas de histórico em informação de linhagem no XML ArcGIS.

Exemplo: Dados produzidos a partir de levantamento topográfico e imagens de satélite, processados no QGIS e revisados em 2026.

10. Aba Validação

Use a aba Validação antes da exportação para localizar campos ausentes ou inconsistências. A validação ajuda na qualidade do metadado, mas o QGIS pode permitir continuar mesmo com campos não preenchidos.

11. Escala - preenchimento no plugin

A escala de renderização do QGIS e a escala do mapa atual NÃO são automaticamente equivalentes à escala de referência do metadado.

11.1 Escala de referência / equivalente

Quando conhecida, informe a escala de referência como denominador. Para 1:50.000, digite 50000. Esse valor corresponde à escala equivalente usada em metadados ISO e é gravado no bloco de escala do ArcGIS.

11.2 Faixa de escala apropriada - versão 1.2

A próxima versão terá dois campos adicionais, correspondentes à tela de edição do ArcGIS:

- Máximo (ampliado): limite de maior aproximação. Exemplo: 1:25.000.
- Mínimo (reduzido): limite de maior afastamento. Exemplo: 1:100.000.

Assim, um dado adequado entre 1:25.000 e 1:100.000 poderá ser informado com Máximo (ampliado) = 25000 e Mínimo (reduzido) = 100000.

Se o usuário não conhecer a escala, poderá escolher “Continuar sem informar escala”. A conversão do XML continuará normalmente.



No ArcGIS Pro, a Faixa de Escala Apropriada possui os limites Máximo (ampliado) e Mínimo (reduzido).

Limitações de uso

Não há acesso e limitações de uso para este item.

Extensão

Oeste -35.85938891 Leste -35.85888483
Norte -8.61941844 Sul -8.62041976

Faixa de Escala

Máximo (ampliado) 1:50,000
Mínimo (reduzido) 1:50,000

Você está utilizando atualmente o estilo de metadados Descrição do Item. Altere seu estilo de metadados no caixa de diálogo Opções para visualizar o conteúdo de metadados adicional.

Exemplo do resultado já reconhecido pelo ArcGIS após a exportação pelo plugin.

11.3 Campo que não deve ser usado como metadado

Na aba Renderização do QGIS existem escalas relacionadas à visibilidade, simplificação e simbologia. Esses controles servem à exibição da camada e não devem ser tratados automaticamente como escala de referência dos dados.

12. Checklist antes de exportar

Item	Verificação	OK
Título	Preenchido e claro	☐
Identificador	Único/estável	☐
Resumo/Descrição	Explica o conjunto de dados	☐
Idioma	Preferencialmente por ou pt-BR	☐
Palavras-chave	Termos objetivos e suficientes	☐
Categorias	Pelo menos uma categoria adequada quando possível	☐
Acesso	Restrições/direitos/licença revisados	☐
Contato	Organização e e-mail revisados	☐
SRC	Correto	☐
Extensão	Caixa delimitadora conferida	☐
Período temporal	Preenchido quando aplicável	☐
Histórico	Origem e processamento descritos	☐
Escala de referência	Informada quando conhecida	☐
Faixa de escala	Informada quando conhecida; opcional	☐
Validação	Aba revisada antes da exportação	☐

13. Fluxo recomendado

1. Preencher Propriedades > Metadados da camada no QGIS.
2. Revisar a aba Validação.
3. Selecionar a camada no painel Camadas.
4. Executar Metadados To ArcGIS.
5. Informar ou confirmar escala/faixa de escala; ou continuar sem escala.
6. Escolher o local do arquivo XML.
7. Importar o XML no ArcGIS Pro e conferir os campos.

Este manual corresponde ao desenho funcional previsto para a versão 1.2. O nome final, autor, ícone e identidade visual serão consolidados antes da publicação pública.