Linux 磁盘管理详细指南

前言

显示系统空间使用情况

显示文件或目录空间使用情况

Isblk 列出块设备信息

Swap

free

fdisk 磁盘分区

mkfs 格式化分区

mount 挂载

前言

可以使用图形界面工具来进行分盘、挂载等操作,这会更直观和易于操作。不要删除默认分区!

显示系统空间使用情况

"df"命令用于显示文件系统的磁盘使用情况,包括已用空间、可用空间和总空间。

Plain Text |

1 df -Th

-T: 显示文件系统类型。

-h: 以可读的方式显示磁盘空间大小,使用适当的单位(如GB、MB)。

显示文件或目录空间使用情况

"du"命令用于查看文件和目录的磁盘使用情况,即查看特定文件或目录的空间占用情况。

显示当前文件或目录的磁盘空间使用情况

Plain Text

1 du -h

指定目录或文件的磁盘空间使用情况

▼ Plain Text

1 du -h <目录或文件>

显示所有文件或目录的总使用量

Plain Text

1 du -sh

-s: 表示只显示总使用量而不显示详细信息。

-h: 显示磁盘空间大小,使用适当的单位(如GB、MB)。

Isblk 列出块设备信息

用于列出块设备的信息,包括磁盘和分区。

Plain Text |

1 lsblk

-f 选项:显示文件系统类型和挂载点。

Plain Text |

1 lsblk -f

NAME: 设备名称。

MAJ:MIN: 主次设备号。

RM: 如果是可移动设备(例如USB驱动器),显示为1;如果是固定设备,显示为0。

SIZE: 设备容量。

RO: 如果是只读设备,显示为1;否则,显示为0。

TYPE: 设备类型,如磁盘或分区。

MOUNTPOINT: 挂载点。

Swap

当你的桌子(内存)放不下更多的东西时,一些不常用的东西就被搬到抽屉(Swap 空间)里面。

Swap 就像是你计算机的备用内存,用于在物理内存不够的情况下暂时存放一些不常用的数据。

Swap 是一种用作虚拟内存的技术,而不是文件系统格式。

free

可以显示 RAM运行空间和samp交换空间

•	Plain Text
1 free -h	

列如

•						Plain Text
1 2 3 Mem: 4 Swap:	total 1.7Gi 2.0Gi	used 1.2Gi 279Mi	free 152Mi 1.7Gi	shared 11Mi	buff/cache 468Mi	available 453Mi

total: 系统总内存。物理内存(RAM)的总大小是1.7 GiB。

used: 已使用的内存。当前已经使用了1.2 GiB 的内存。

free: 空闲内存。系统当前有 152 MiB 的空闲内存。

shared: 多个进程共享的内存。有 11 MiB 被多个进程共享。

buff/cache: 用于缓冲和缓存的内存总量。有 468 MiB 的内存被用于缓存和缓冲。

available: 可用内存。系统估计有 453 MiB 的内存可以立即提供给新的进程使用。

fdisk 磁盘分区

查看磁盘信息

▼	Plain Text
1 fdisk -l	

主要用于创建、删除、扩展分区(需要删除并重新创建分区)。

Plain Text

1 fdisk /dev/sda (centos)
2
3 fdisk /dev/nvme0n1 (redhat)

输入m可以获取帮助(所有操作的命令及解释)。

- a: 切换引导标志,设置分区为可引导。
- d: 删除分区。
- I: 显示分区类型代码列表。
- n: 创建新分区。
- p: 显示分区表。
- q: 退出不保存更改。
- w: 保存并退出。

输入n创建一个新分区。

选择分区类型,通常选择主分区,按Enter键。

提供分区的起始扇区和大小。如果要使用整个硬盘,可以按Enter键来使用默认值。

使用p命令查看你的分区表,确保分区设置正确。

如果满意,使用w命令保存并退出。

注意:

- 1、如果是虚拟机需要扩展, 硬盘空间。
- 2、在 Linux 系统中,磁盘设备通常以 /dev/sd[a-z] 的形式命名,其中 [a-z] 表示字母从 a 到 z。因此,当你提到 "sba" 时,意味着这是系统中的第一个 SATA(Serial ATA)硬盘设备。

mkfs 格式化分区

一旦你在磁盘上创建了新的分区,你需要对分区进行格式化,以便操作系统能够在其上存储文件。格式化是在分区上创建文件系统的过程。常见的文件系统包括 ext4、xfs 等。

格式化为 ext4 文件系统:

Plain Text

1 mkfs -t ext4 /dev/sdXY

其中 /dev/sdXY 是你要格式化的分区, 例如 /dev/sda1。

xfs 是一种高性能的文件系统,常用于 Linux 系统。如果你要使用 mkfs 命令为分区创建 xfs 文件系统,你可以按照以下步骤进行:

Plain Text

1 mkfs -t xfs /dev/sdXY

其中, /dev/sdXY 应该替换为你要格式化的分区, 例如 /dev/sda1。

mount 挂载

创建挂载目录: 在文件系统中选择一个目录,作为你要挂载的目标。

在 Linux 系统中,根目录 / 是文件系统的顶层目录,也是整个文件系统树的起点。

▼ Plain Text 1 mkdir /ahome (ahome 目录例子)

挂载文件系统:

使用 mount 命令来挂载文件系统。

Plain Text

1 mount /dev/sdXY /ahome

其中 /dev/sdXY 是你要挂载的分区, /ahome是挂载点(文件路径)。

Isblk -f、df -Th 可以查看挂载成功。

Plain Text

1 lsblk -f, df -Th

要卸载一个已经挂载的文件系统,你可以使用 umount 命令。以下是卸载的一般步骤:

▼ Plain Text

1 umount /ahome