PRÁCTICA FINAL 2022

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES I 1º CURSO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

> JOAN MARTORELL COLL 43233750Y

joan.martorell4@estudiant.uib.cat

ÍNDICE

ÍNDICE	1
INTRODUCCIÓN	
EXPLICACIÓN GENERAL	
ÁRBOL DE DECODIFICACIÓN	
SUBRUTINAS	5
REGISTROS DEL 68K	
PRUEBAS	6
CONCLUSIONES	
CÓDIGO ELIENTE	

INTRODUCCIÓN

Un emulador permite que un ordenador pueda ejecutar un programa escrito para una máquina diferente. En esta práctica final se implementará, en lenguaje ensamblador del 68K, un programa que emule la ejecución de programas escritos para una máquina elemental dada.

Estos programas deberán estar escritos usando el conjunto de instrucciones de la máquina en cuestión, y el emulador deberá funcionar para cualquier programa que respete dicho conjunto. Para llevar a cabo esta emulación, todas las partes de la máquina elemental se definirán en la memoria del 68K. Por un lado, el programa debe ser capaz de leer de la memoria del 68K una secuencia de instrucciones codificadas como words, de acuerdo al conjunto de instrucciones de la propia máquina elemental. Para cada una de estas instrucciones, el programa aplicará un proceso de decodificación para determinar de qué instrucción del conjunto se trata y, a continuación, emulará su ejecución. Debido a que la máquina elemental dada está diseñada siguiendo una arquitectura Von Neumann, junto con las instrucciones que forman el programa también se almacenarán los datos. Por otro lado, además de la memoria para el programa y los datos, el emulador también reservará una serie de posiciones de memoria en el 68K para representar todos los registros de la máquina elemental a emular, así como un registro de estado que contendrá los flags.

La máquina que se emulará en esta práctica se llama JARVIS (Just A Rather Very Intelligent System). Tanto los registros como su conjunto de instrucciones son de 16 bits. La JARVIS posee los siguientes registros:

- B0 y B1, registros de direcciones, que se utilizan en algunas instrucciones para acceder a memoria usando un modo de direccionamiento indexado;
- R2, R3, R4 y R5, que son de propósito general y se utilizan en operaciones de tipo ALU, ya sea como operando fuente o como operando destino;
- T6 y T7, que se utilizan como interfaz con la memoria, además de poder ser empleados en operaciones de tipo ALU como operando.

NOTA: para facilitar la distinción entre todo lo relativo a la JARVIS y lo relativo al 68K, se añadirá a partir de ahora el prefijo "e" a todo lo que pertenezca a la primera. Así, el registro Ri de la máquina emulada lo denotaremos por ERi, los programas de la máquina emulada los denotaremos por eprogramas, etc.

EXPLICACIÓN GENERAL

El programa emulador que se escribirá será un bucle que llevará a cabo los siguientes pasos para cada einstrucción del eprograma indicado en EMEM:

FETCH

Cogemos la primera componente del vector EMEM, la cual contiene un código en hexadecimal que representa la codificación de una einstrucción. Este código incluye el Opcode (Operation Code) en sus bits más significativos (15, 14, 13, 12 o 11 dependiendo de la einstrucción) y los operandos en los bits menos significativos de dicho código. Las direcciones de las componentes de este vector se guardan en el registro AO, y el contenido en el EIR. Cuando acaban las tres fases (Fetch, Decodificación y Ejecución) de una einstrucción, utilizamos el registro EPC para apuntar a la siguiente einstrucción del eprograma introducido a la JARVIS y se repite el proceso de realización de una einstrucción. Antes de saltar a la fase de decodificación guardamos en la pila un word para el código de la einstrucción y un word para el resultado de la decodificación.


DECODIFICACIÓN

Luego, cuando ya tenemos todo preparado en la pila en orden correcto, se realiza un JSR (Jump to Sub-Rutine) a la fase de Decodificación, la cual nos permite ver ante que einstrucción nos encontramos a través del "Árbol de Decodificación". El código pasa por una rutina de decodificación que analiza los bits del Opcode para saber de qué einstrucción se trata y luego, al identificar de que einstrucción se trata, guardaremos el número que le corresponde en la pila en el word reservado previamente. El número guardado en la pila se utilizará al final de la fase de Decodificación para acceder a la JUMPLIST y hacer un salto a la Ejecución de la einstrucción.

EJECUCIÓN

Se analizan los bits menos significativos del código de la einstrucción, los cuales indican los registros y/o valores utilizados en la einstrucción. En esta fase, la máquina pasa por subrutinas para actualizar los Flags de la JARVIS y para saber qué registros utilizará la máquina dependiendo de la einstrucción. El tipo de subrutinas utilizadas en esta máquina serán de usuario. Para concluir esta fase, al acabar las operaciones de una einstrucción ejecutada, se realizará un Branch incondicional a la fase Fetch.

ÁRBOL DE DECODIFICACIÓN



SUBRUTINAS

SUBRUTINA	FUNCIÓN
DET_A	Subrutina de usuario que sirve para detectar el valor a en el EIR. Al acabar la subrutina, hace un salto incondicional a la subrutina DET_REG, la cual se encargará de detectar de que eregistro de la máquina JARVIS se trata.
DET_B	Subrutina de usuario que sirve para detectar el valor b en el EIR. Al acabar la subrutina, hace un salto incondicional a la subrutina DET_REG, la cual se encargará de detectar de que eregistro de la máquina JARVIS se trata.
DET_K	Subrutina de usuario que sirve para detectar el valor k en el EIR. Al acabar la subrutina, guarda el valor con extensión de signo en el registro D2.
DET_M	Subrutina de usuario que sirve para detectar el valor m en el EIR. Al acabar la subrutina, guarda el valor en el registro D2.
DET_REG	Subrutina de usuario que sirve para detectar de que eregistro se trata. Mira el registro D2, que anteriormente habrá sido usado como salida de DET_A o DET_B, y redirige a la subrutina pertinente del eregistro.
DET_Bi	Subrutina de usuario que sirve para detectar el valor de Bi en el EIR. Luego, redirige a la subrutina pertinente del eregistro.
DET_Tj	Subrutina de usuario que sirve para detectar el valor de Ti en el EIR. Luego, redirige a la subrutina pertinente del eregistro.
ES_XX	Cada una de estas subrutinas de usuario guarda la dirección de su eregistro pertinente en A2.
FLAG_X	Cada una de estas subrutinas de usuario copia su pertinente flag del 68k a la máquina JARVIS.
DECOD	Esta subrutina de librería se utiliza para la decodificación.

REGISTROS DEL 68K


Registros de datos	FUNCIÓN
D0	Utilizado para modificar el EPC
D1	ID de la einstrucción
D2	Para detectar el valor "a", "b", "k", "m"
D3 + D4 + D6	Para operaciones en la ejecución de las einstrucciones

Registros de dirección	FUNCIÓN
A0	Componente del vector
A1	Para la JUMPLIST
A2	Dirección del eregistro
А3	Para operaciones en la ejecución de las einstrucciones
A7	Es el Stack Pointer

PRUFBAS

PRUEBA 1:


EMEM: \$4070,\$0A60,\$8050,\$1A20,\$C000,\$1220,\$C000,\$0001



Para que el programa se ejecute correctamente en la posición de memoria del 68K correspondiente a ER2 (en este caso, @1018Hex) debería contener el valor 2Dec = 0002Hex.

PRUEBA 2:

EMEM: \$2800, \$2A03, \$50E0, \$0B60, \$5114, \$0C70, \$1430, \$0E40, \$7140, \$3001, \$32FF, \$90D0, \$8020, \$C000, \$0002, \$0003, \$0001, \$0003, \$0002, \$0004, \$0000, \$0000



Para que el programa se ejecute correctamente en las posiciones de memoria del 68K @1028, @102A y @1020C deberían contener el valor 5Dec = 0005Hex.

CONCLUSIONES

De lo que llevo de curso este es el trabajo más difícil al que me he enfrentado, le he dedicado muchas horas a entender como funciona cada instrucción en el lenguaje ensamblador.

Pero en el fondo, el hecho de tener que programar un emulador similar al 68k, me ha hecho entender aún más como funcionan estas máquinas. He resuelto muchas dudas durante el camino; por ejemplo, cómo funciona la pila para utilizarla en subrutinas de librería o el tratamiento de bits específicos, además de ir con cuidado al ejecutar una instrucción ya que se pueden actualizar los flags y surgir errores casi imposibles de detectar.

En conclusión, creo que el programa funciona a la perfección y estoy muy orgulloso del esfuerzo y trabajo hecho durante la práctica que seguro me servirá para mejorar en la asignatura.

CÓDIGO FUENTE

```
* Title : PRAFIN22
* Written by : Joan Martorell Coll
* Date : 30/05/2022
* Description: Emulador de la JARVIS
   ORG $1000
EMEM: DC.W $2800,$2A03,$50E0,$0B60,$5114,$0C70,$1430,$0E40,$7140,
$3001, $32FF,$90D0
       DC.W $8020,$C000,$0002,$0003,$0001,$0003,$0002,$0004,$0000,
$0000,$0000
EIR: DC.W 0 ; eregistro de instruccion
      DC.W 0 ;econtador de programa
EPC:
EB0: DC.W 0 ;eregistro B0 EB1: DC.W 0 ;eregistro B1
ER2: DC.W 0 ;eregistro R2
ER3: DC.W 0 ;eregistro R3
ER4: DC.W 0 ;eregistro R4
ER5: DC.W 0 ;eregistro R5
ET6: DC.W 0 ;eregistro T6
ET7: DC.W 0 ;eregistro T7
ESR: DC.W 0 ;eregistro de estado (00000000 00000ZCN)
START:
  CLR.W EPC
FETCH:
    ;--- IFETCH: INICIO FETCH
       ;*** En esta seccion debeis introducir el codigo necesario
       ;*** en el EIR la siguiente instruccion a ejecutar, indicada
       ;*** y dejar listo el EPC para que apunte a la siguiente
instruccion
        ; ESCRIBID VUESTRO CODIGO AQUI
        LEA.L EMEM, A0 ;leemos instrucción
        ADD EPC, A0
                           ;añadimos 2 ya que va
                           ; de 2 en 2 bytes
        ADD EPC, A0
                         ;añadimos la instrucción ;añadimos 1 al EPC
        MOVE.W (A0),EIR
        ADDO.W #1, EPC
    ;--- FFETCH: FIN FETCH
    ;--- IBRDECOD: INICIO SALTO A DECOD
       ;*** En esta seccion debeis preparar la pila para llamar a la
subrutina
        ;*** DECOD, llamar a la subrutina, y vaciar la pila
correctamente,
        ;*** almacenando el resultado de la decodificacion en D1
        ; ESCRIBID VUESTRO CODIGO AQUI
        ;preparamos la pila
        MOVE.W #0, -(SP)
MOVE.W EIR, -(SP)
```

```
JSR DECOD
                       ;decodificamos
        ;sacamos lo que hay en la pila
        ADDQ.W #2, SP
        MOVE.W (SP)+, D1
    ;--- FBRDECOD: FIN SALTO A DECOD
    ;--- IBREXEC: INICIO SALTO A FASE DE EJECUCION
        ;*** Esta seccion se usa para saltar a la fase de ejecucion
        ;*** NO HACE FALTA MODIFICARLA
   MULU #6,D1
   MOVEA.L D1, A1
   JMP JMPLIST (A1)
JMPLIST:
   JMP ETRA
   JMP EADD
   JMP ESUB
   JMP ENAN
   JMP ESTC
   JMP EINC
   JMP ELOA
   JMP ELOAX
   JMP ESTO
   JMP ESTOX
   JMP EBRI
   JMP EBRZ
   JMP EBRN
   JMP ESTP
    ;--- FBREXEC: FIN SALTO A FASE DE EJECUCION
    ;--- IEXEC: INICIO EJECUCION
       ;*** En esta seccion debeis implementar la ejecucion de cada
einstr.
    ; ESCRIBID EN CADA ETIQUETA LA FASE DE EJECUCION DE CADA
INSTRUCCION
ETRA: ;Xb <- [Xa]
                       ;detectamos aaa
;guardamos aaa
   JSR DET A
   MOVE.W (A2),D3
                       ;detectamos bbb
   JSR DET B
   MOVE.W \overline{D3}, (A2)
                      ;Xb <- [Xa]
    ;actualizamos flag z
   JSR FLAG Z
   BRA FETCH
EADD: ;Xb <- [Xb] + [Xa]</pre>
                       ;detectamos aaa
    JSR DET A
                       ;guardamos aaa
   MOVE.W (A2),D3
    JSR DET B
                       ;detectamos bbb
                       ; guardamos bbb
   MOVE.W (A2),D4
   ADD.W D3,D4
                       ;sumamos aaa y bbb
   MOVE.W D4, (A2)
                       ;Xb <- [Xb] + [Xa]
```

```
;actualizamos flags
    JSR FLAG Z
    JSR FLAG C
   JSR FLAG N
   BRA FETCH
          ; Xb \leftarrow [Xb] - [Xa] \leftarrow A - B = A + (B' + 1)
ESUB:
    JSR DET A
                       ; detectamos aaa
   MOVE.W (A2),D3
                       ;quardamos aaa
   NOT D3
                       ;negamos aaa
   ADDQ.W #1, D3
                       ; sumamos 1 a aaa
   JSR DET B
                       ; detectamos bbb
   MOVE.W (A2), D4
                       ; quardamos bbb
   ADD.W D3, D4
                       ;sumamos aaa'+1 y bbb
   MOVE.W D4, (A2)
                       ;Xb <- [Xb] - [Xa]
    ;actualizamos flags
   JSR FLAG Z
   JSR FLAG C
   JSR FLAG N
   BRA FETCH
ENAN: ;Xb <- [Xb] nand [Xa]
    JSR DET A
                       ;detectamos aaa
   MOVE.W (A2), D3
                       ; guardamos aaa
   JSR DET B
                        ;detectamos bbb
   MOVE.W (A2), D4
                        ; guardamos aaa
   AND.W D3, D4
                       ; hacemos la operación NAND
   NOT.W D4
                        ;negamos la solución
   MOVE.W D4, (A2) ;Xb <- [Xb] nand [Xa]
    ;actualizamos flags
    JSR FLAG Z
    JSR FLAG N
   BRA FETCH
ESTC:
           ;Xb <- k (Ext. signo)
    JSR DET K
                        ; detectamos kkkkkkkk, ahora está en D2
   MOVE.W D2, D3
                       ;guardamos kkkkkkkk
    JSR DET B
                       ;detectamos bbb
   MOVE.W \overline{D}3, (A2)
                       ;Xb <- k
    ;actualizamos flags
    JSR FLAG Z
    JSR FLAG N
   BRA FETCH
EINC:
           ;Xb <- [Xb] + k (Ext. Signo)
```

```
; detectamos kkkkkkkk, ahora está en D2
    JSR DET K
    MOVE.W D2, D3
                         ; quardamos kkkkkkkk
    JSR DET B
                         ; detectamos bbb
    ADD.W D3, (A2)
                         ;Xb <- [Xb] + k
    ;actualizamos flags
    JSR FLAG Z
    JSR FLAG C
    JSR FLAG N
    BRA FETCH
ELOA: ;T6 <- [M]
    JSR DET M
                         ; detectamos mmmmmmmm, ahora está en D2
    MOVE.W D2, A3
                         ;lo quardamos en el EPC
    ADD.W D2, A3
                         ; recordemos que la dirección va de dos en dos
    MOVE.W EMEM(A3), ET6 ; T6 <- [M]
    ;actualizamos flags
    JSR FLAG Z
    JSR FLAG N
    BRA FETCH
ELOAX: ;Tj <- [M + [Bi]]
    JSR DET M
                         ; detectamos mmmmmmmm, ahora está en D2
    MOVE.W D2, D3
                         ; guardamos mmmmmmmm en D3
    JSR DET Bi
                         ;detectamos Bi, está en A2
    MOVE.W (A2),A3 ; guardamos Bi en D4

ADD W (A2).A3 ; recordemos gue la
    ADD.W (A2),A3
                         ; recordemos que la dirección va de dos en dos
   ADD.W D3, A3 ; sumamos mmmmmmmm + [Bi]
ADD.W D3, A3 ; recordemos que la dirección va de dos en dos
MOVE.W EMEM(A3), D3 ; guardamos la variable introducida
    JSR DET Tj
                         ; detectamos Tj
    MOVE.W D3, (A2) ; Tj \leftarrow [M + [Bi]]
    ;actualizamos flags
    JSR FLAG Z
    JSR FLAG N
    BRA FETCH
ESTO: ;M <- [T6]
    MOVE.W ET6, A2
                         ; quardamos dirección de T6
                         ; guardamos lo que hay en la dirección
    MOVE.W (A2), D3
    JSR DET M
                         ; detectamos mmmmmmmm, ahora está en D2
    MOVE.W D2, A3
                        ;lo guardamos en el EPC
                         ;recordemos que la dirección va de dos en dos
    ADD.W D2, A3
    MOVE.W D3, (A3) ;M <- [T6]
```

BRA FETCH ESTOX: ;M + [Bi] <- [Tj] JSR DET Tj ;detectamos Tj ; guardamos Tj MOVE.W (A2), D3JSR DET Bi ;detectamos Bi MOVE.W (A2), A3 ; guardamos Bi en D4 ADD.W (A2),A3 ; recordemos que la dirección va de dos en dos JSR DET M ; detectamos mmmmmmmm, ahora está en D2 ADD.W $\overline{D2}$, A3 ;sumamos mmmmmmm + [Bi] ADD.W D2, A3 ; recordemos que la dirección va de dos en dos MOVE.W D3, EMEM(A3); M + [Bi] < - [Tj]BRA FETCH EBRI: ; PC <- M ; detectamos mmmmmmmm, ahora está en D2 JSR DET M MOVE.W D2, EPC ; PC <- M BRA FETCH EBRZ: ;Si Z = 1, $PC \leftarrow M$ JSR DET M ; detectamos mmmmmmmm, ahora está en D2 BTST #2, ESR ;comprovamos el flag EZ BEQ ACT1 ;si es 0, saltamos MOVE.W D2, EPC ;PC <- M ACT1: BRA FETCH EBRN: ;Si N = 1, PC <- M JSR DET M ; detectamos mmmmmmmm, ahora está en D2 BTST #0, ESR ;comprovamos el flag EZ BEQ ACT1 ;si es 0, saltamos MOVE.W D2, EPC ; PC <- M ACT2: BRA FETCH ESTP: SIMHALT ;--- FEXEC: FIN EJECUCION ;--- ISUBR: INICIO SUBRUTINAS ;*** Aqui debeis incluir las subrutinas que necesite vuestra

JOAN MARTORELL COLL 12

;*** SALVO DECOD, que va en la siguiente seccion

solucion

```
; ESCRIBID VUESTRO CODIGO AQUI
DET A:
    MOVE.W EIR, D2 ; guarda EIR en D2 AND.W #$0070, D2 ; detecta aaa
    LSR #4,D2
                          ; lo mueve a la derecha
    BRA DET REG
DET B:
    MOVE.W EIR, D2 ; guarda EIR en D2 AND.W #$0700, D2 ; detecta bbb
    MOVE.W EIR, D2
    LSR #8, D2
                          ; lo mueve a la derecha
    BRA DET REG
DET K:
    MOVE.W EIR, D2 ; guarda EIR en D2 AND.W #$00FF, D2 ; detecta kkkkkkkk
    MOVE.W EIR, D2
    EXT.W D2
                          ; extension de signo
    RTS
DET M:
    MOVE.W EIR, D2 ; guarda EIR en D2 AND.W #$0FF0, D2 ; detecta mmmmmmmm
    MOVE.W EIR, D2
    LSR #4,D2
                          ; lo mueve a la derecha
    RTS
DET REG:
                      ;retorna el eregistro indicado por D2
    CMP.W #$0, D2
    BEO ES BO
    CMP.W #$1, D2
    BEQ ES B1
    CMP.W #$2, D2
    BEQ ES R2
    CMP.W #$3, D2
    BEQ ES R3
    CMP.W #$4, D2
    BEQ ES R4
    CMP.W \#$5, D2
    BEQ ES R5
    CMP.W \#$6, D2
    BEQ ES T6
    CMP.W \#$7, D2
    BEQ ES T7
DET Bi:
    MOVE.W EIR, D2
    AND.W #$0008, D2 ;detectamos i
    LSR #3,D2
                          ; movemos 4 posiciones a la derecha
                          ;si D2 = 1, saltamos a B1
    CMP.W #1, D2
    BEQ ES B1
                          ;si D2 = 0, saltamos a B0
    BRA ES B0
DET_Tj:
    MOVE.W EIR, D2
                         ;detectamos i
    AND.W #$0004, D2
    LSR #2,D2
                          ; movemos 3posiciones a la derecha
    CMP.W #1, D2
                          ;si D2 = 1, saltamos a T7
    BEQ ES T7
                          ;si D2 = 0, saltamos a T6
    BRA ES T6
```

```
; funciones que devulven la dirección de cada eregistro
ES B0:
   LEA.L EBO, A2
   RTS
ES B1:
   LEA.L EB1, A2
   RTS
ES R2:
   LEA.L ER2, A2
   RTS
ES R3:
   LEA.L ER3, A2
   RTS
ES R4:
   LEA.L ER4, A2
   RTS
ES R5:
   LEA.L ER5, A2
   RTS
ES T6:
   LEA.L ET6, A2
   RTS
ES T7:
   LEA.L ET7, A2
   RTS
FLAG Z:
   ;MIRAMOS EL FLAG Z
                       ; SALTA A Z0 SI Z = 1
   BEQ ES Z1
   BCLR #2, ESR ; PONE EL BIT A 0
   RTS
    ES_Z1:
       BSET #2, ESR ; PONE EL BIT A 1
       RTS
FLAG C:
    ;MIRAMOS EL FLAG C
   BCS ES C1
                       ; SALTA A CO SI C = 1
   BCLR #1, ESR
                   ; PONE EL BIT A 0
   RTS
   ES C1:
   BSET #1,ESR
                      ; PONE EL BIT A 1
   RTS
FLAG N:
    ;MIRAMOS EL FLAG N
                      ; SALTA A NO SI N = 1
   BMI ES_N1
   BCLR #0,ESR
                  ; PONE EL BIT A 0
   RTS
    ES N1:
       BSET #0, ESR ; PONE EL BIT A 1
       RTS
```

```
;--- FSUBR: FIN SUBRUTINAS
    ;--- IDECOD: INICIO DECOD
       ;*** Tras la etiqueta DECOD, debeis implementar la subrutina
de
        ;*** decodificacion, que debera ser de libreria, siguiendo la
interfaz
       ;*** especificada en el enunciado
DECOD:
       ; ESCRIBID VUESTRO CODIGO AQUI
       MOVE.W DO, -(SP)
       MOVE.W 6(SP),D0
       BTST.L #15, D0
       BEQ BITS 0 ;bits 0xxx
    ;bits 1xxx
       BTST.L #14, D0
       BEQ BITS 1 0 ;bits 10xxx
       MOVE.W #13, 8(SP) ;bits 11xxx (STP)
       BRA ACABADO
   BITS 1 0:
       BTST.L #13, D0
       BEQ BITS 1_0_0 ;bits 100xx
       MOVE.W #12, 8(SP) ; bits 101xx (BRN)
       BRA ACABADO
   BITS 1 0 0:
       BTST.L #12, D0
       BEQ BITS 1 0 0 0 ;bits 1000x
       MOVE.W #11, 8(SP) ;bits 1001x (BRZ)
       BRA ACABADO
   BITS 1 0 0 0:
       MOVE.W #10, 8(SP) ; (BRI)
       BRA ACABADO
   BITS 0:
        BTST.L #14, D0
       BEQ BITS 0 0 ;bits 00xxx
    ;bits 01xxx:
        BTST.L #13, D0
       BEQ BITS_0_1_0 ;bits 010xx
    ;bits 011xx:
       BTST.L #12, D0
       BEQ BITS_0_1_1_0 ;bits 0110x
       MOVE.W #9, 8(SP) ;bits 0111x (STOX)
       BRA ACABADO
   BITS_0_1_1_0:
       MOVE.W #8, 8(SP)
                        ; (STO)
       BRA ACABADO
    BITS 0 1_0:
       BTST.L #12, D0
```

```
BEQ BITS 0 1 0 0 ;bits 0100x
    MOVE.W #7, 8(SP)
                        ;bits 0101x (LOAX)
   BRA ACABADO
BITS 0 1 0 0:
   MOVE.W #6, 8(SP) ; (LOA)
   BRA ACABADO
BITS 0 0:
   BTST.L #13, D0
   BEQ BITS 0 0 0 ;bits 000xx
;bits 001xx:
   BTST.L #12, D0
    BEQ BITS 0 0 1 0 ;bits 0010x
    MOVE.W #5, 8(SP)
                         ;bits 0011x (INC)
    BRA ACABADO
 BITS 0 0 1 0:
   \overline{\text{BTST.L}} = 11, D0
    BEQ BITS 0 0 1 0 0 ;bits 00100
    MOVE.W #4, 8(SP) ;bits 00101 (STC)
    BRA ACABADO
 BITS 0 0 1 0 0:
    \overline{MOVE.W} = 3, 8(SP); (NAN)
    BRA ACABADO
 BITS 0 0 0:
    BTST.L #12, D0
    BEQ BITS 0 0 0 0 ;bits 0000x
 ;bits 0001x:
   BTST.L #11, D0
    BEQ BITS_0_0_0_1_0 ;bits 00010
   MOVE.W #2, 8(SP) ;bits 00011 (SUB)
    BRA ACABADO
 BITS 0 0 0 1 0:
   \overline{MOVE.W} = 1, 8 (SP)
                        ; (ADD)
    BRA ACABADO
 BITS 0 0 0 0:
   \overline{MOVE.W} = 0, 8(SP)
                     ;bits 00001 (TRA)
 ACABADO:
    MOVE.W (SP) + , D0
    RTS
;--- FDECOD: FIN DECOD
END START
```