

Base de Dados

LEI

Tema – Stand de Carros

Autores:

Joana Simões Neves (65441) Rodrigo Rafael C. S. Santos (63263) Rui Alberto C. Xavier (65815)

Grupo 44

js.neves@campus.fct.unl.pt
rrc.santos@campus.fct.unl.pt
ra.xavier@campus.fct.unl.pt

Contents

T	Inti	rodução												
2	Exp 2.1	Exposição do Tema e Diagrama ER .1 Objetivos												
3	Mo	delo R	elacional	6										
4	Dependências Funcionais e Normalização													
5	Cor 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Qual é Qual é Qual é Qual é	Interessantes a marca de Carros mais vendida?	10 10 10 11 11 11										
6	Trig 6.1	Trigge 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11 6.1.12 6.1.13	Vistas rs idMarca idC idV idT incrementDisponibilidade insertVenda insertTestDrive disponibilidade removeCarro removePessoa removeMotor removeTipoMotor removeModelo removeMarca percentagemVendasFuncionario FuncionariosInfo ClientesInfo CarrosInfo VendasInfo TestDrivesInfo CombustoesInfo EletricosInfo HibridosInfo HibridosInfo ModelosInfo	12 12 12 13 13 13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 21 21 21										

	6.3	Trigger 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.10 6.3.11 6.3.12 6.3.13 6.3.14 6.3.15	in de up in de	serilet oda serilet oda serilet oda serilet oda serilet	tFuteFuteFuteFuteFuteCliteCliteCliteCliteCliteCliteCliteCli	ncionnoi lunci lunci lient lie	ona ona cior teIr teIr nte. asIr asIr fasIr foIr coIr coIr	aricaricaricaricaricaria (natriali natriali natr	osIntioIntioIntioIntioIntioIntioIntioIntio	nfo fo nfo																222 222 233 233 244 245 255 266 266 267 27
7	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11	Carros Vendas Cliente Funcio Test-D Estatís Motore Marcas Modele TipoM Test-D Motore	s es	rios es as Det	Det Inte	alh eres es	ies sssai	nte	S				· · · · · · · · · ·		 		 	 	· · · · · · · · · ·				 			28 29 31 32 33 35 36 37 39 40 41 41 42
8	Lim	itações	s d	a I	3as	e d	le I	Da	do	\mathbf{S}																44
Appendices 4												45														
A	A Mudanças Realizadas												45													
В	Uso	B Uso de IA																					46			

1 Introdução

O nosso projeto almeja replicar uma base de dados de um stand de carros. Para tal começamos pela criação de um diagrama ER, que nos permitiu visualizar as entidades, os atributos e as relações entre as mesmas. Este diagrama é essencial para a criação do modelo relacional, que será apresentado na secção 2. Após alguma reflexão sobre a forma normal procedemos a alguns ajustes no diagrama ER, de forma a garantir que o modelo relacional se encontra na BCNF e 4NF. Por fim, apresentamos algumas consultas interessantes que podem ser feitas à base de dados, e os triggers, funções e vistas que utilizamos para garantir a integridade dos dados.

2 Exposição do Tema e Diagrama ER

O objetivo geral do projeto é criar uma base de dados para um stand de carros. O stand tem várias marcas de carros, cada uma com vários modelos. Cada modelo tem um tipo de motor, que pode ser elétrico ou a combustão. Cada carro tem um motor, e pode ser novo ou usado. Os carros podem ser vendidos a clientes, que podem fazer test drives. Os funcionários do stand podem ser vendedores ou gerentes. Mais detalhadamente:

- Cada **marca** tem um identificador unico no sistema, um nome (que é único), uma gama e uma disponibilidade.
- Cada **modelo** tem um nome, um tipo de modelo e pertence a uma marca. Não há possibilidade de existirem dois modelos com o mesmo nome.
- Cada **motor** tem um nome que o identifica no sistema, uma autonomia, uma potência e consumos. O motor pode ser:
 - Um motor a combustão que tem um tipo de combustível e um tamanho de depósito.
 - Um motor **elétrico** que tem uma capacidade de bateria.
 - Um motor "Hibrido" que é ao mesmo tempo a **combustão** e **elétrico**.
- Assumimos que um **Modelo** não pode ser equipado com um **Motor** de uma **Marca** que não a sua.
- Cada **carro** contem um identificador no sistema, um modelo, um motor, um ano e uma cor. Um carro pode ser **usado** e nesse caso tem um número de quilómetros.
- Cada **pessoa** tem um NIF, um nome, um apelido, uma morada, um email e um número de telefone. Um pessoa no sistema pode ser um funcionário ou um cliente, mas também pode ser ambos:
 - Um funcionário que tem um cargo.
 - Um cliente.

• Cada **venda** tem a identificação do carro vendido, o funcionário responsável, o comprador, uma data e um montante. Como existe a possibilidade de um funcionario ser um cliente, o sistema tem de garantir que um funcionário não pode vender um carro a si próprio. Além disso, um carro só pode ser vendido uma vez.

• Cada **test drive** tem um carro, um funcionário responsável, um cliente, uma data, uma hora, um ID e uma classificação (de 0 a 5). Um carro pode ter vários test drives, mas um test drive só pode ser feito por um cliente de cada vez (ou seja não podem existir teste drives com o mesmo carro a mesma hora na mesma data).

2.1 Objetivos

Os nossos objetivos com este projeto são os seguintes:

- Criar uma base de dados funcional para um stand de carros que gere eficientemente informações sobre marcas, modelos, motores, carros, pessoas (funcionários e clientes), vendas e test drives.
- Implementar triggers, funções e vistas para manter a integridade referencial e consistência dos dados dentro do sistema.
- Prover consultas que possibilitem extrair informações relevantes e úteis da base de dados.
- Assegurar que o modelo relacional esteja adequadamente normalizado, minimizando redundâncias e garantindo a eficiência no armazenamento e na recuperação de dados.

೮

Figure 1: Diagrama ER

3 Modelo Relacional

- Marcas(idMarca, nomeMarca, disponibilidade, gama)
- Modelos(<u>nomeModelo</u>, idMarca, tipoModelo)
 - idMarca é chave estrangeira de Marcas.
- Motores(nomeMotor, autonomia, potencia, consumos)
- Combustoes(nomeMotor, tipoCombustivel, tamanhoDeposito)
 - nomeMotor é chave estrangeira de Motores.
- Eletricos(nomeMotor, capacidadeBateria)
 - nomeMotor é chave estrangeira de Motores.
- TipoMotor(nomeMotor, nomeModelo)
 - nomeMotor é chave estrangeira de Motores.
 - nomeModelo é chave estrangeira de Modelos.
- Carros(<u>idC</u>, nomeMotor, nomeModelo, ano, cor)
 - (nomeModelo, nomeMotor) é chave estrangeira de **TipoMotor**.
- Usados(<u>idC</u>, quilometros)
 - idC é chave estrangeira de Carros.
- Pessoas(<u>nif</u>, nome, apelido, morada, email, nTelefone)
- Funcionarios(nif, cargo)
 - nif é chave estrangeira de **Pessoas**.
- Clientes(<u>nif</u>)
 - nif é chave estrangeira de Pessoas.
- Vendas(<u>idV</u>, idC, nifF, nifC, dataVenda, montante)
 - idC é chave estrangeira de Carros.
 - niff é chave estrangeira de **Funcionarios** que referencia o atributo nif.
 - nifC é chave estrangeira de Clientes que referencia o atributo nif.
- TestDrives(<u>idC</u>, <u>nifF</u>, <u>nifC</u>, <u>data</u>, <u>hora</u>, <u>idT</u>, classificacao)
 - idC é chave estrangeira de Carros.
 - niff é chave estrangeira de Funcionarios que referencia o atributo nif.
 - nifC é chave estrangeira de Clientes que referencia o atributo nif.

4 Dependências Funcionais e Normalização

Nesta secção vamos analisar as dependências funcionais das nossas relações e verificar se as mesmas se encontram normalizadas. Para tal, vamos seguir os seguintes passos:

- 1. Identificar as dependências funcionais e chaves candidatas de cada relação.
- 2. Verificar se as relações se encontram na forma normal de Boyce-Codd (**BCNF**). Para tal, em todas as dependências não triviais temos de ter: $X \to Y$, onde X é super chave. Caso contrario não está na **BCNF**, e teremos de normalizar a relação.
- 3. Se existirem dependências multi-valor funcionais na relação (requer que a relação esteja na **BCNF**), vamos verificar se a relação se encontra na quarta forma normal (**4NF**). Para tal, temos de verificar se todas as dependências funcionais multi-valor são triviais. Caso não sejam, a relação não está na **4NF** e temos de proceder à normalização da relação.
- Marcas(idMarca, nomeMarca, disponibilidade, gama)
 - Dependências Funcionais:
 - * {idMarca} \rightarrow {disponibilidade, gama, nomeMarca}.
 - $* \ \{\texttt{nomeMarca}\} \rightarrow \{\texttt{disponibilidade}, \ \texttt{gama}, \ \texttt{idMarca}\}.$
 - Marcas encontra-se na BCNF. Isto porque ambas as dependências funcionais, apesar de não serem triviais, do lado esquerdo apresentam uma *super-chave*.
- Modelos(nomeModelo, idMarca, tipoModelo)
 - Dependências Funcionais:
 - * $\{nomeModelo\} \rightarrow \{idMarca, tipoModelo\}.$
 - Modelos encontra-se na BCNF. Isto porque a dependência funcional, apesar de não ser trivial, do lado esquerdo apresenta uma super-chave.
- Motores(nomeMotor, autonomia, potencia, consumos)
 - Dependências Funcionais:
 - * $\{nomeMotor\} \rightarrow \{autonomia, potenciam, consumos\}.$
 - Motores encontra-se na BCNF. Isto deve-se ao facto de a dependência funcional, apesar de não ser trivial, do lado esquerdo apresenta uma super-chave.
- Combustoes(nomeMotor, tipoCombustivel, tamanhoDeposito)
 - Dependências Funcionais:
 - * $\{nomeMotor\} \rightarrow \{tipoCombustivel, tamanhoDeposito\}.$
 - Combustoes encontra-se na BCNF. Isto deve-se ao facto de a dependência funcional, apesar de não ser trivial, do lado esquerdo apresenta uma super-chave.

- Eletricos(nomeMotor, capacidadeBateria)
 - Dependências Funcionais:
 - * $\{nomeMotor\} \rightarrow \{capacidadeBateria\}.$
 - **Eletricos** encontra-se na **BCNF**. Isto deve-se ao facto de a dependência funcional, apesar de não ser trivial, do lado esquerdo apresenta uma *super-chave*.
- TipoMotor(nomeMotor, nomeModelo)
 - Dependências Funcionais:
 - * {nomeMotor, nomeModelo} \rightarrow {nomeMotor, nomeModelo}.
 - TipoMotor encontra-se na BCNF. Isto deve-se ao facto de só existirem dependências funcionais triviais.
 - Como nomeMotor e nomeModelo são atributos multi-valor, e só existem dependências multi-valor funcionais triviais, a relação está na 4NF.
 - * Um exemplo de uma dependência funcional multi-valor para **TipoMotor** é: nomeMotor --> nomeModelo; pois a sua união é igual a todos os elementos da relação.
- Carros(<u>idC</u>, nomeMotor, nomeModelo, ano, cor)
 - Dependências Funcionais:
 - * $\{idC\} \rightarrow \{nomeMotor, nomeModelo, ano, cor\}.$
 - Carros encontra-se na BCNF. Isto deve-se ao facto de a dependência funcional, apesar de não ser trivial, do lado esquerdo apresenta uma *super-chave*.
- Usados(idC, quilometros)
 - Dependências Funcionais:
 - * $\{idC\} \rightarrow \{quilometros\}.$
 - Usados encontra-se na BCNF. Isto deve-se ao facto de a dependência funcional, apesar de não ser trivial, do lado esquerdo apresenta uma super-chave.
- Pessoas(nif, nome, apelido, morada, email, nTelefone)
 - Dependências Funcionais:

```
* {nif} \rightarrow {nome, apelido, morada, email, nTelefone}.
```

- * $\{\text{email}\} \rightarrow \{\text{nif, nome, apelido, morada, nTelefone}\}.$
- * $\{nTelefone\} \rightarrow \{nif, nome, apelido, morada, email\}.$
- Pessoas encontra-se na BCNF. Isto deve-se ao facto de todas as dependências funcionais, apesar de não serem triviais, do lado esquerdo apresentam uma superchave. (relembramos que o email e o nTelefone são únicos, pelo que identificam também a pessoa).

- Funcionarios(<u>nif</u>, cargo)
 - Dependências Funcionais:
 - * $\{ nif \} \rightarrow \{ cargo \}.$
 - **Funcionarios** encontra-se na **BCNF**. Isto deve-se ao facto de a dependência funcional, apesar de não ser trivial, do lado esquerdo apresenta uma *super-chave*.
- Clientes(nif)
 - Dependências Funcionais:
 - * $\{\text{nif}\} \rightarrow \{\text{nif}\} \ (trivial).$
 - Clientes encontra-se na BCNF. Isto deve-se ao facto de só existirem dependências funcionais triviais.
- Vendas(<u>idV</u>, idC, nifF, nifC, dataVenda, montante)
 - Dependências Funcionais:
 - * $\{idV\} \rightarrow \{idC, nifF, nifC, dataVenda, montante\}.$
 - **Vendas** encontra-se na **BCNF**. Isto deve-se ao facto de a dependência funcional, apesar de não ser trivial, do lado esquerdo apresenta uma *super-chave*.
- TestDrives(<u>idC</u>, <u>nifF</u>, <u>nifC</u>, <u>data</u>, <u>hora</u>, idT, classificacao)
 - Dependências Funcionais:
 - * $\{idT\} \rightarrow \{idC, nifF, nifC, data, hora, classificacao\}.$
 - * {idC, nifF, nifC, data, hora} \rightarrow {idC, nifF, nifC, data, hora, classificacao, idT}
 - TestDrives encontra-se na BCNF. Isto deve-se ao facto de todas as dependências funcionais, apesar de não serem triviais, do lado esquerdo apresentam uma superchave.

5 Consultas Interessantes

Nesta secção vamos apresentar algumas consultas que podem ser feitas à nossa base de dados, que nós achamos pertinentes. Para tal, vamos apresentar as consultas e a respetiva implementação em \mathbf{SQL} .

5.1 Qual é a marca de Carros mais vendida?

```
WITH VendasPorMarca(idMarca, total) AS (
      SELECT idMarca, count(idV) AS total
      FROM vendas INNER JOIN carros USING(idC)
                  INNER JOIN modelos USING (nomemodelo)
                   INNER JOIN marcas USING(idmarca)
      GROUP BY idMarca
6
    ),
    MaxVendas(total) AS (
        SELECT MAX(total) AS total
        FROM VendasPorMarca
11
    SELECT nomeMarca, total AS Vendas
12
    FROM VendasPorMarca INNER JOIN MaxVendas USING(total)
13
                         INNER JOIN marcas USING(idMarca);
14
```

Listing 1: Qual é a marca de Carros mais vendida?

5.2 Qual é o nome do funcionário com mais vendas da marca Mercedes?

```
WITH VendasPorFuncionario(nifF, total) AS (
      SELECT niff, COUNt(idV) AS total
      FROM vendas INNER JOIN carros USING(idC)
                   INNER JOIN modelos USING (nomemodelo)
                   INNER JOIN marcas USING(idmarca)
      WHERE nomeMarca = 'Mercedes'
      GROUP BY nifF
8
    MaxVendas(total) As (
9
        SELECT MAX(total) AS total
10
        FROM VendasPorFuncionario
11
12
    SELECT CONCAT(CONCAT(nome, ' '), apelido) AS Funcionario, total AS Vendas
13
    FROM VendasPorFuncionario INNER JOIN MaxVendas USING(total)
14
                               INNER JOIN Pessoas ON nifF = Pessoas.Nif;
```

Listing 2: Qual é o nome do funcionário com mais vendas da marca Mercedes?

5.3 Qual é o tipo de motor mais comum nos carros vendidos?

```
WITH VendasPorMotor(nomeMotor, total) AS (
SELECt nomeMotor, COUNT(idV) AS total
FROM vendas INNER JOIN carros USING(idC)
GROUP BY nomeMotor
),
MaxVendas(total) AS (
SELECT MAX(total) As total
FROM VendasPorMotor
)
SELECt nomeMotor, total AS Vendas
FROM VendasPorMotor INNER JOIN MaxVendas USING(total);
```

Listing 3: Qual é o tipo de motor mais comum nos carros vendidos?

5.4 Qual é o carro que possui o maior numero de TestDrives?

```
WITH TestDrivesPorCarro(idC, total) AS (
      SELECT idC, count(idT) AS total
3
      FROM testdrives
      GROUP BY idC
4
    ),
5
    MaxTestDrives(total) AS (
        SELECT MAX(total) AS total
        FROM TestDrivesPorCarro
9
10
    SELECT idC, nomeModelo, nomeMarca, ano, cor, total as TestDrives
    FROM TestDrivesPorCarro INNER JOIN MaxTestDrives USING(total)
11
                             INNER JOIN Carros USING(idC)
                             INNER JOIN Modelos USING (nomemodelo)
13
                             INNER JOIN marcas USING(idMarca);
14
```

Listing 4: Qual é o carro que possui o maior numero de TestDrives?

5.5 Quem é o cliente que efetuou mais compras?

```
WITH ComprasPorCliente(nifC, total) AS (
      SELECT nifC, COUNT(idV) As total
      FROM vendas
      GROUP BY nifC
    ),
    MaxCompras(total) AS (
6
        SELECT MAX(total) AS total
        FROM ComprasPorCliente
    )
    SELECT CONCAT(CONCAT(nome, ''), apelido) AS Cliente, total AS Compras
10
    FROM ComprasPorCliente INNER JOIN MaxCompras USING(total)
11
                            INNER JOIN Pessoas ON nifC = Pessoas.Nif;
12
```

Listing 5: Quem é o cliente que efetuou mais compras?

6 Triggers e Vistas

Nesta secção vamos apresentar os triggers, e vistas que utilizamos na nossa base de dados.

6.1 Triggers

6.1.1 idMarca

Este trigger é executado antes de uma inserção na tabela **Marcas**. É utilizado para atribuir um **idMarca** a uma nova entrada na tabela **Marcas**. O **idMarca** é incrementado automaticamente, sendo que o valor é obtido através de uma sequence.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER idm_trigger

BEFORE INSERT ON Marcas

FOR EACH ROW

BEGIN

SELECT idm_sequence.NEXTVAL

INTO :new.idMarca

FROM dual;

END;
```

Listing 6: idMarca Trigger

6.1.2 idC

Este trigger é executado antes de uma inserção na tabela **Carros**. É utilizado para atribuir um idC a uma nova entrada na tabela **Carros**. O idC é incrementado automaticamente, sendo que o valor é obtido através de uma sequence.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER idc_trigger

BEFORE INSERT ON Carros

FOR EACH ROW

BEGIN

SELECT idc_sequence.NEXTVAL

INTO :new.idC

FROM dual;

END;
```

Listing 7: idC Trigger

6.1.3 idV

Este trigger é executado antes de uma inserção na tabela **Vendas**. É utilizado para atribuir um idV a uma nova entrada na tabela **Vendas**. O idV é incrementado automaticamente, sendo que o valor é obtido através de uma sequence.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER idv_trigger

BEFORE INSERT ON Vendas

FOR EACH ROW

BEGIN

SELECT idv_sequence.NEXTVAL

INTO :new.idV

FROM dual;

END;
```

Listing 8: idV Trigger

6.1.4 idT

Este trigger é executado antes de uma inserção na tabela **TestDrives**. É utilizado para atribuir um idT a uma nova entrada na tabela **TestDrives**. O idT é incrementado automaticamente, sendo que o valor é obtido através de uma sequence.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER idt_trigger

BEFORE INSERT ON TestDrives

FOR EACH ROW

BEGIN

SELECT idt_sequence.NEXTVAL

INTO :new.idT

FROM dual;

END;
```

Listing 9: idT Trigger

6.1.5 incrementDisponibilidade

Este trigger é executado após uma inserção na tabela **Carros**. É utilizado para incrementar a disponibilidade de uma marca de carros sempre que um novo carro é adicionado à tabela **Carros**. Isto é feito através de uma atualização na tabela **Marcas**, onde a disponibilidade é incrementada em 1 para a marca do modelo do carro adicionado.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER disponibilidade_increment

AFTER INSERT ON Carros

FOR EACH ROW

BEGIN

UPDATE Marcas

SET disponibilidade = disponibilidade + 1

WHERE idMarca = (SELECT idMarca FROM Modelos WHERE nomeModelo = : new.nomeModelo);

END;

END;
```

Listing 10: incrementDisponibilidade Trigger

6.1.6 insertVenda

Este trigger impõe diversas regras para garantir a consistência e integridade da tabela Vendas, verificando a existência de entidades relacionadas (Carro, Funcionário, Cliente), garantindo dados válidos (valor não negativo, data de venda não futura, vendedor e comprador diferentes, se o carro já foi vendido) e mantendo a contagem de disponibilidade dos modelos de automóveis. Se alguma dessas verificações falhar, o Trigger gerará os erros apropriados, impedindo a inserção.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER insertVenda
    BEFORE INSERT ON Vendas
    FOR EACH ROW
3
    DECLARE
4
        v_idC NUMBER;
        v_nifF NUMBER;
        v_nifC NUMBER;
        isCarSold NUMBER := 1;
8
9
    BEGIN
        BEGIN
             SELECT IDC into v_idC FROM carros WHERE IDC = :new.idC;
11
        EXCEPTION
12
             WHEN NO_DATA_FOUND THEN
13
                 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005, 'Carro nao existe');
14
        END;
15
16
        BEGIN
17
             SELECT nif into v_nifF FROM FUNCIONARIOS WHERE nif = :new.nifF;
18
        EXCEPTION
19
             WHEN NO_DATA_FOUND THEN
20
                 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'NIF de Funcionario nao existe
      <sup>'</sup>);
        END:
22
23
        BEGIN
24
             SELECT nif into v_nifC FROM CLIENTES WHERE nif = :new.nifC;
25
        EXCEPTION
26
             WHEN NO_DATA_FOUND THEN
                 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20004, 'NIF de Cliente nao existe');
        END;
29
30
        BEGIN
31
             SELECT idc into isCarSold from vendas where idc = :new.idC;
        EXCEPTION
33
             WHEN NO_DATA_FOUND THEN
34
                 isCarSold := 0;
        END;
36
             IF :new.montante < 0 THEN
38
39
                 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, 'Montante nao pode ser
     negativo');
             END IF;
40
41
             IF :new.dataVenda > SYSDATE THEN
42
                 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Data de venda nao pode ser no
43
      futuro');
```

```
END IF;
44
45
            IF :new.nifF = :new.nifC THEN
46
                 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'Vendedor e Cliente nao podem
47
     ser a mesma pessoa');
            END IF;
48
49
            IF isCarSold = 1 THEN
50
                 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20006, 'Carro ja foi vendido');
            END IF;
            UPDATE Marcas
            SET disponibilidade = disponibilidade - 1
            WHERE idMarca = (SELECT idMarca FROM Modelos WHERE nomeModelo = (
56
     SELECT nomeModelo FROM Carros WHERE idC = :new.idC));
        END;
57
```

Listing 11: insertVenda Trigger

6.1.7 insertTestDrive

Este **Trigger** impõe diversas regras para garantir a consistência e integridade da tabela TestDrives, verificando a existência de entidades relacionadas (**Carro**, **Funcionário**, **Cliente**), garantindo dados válidos (**Cliente** e **Funcionário** diferentes, **Carro** não pode estar em **Test-drive** na mesma data e hora). Se alguma dessas verificações falhar, o **Trigger** gerará os erros apropriados, impedindo a inserção.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER insertTestDrive
    BEFORE INSERT ON TestDrives
    FOR EACH ROW
    DECLARE
         t_idC NUMBER;
        t_nifF NUMBER;
6
         t_nifC NUMBER;
    BEGIN
8
        BEGIN
9
             SELECT IDC into t_idC FROM carros WHERE IDC = :new.idC;
10
         EXCEPTION
11
             WHEN NO_DATA_FOUND THEN
12
                 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005, 'Carro nao existe');
13
         END;
14
15
             SELECT nif into t_nifF FROM FUNCIONARIOS WHERE nif = :new.nifF;
17
         EXCEPTION
18
             WHEN NO_DATA_FOUND THEN
19
                 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'NIF de Funcionario nao existe
20
      <sup>'</sup>);
        END;
21
22
23
             SELECT nif into t_nifC FROM CLIENTES WHERE nif = :new.nifC;
2.4
         EXCEPTION
```

```
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
26
                 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20004, 'NIF de Cliente nao existe');
27
        END;
28
29
        IF :new.dataTest > SYSDATE THEN
30
             RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Data de TestDrive nao pode ser no
31
       futuro');
        END IF;
32
33
           :new.nifF = :new.nifC THEN
34
             RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'Funcionario e Cliente nao podem
35
     ser a mesma pessoa');
        END IF;
37
    END;
38
```

Listing 12: insertTestDrive Trigger

6.1.8 disponibilidade

Este **trigger** é executado antes de uma inserção na tabela **Marcas**. É utilizado para garantir que o valor de **disponibilidade** é sempre 0. Isto é feito atribuindo o valor 0 a **disponibilidade** antes de uma inserção.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER disponibilidade_null
BEFORE INSERT ON Marcas
FOR EACH ROW
BEGIN
:new.disponibilidade := 0;
END;
/
```

Listing 13: disponibilidade Trigger

6.1.9 removeCarro

Este **Trigger** garante que quando um carro for removido da tabela **Carros** (removido do sistema) todos os registos relacionados nas tabelas **Usados**, **Vendas** e **TestDrives** também são removidos, mantendo a integridade dos dados e limpando os dados relacionados. Se o **carro** não foi vendido (ou seja, não foi listado na tabela de vendas), a disponibilidade da **Marca** do **Modelo** do **Carro** correspondente é diminuída em 1 na tabela de **Marcas**. Ao realizar essas operações, o **Trigger** garante que todos os dados dependentes sejam tratados adequadamente e que a contagem de disponibilidade da marca seja mantida com precisão quando um **Carro** for removido do sistema.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER removeCarro

AFTER DELETE ON Carros

FOR EACH ROW

DECLARE isSold NUMBER := 1;

BEGIN

BEGIN

SELECT idc into isSold from vendas where idc = :old.idC;
```

```
EXCEPTION
9
                  WHEN NO_DATA_FOUND THEN
                      isSold := 0;
11
             END;
12
13
             DELETE FROM Usados
14
             WHERE idC = :old.idC;
16
             DELETE FROM Vendas
17
             WHERE idC = :old.idC;
18
19
             DELETE FROM TestDrives
20
             WHERE idC = :old.idC;
21
22
             IF isSold = 0 THEN
23
                  UPDATE Marcas
2.4
                  SET disponibilidade = disponibilidade - 1
                  WHERE idMarca = (SELECT idMarca FROM Modelos WHERE nomeModelo
26
        :old.nomeModelo);
             END IF;
27
         END;
28
29
```

Listing 14: removeCarro Trigger

6.1.10 removePessoa

Este **Trigger** garante que quando uma pessoa for removida da tabela **Pessoas** (removida do sistema) todos os registos relacionados nas tabelas **TestDrives**, **Vendas**, **Funcionarios** e **Clientes** também são removidos, mantendo a integridade dos dados e limpando os dados relacionados. Ao realizar essas operações, o **Trigger** garante que todos os dados dependentes sejam tratados adequadamente quando uma **Pessoa** for removida do sistema.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER removePessoa
    BEFORE DELETE ON Pessoas
2
    FOR EACH ROW
3
        BEGIN
4
            DELETE FROM TESTDRIVES WHERE nifF = :old.nif or nifC = :old.nif;
5
            DELETE FROM VENDAS WHERE nifF = :old.nif or nifC = :old.nif;
6
            DELETE FROM FUNCIONARIOS WHERE nif = :old.nif;
            DELETE FROM CLIENTES WHERE nif = :old.nif;
    END;
9
10
```

Listing 15: removePessoa Trigger

6.1.11 removeMotor

Este **Trigger** garante que quando um motor for removido da tabela **Motores** (removido do sistema) todos os registos relacionados nas tabelas **Combustoes**, **Eletricos**, **Carros** e **TipoMotor** também são removidos, mantendo a integridade dos dados e limpando os dados relacionados. Ao realizar essas operações, o **Trigger** garante que todos os dados dependentes sejam tratados adequadamente quando um **Motor** for removido do sistema.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER removeMotor

BEFORE DELETE ON Motores

FOR EACH ROW

BEGIN

DELETE FROM Combustoes WHERE nomeMotor = :old.nomeMotor;

DELETE FROM Eletricos WHERE nomeMotor = :old.nomeMotor;

DELETE FROM CARROS WHERE nomeMotor = :old.nomeMotor;

DELETE FROM TipoMotor WHERE nomeMotor = :old.nomeMotor;

END;

/
```

Listing 16: removeMotor Trigger

6.1.12 removeTipoMotor

Este **Trigger** garante que quando um tipo de motor for removido da tabela **TipoMotor** (removido do sistema) todos os registos relacionados na tabela **Carros** também são removidos, mantendo a integridade dos dados e limpando os dados relacionados. Ao realizar essas operações, o **Trigger** garante que todos os dados dependentes sejam tratados adequadamente quando um **TipoMotor** for removido do sistema.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER removeTipoMotor

BEFORE DELETE ON TipoMotor

FOR EACH ROW

BEGIN

DELETE FROM CARROS WHERE nomeMotor = :old.nomeMotor and nomeModelo

= :old.nomeModelo;

END;

/
```

Listing 17: removeTipoMotor Trigger

6.1.13 removeModelo

Este **Trigger** garante que quando um modelo for removido da tabela **Modelos** (removido do sistema) todos os registos relacionados nas tabelas **TipoMotor** e **Carros** também são removidos, mantendo a integridade dos dados e limpando os dados relacionados. Ao realizar essas operações, o **Trigger** garante que todos os dados dependentes sejam tratados adequadamente quando um **Modelo** for removido do sistema.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER removeModelo

BEFORE DELETE ON Modelos

FOR EACH ROW

BEGIN

DELETE FROM TipoMotor WHERE nomeModelo = :old.nomeModelo;

DELETE FROM CARROS WHERE nomeModelo = :old.nomeModelo;

END;
```

Listing 18: removeModelo Trigger

6.1.14 removeMarca

Este **Trigger** garante que quando uma marca for removida da tabela **Marcas** (removida do sistema) todos os registos relacionados nas tabelas **Modelos** e **Carros** também são removidos, mantendo a integridade dos dados e limpando os dados relacionados. Ao realizar essas operações, o **Trigger** garante que todos os dados dependentes sejam tratados adequadamente quando uma **Marca** for removida do sistema.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER removeMarca

BEFORE DELETE ON Marcas

FOR EACH ROW

BEGIN

DELETE FROM Modelos WHERE idMarca = :old.idMarca;

END;

/
```

Listing 19: removeMarca Trigger

6.2 Vistas

6.2.1 percentagemVendasFuncionario

Esta vista foi criada para facilitar a visualização da percentagem de vendas de cada funcionário.

```
CREATE OR REPLACE VIEW percentagemVendasFuncionario AS
    WITH VendasPorFuncionario(nifF, total) AS
        SELECT nifF, COUNT(idV) AS total
        FROM vendas
5
        GROUP BY nifF
6
    TotalVendas(totalVendas) AS (
        SELECT COUNT(idV) AS totalVendas
        FROM vendas
9
    )
10
    SELECT distinct niff, CONCAT(CONCAT(nome,''), apelido) AS Funcionario,
11
           total AS Vendas, (total/totalVendas) *100 AS Percentagem
12
    FROM (VendasPorFuncionario INNER JOIN Pessoas ON nifF = Pessoas.Nif),
13
          TotalVendas:
14
```

Listing 20: percentagemVendasFuncionario

6.2.2 FuncionariosInfo

Esta vista junta as tabelas **Pessoas** e **Funcionarios**, para facilitar a visualização de informação sobre os **Funcionários**.

```
CREATE OR REPLACE VIEW FuncionariosInfo AS
SELECT NIF, NOME, APELIDO, MORADA, EMAIL, NTELEFONE, CARGO
FROM PESSOAS INNER JOIN FUNCIONARIOS USING (NIF);
```

Listing 21: FuncionariosInfo

6.2.3 ClientesInfo

Esta vista junta as tabelas **Pessoas** e **Clientes**, para facilitar a visualização de informação sobre os **Clientes**.

```
CREATE OR REPLACE VIEW ClientesInfo AS
SELECT NIF, NOME, APELIDO, MORADA, EMAIL, NTELEFONE
FROM PESSOAS INNER JOIN CLIENTES USING (NIF);
```

Listing 22: ClientesInfo

6.2.4 CarrosInfo

Esta vista junta as tabelas Carros, Modelos e Marcas, para facilitar a visualização de informação sobre os Carros.

```
CREATE OR REPLACE VIEW CarrosInfo AS
SELECT IDC, NOMEMODELO, NOMEMARCA, ANO, COR
FROM CARROS INNER JOIN MODELOS USING (NOMEMODELO)
INNER JOIN MARCAS USING (IDMARCA);
```

Listing 23: CarrosInfo

6.2.5 VendasInfo

Esta vista junta as tabelas **Vendas**, **FuncionariosInfo**, **ClientesInfo** e **CarrosInfo**, para facilitar a visualização de informação sobre as **Vendas**.

```
CREATE OR REPLACE VIEW VendasInfo AS

SELECT idV, F.nif AS nifV, CONCAT(CONCAT(F.nome, ''), F.apelido) Vendedor,
C.nif AS nifC, CONCAT(CONCAT(C.nome, ''), C.apelido) Cliente, idc,
dataVenda, nomeModelo, nomeMarca, montante
FROM vendas INNER JOIN funcionariosInfo AS F ON (nifF = F.nif)
INNER JOIN clientesInfo AS C on (nifC = C.nif)
INNER JOIN carrosInfo USING(idc);
```

Listing 24: VendasInfo

6.2.6 TestDrivesInfo

Esta vista junta as tabelas **TestDrives**, **CarrosInfo**, **FuncionariosInfo** e **ClientesInfo**, para facilitar a visualização de informação sobre os **TestDrives**.

```
CREATE OR REPLACE VIEW TestDrivesInfo AS

SELECT idt ,IDC, nomeModelo, nomeMarca, idmarca, dataTest, HoraTest,

classificacao, p1.nif as nifF,

CONCAT(CONCAT(p1.nome,''),p1.apelido) AS Funcionario,

p2.nif AS nifC, CONCAT(CONCAT(p2.nome,''),p2.apelido) AS Cliente

FROM TESTDRIVES INNER JOIN carrosInfo USING(idc)

INNER JOIN marcas USING(nomeMarca)

INNER JOIN pessoas AS p1 ON testdrives.nifc = p1.nif

INNER JOIN pessoas AS p2 ON testdrives.niff = p2.nif;
```

Listing 25: TestDrivesInfo

6.2.7 CombustoesInfo

Esta vista junta as tabelas **Motores** e **Combustoes**, para facilitar a visualização de informação sobre os **Motores** que utilizam combustão.

```
CREATE OR REPLACE VIEW CombustoesInfo AS

SELECT nomeMotor, autonomia, potencia, consumos, tipoCombustao, tamanhoDeposito

FROM (

(SELECT nomeMotor from Motores NATURAL JOIN Combustoes)

MINUS

(SELECT nomeMotor from Motores NATURAL JOIN Eletricos)

) NATURAL JOIN MOTORES NATURAL JOIN COMBUSTOES;
```

Listing 26: CombustoesInfo

6.2.8 EletricosInfo

Esta vista junta as tabelas **Motores** e **Eletricos**, para facilitar a visualização de informação sobre os **Motores** que utilizam eletricidade.

```
CREATE OR REPLACE VIEW EletricosInfo AS

SELECT nomeMotor, autonomia, potencia, consumos, capacidadeBateria

FROM (

(SELECT nomeMotor from Motores NATURAL JOIN Eletricos)

minus

(SELECT nomeMotor from Motores NATURAL JOIN Combustoes)

) NATURAL JOIN MOTORES NATURAL JOIN ELETRICOS;
```

Listing 27: EletricosInfo

6.2.9 HibridosInfo

Esta vista junta as tabelas **Motores**, **Combustoes**, **Eletricos**, contemplando apenas os motores que são **Combustoes** e **Eletricos** isto para permitir a consulta sobre os motores híbridos.

```
CREATE OR REPLACE VIEW HibridosInfo AS

SELECT nomeMotor, autonomia, potencia, consumos, tipoCombustao, tamanhoDeposito, capacidadeBateria

FROM (

(SELECT nomeMotor from Motores NATURAL JOIN Combustoes)

intersect
(SELECT nomeMotor from Motores NATURAL JOIN Eletricos)
) NATURAL JOIN MOTORES
NATURAL JOIN COMBUSTOES
NATURAL JOIN ELETRICOS;
```

Listing 28: HibridosInfo

6.2.10 ModelosInfo

Esta vista junta as tabelas **Modelos** e **Marcas**, para facilitar a visualização de informação sobre os **Modelos**.

```
CREATE OR REPLACE VIEW ModelosInfo AS
SELECT nomeModelo, nomeMarca, tipoModelo, idMarca
FROM Modelos INNER JOIN Marcas USING (idMarca);
```

Listing 29: ModelosInfo

6.3 Triggers nas Vistas

Os **Triggers** desta secção são utilizados para garantir a integridade dos dados nas **Vistas** criadas anteriormente. Estes **Triggers** são executados em vez de uma inserção, atualização ou remoção numa **Vista**, operando sobre as tabelas subjacentes à **Vista**.

6.3.1 insertFuncionariosInfo

Este **Trigger** é executado quando queremos inserir um tuplo na **Vista FuncionariosInfo**. É utilizado para garantir que a inserção na **Vista** é válida, ou seja, que a inserção é executada nas tabelas subjacentes **Pessoas** e **Funcionarios**, em vez de na vista, inserindo o tuplo nas respetivas tabelas (pois não podemos alterar a vista, apenas as tabelas que compõem a vista).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER insertFuncionarioInfo
INSTEAD OF INSERT ON FuncionariosInfo
FOR EACH ROW
BEGIN
INSERT INTO Pessoas (NIF, NOME, APELIDO, MORADA, EMAIL, NTELEFONE)
VALUES (:new.NIF, :new.NOME, :new.APELIDO, :new.MORADA, :new.EMAIL, :new.NTELEFONE);

INSERT INTO Funcionarios (NIF, CARGO)
VALUES (:new.NIF, :new.CARGO);
END;

END;
/
```

Listing 30: insertFuncionariosInfo

6.3.2 deleteFuncionarioInfo

Este **Trigger** é executado quando queremos remover um tuplo na **Vista FuncionariosInfo**. É utilizado para garantir que a remoção na **Vista** é válida, ou seja, que a remoção é executada nas tabelas subjacentes **Pessoas**, em vez de na vista, removendo o tuplo da tabela **Pessoas** (pois não podemos alterar a vista, apenas as tabelas que compõem a vista).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER deleteFuncionarioInfo
INSTEAD OF DELETE ON FuncionariosInfo
FOR EACH ROW
BEGIN
DELETE FROM Pessoas
WHERE NIF = :old.NIF;
END;
```

Listing 31: deleteFuncionarioInfo

6.3.3 updateFuncionarioInfo

Este **Trigger** é acionado quando queremos atualizar um tuplo na **Vista FuncionariosInfo**. É utilizado para garantir que a atualização na **Vista** é válida, ou seja, que a atualização é executada nas tabelas subjacentes **Pessoas** e **Funcionarios**, em vez de na vista, atualizando o tuplo nas respetivas tabelas (pois não podemos alterar a vista, apenas as tabelas que compõem a vista).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER updateFuncionarioInfo
    INSTEAD OF UPDATE ON FuncionariosInfo
3
    FOR EACH ROW
    BEGIN
4
        UPDATE Pessoas
5
        SET NOME = :new.NOME, APELIDO = :new.APELIDO, MORADA = :new.MORADA,
        EMAIL = :new.EMAIL, NTELEFONE = :new.NTELEFONE
        WHERE NIF = :old.NIF;
9
        UPDATE Funcionarios
        SET CARGO = :new.CARGO
11
        WHERE NIF = :old.NIF;
12
13
    END;
14
15
```

Listing 32: updateFuncionarioInfo

6.3.4 insertClienteInfo

Este **Trigger** é executado quando queremos inserir um tuplo na **Vista** ClientesInfo. É utilizado para garantir que a inserção na **Vista** é válida, ou seja, que a inserção é executada nas tabelas subjacentes **Pessoas** e **Clientes**, em vez de na vista, inserindo o tuplo nas respetivas tabelas (pois não podemos alterar a vista, apenas as tabelas que compõem a vista).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER insertClienteInfo
    INSTEAD OF INSERT ON ClientesInfo
    FOR EACH ROW
    BEGIN
4
        INSERT INTO Pessoas (NIF, NOME, APELIDO, MORADA, EMAIL, NTELEFONE)
5
        VALUES (:new.NIF, :new.NOME, :new.APELIDO, :new.MORADA, :new.EMAIL,
6
                 :new.NTELEFONE);
        INSERT INTO Clientes (NIF)
9
        VALUES (:new.NIF);
    END;
11
12
```

Listing 33: insertClienteInfo

6.3.5 deleteClienteInfo

Este **Trigger** é executado quando queremos remover um tuplo na **Vista ClientesInfo**. É utilizado para garantir que a remoção na **Vista** é válida, ou seja, que a remoção é executada

nas tabelas subjacentes **Pessoas** em vez de na vista, removendo o tuplo da tabela **Pessoas** (pois não podemos alterar a vista, apenas as tabelas que compõem a vista).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER deleteClienteInfo
INSTEAD OF DELETE ON ClientesInfo
FOR EACH ROW
BEGIN
DELETE FROM Pessoas
WHERE NIF = :old.NIF;
END;
```

Listing 34: deleteClienteInfo

6.3.6 updateClienteInfo

Este **Trigger** é acionado quando queremos atualizar um tuplo na **Vista ClientesInfo**. É utilizado para garantir que a atualização na **Vista** é válida, ou seja, que a atualização é executada nas tabelas subjacentes **Pessoas** e **Clientes**, em vez de na vista, atualizando o tuplo nas respetivas tabelas (pois não podemos alterar a vista, apenas as tabelas que compõem a vista).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER updateClienteInfo
INSTEAD OF UPDATE ON ClientesInfo
FOR EACH ROW
BEGIN
UPDATE Pessoas
SET NOME = :new.NOME, APELIDO = :new.APELIDO, MORADA = :new.MORADA,
EMAIL = :new.EMAIL, NTELEFONE = :new.NTELEFONE
WHERE NIF = :old.NIF;
END;
//
```

Listing 35: updateClienteInfo

6.3.7 insertVendasInfo

Este **Trigger** é acionado quando queremos introduzir um tuplo na **Vista VendasInfo**. É utilizado para garantir que a atualização na **Vista** é válida, ou seja, que a Introdução é executada na tabela de **vendas**, em vez de na vista (pois não podemos alterar a vista, apenas as tabelas que compõem a vista).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER insertVendasInfo
INSTEAD OF INSERT ON VendasInfo
FOR EACH ROW
BEGIN
INSERT INTO Vendas (idV, nifF, nifC, idC, dataVenda, montante)
VALUES (:new.idV, :new.nifV, :new.nifC, :new.idC, :new.dataVenda,
:new.montante);
END;
```

Listing 36: insertVendasInfo

6.3.8 deleteVendasInfo

Este **Trigger** é acionado quando queremos remover um tuplo na **Vista VendasInfo**. É utilizado para garantir que a remoção na **Vista** é válida, ou seja, que a remoção é executada na tabela de **Vendas**, em vez de na vista (pois não podemos alterar a vista, apenas as tabelas que compõem a vista).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER deleteVendasInfo
INSTEAD OF DELETE ON VendasInfo
FOR EACH ROW
BEGIN
DELETE FROM Vendas
WHERE idV = :old.idV;
END;
```

Listing 37: deleteVendasInfo

6.3.9 updateVendasInfo

Este **Trigger** é acionado quando queremos atualizar um tuplo na **Vista VendasInfo**. É utilizado para garantir que a atualização na **Vista** é válida, ou seja, que a atualização é executada na tabela de **vendas**, em vez de na vista (pois não podemos alterar a vista, apenas as tabelas que compõem a vista).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER updateVendasInfo

INSTEAD OF UPDATE ON VendasInfo

FOR EACH ROW

BEGIN

UPDATE Vendas

SET niff = :new.nifV, nifC = :new.nifC, idC = :new.idC,

dataVenda = :new.dataVenda, montante = :new.montante

WHERE idV = :old.idV;

END;
```

Listing 38: updateVendasInfo

6.3.10 insertCarroInfo

Este **Trigger** é acionado quando queremos introduzir um tuplo na **Vista CarrosInfo**. É utilizado para garantir que a atualização na **Vista** é válida, ou seja, que a Introdução é executada na tabela de **Carros**, em vez de na vista (pois não podemos alterar a vista, apenas as tabelas que compõem a vista).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER insertCarroInfo INSTEAD OF INSERT ON CarrosInfo
FOR EACH ROW

BEGIN
INSERT INTO Carros (IDC, NOMEMODELO, ANO, COR, NOMEMARCA, NOMEMOTOR)
VALUES (:new.IDC, :new.NOMEMODELO, :new.ANO, :new.COR, :new.NOMEMARCA,
:new.NOMEMOTOR);
END;
```

Listing 39: insertCarroInfo

6.3.11 removeCarroInfo

Este **Trigger** é acionado quando queremos remover um tuplo na **Vista CarrosInfo**. É utilizado para garantir que a remoção na **Vista** é válida, ou seja, que a remoção é executada na tabela de **Carros**, em vez de na vista (pois não podemos alterar a vista, apenas as tabelas que compõem a vista).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER removeCarroInfo
INSTEAD OF DELETE ON CarrosInfo
FOR EACH ROW
BEGIN
DELETE FROM Carros
WHERE IDC = :old.IDC;
END;
```

Listing 40: removeCarroInfo

6.3.12 updateCarroInfo

Este **Trigger** é acionado quando queremos atualizar um tuplo na **Vista CarrosInfo**. É utilizado para garantir que a atualização na **Vista** é válida, ou seja, que a atualização é executada na tabela de **Carros**, em vez de na vista (pois não podemos alterar a vista, apenas as tabelas que compõem a vista).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER updateCarroInfo
INSTEAD OF UPDATE ON CarrosInfo
FOR EACH ROW
BEGIN
UPDATE Carros
SET NOMEMODELO = :new.NOMEMODELO, ANO = :new.ANO, COR = :new.COR,
NOMEMARCA = :new.NOMEMARCA, NOMEMOTOR = :new.NOMEMOTOR
WHERE IDC = :old.IDC;
END;
```

Listing 41: updateCarroInfo

6.3.13 insertModelosInfo

Este **Trigger** é acionado quando queremos introduzir um tuplo na **Vista ModelosInfo**. É utilizado para garantir que a atualização na **Vista** é válida, ou seja, que a Introdução é executada na tabela de **Modelos**, em vez de na vista (pois não podemos alterar a vista, apenas as tabelas que compõem a vista).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER insertModelosInfo INSTEAD OF INSERT ON
ModelosInfo FOR EACH ROW
BEGIN
INSERT INTO Modelos (NOMEMODELO, NOMEMARCA, TIPOMODELO, IDMARCA)
VALUES (:new.NOMEMODELO, :new.NOMEMARCA, :new.TIPOMODELO, :new.IDMARCA);
END;
```

Listing 42: insertModelosInfo

6.3.14 deleteModelosInfo

Este **Trigger** é acionado quando queremos remover um tuplo na **Vista ModelosInfo**. É utilizado para garantir que a remoção na **Vista** é válida, ou seja, que a remoção é executada na tabela de **Modelos**, em vez de na vista (pois não podemos alterar a vista, apenas as tabelas que compõem a vista).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER deleteModelosInfo
INSTEAD OF DELETE ON ModelosInfo
FOR EACH ROW
BEGIN
DELETE FROM Modelos
WHERE NOMEMODELO = :old.NOMEMODELO;
END;
```

Listing 43: deleteModelosInfo

6.3.15 updateModelosInfo

Este **Trigger** é acionado quando queremos atualizar um tuplo na **Vista** ModelosInfo. É utilizado para garantir que a atualização na **Vista** é válida, ou seja, que a atualização é executada na tabela de **Modelos**, em vez de na vista (pois não podemos alterar a vista, apenas as tabelas que compõem a vista).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER updateModelosInfo

INSTEAD OF UPDATE ON ModelosInfo

FOR EACH ROW

BEGIN

UPDATE Modelos

SET NOMEMARCA = :new.NOMEMARCA, TIPOMODELO = :new.TIPOMODELO, IDMARCA

= :new.IDMARCA

WHERE NOMEMODELO = :old.NOMEMODELO;

END;
```

Listing 44: updateModelosInfo

7 Interface

Neste segmento vamos discutir a implementação da interface. Iremos fazer um descrição detalhada de cada uma das funcionalidades implementadas, e apresentar exemplos de utilização para demonstrar como utilizar a nossa implementação. Aqui esperamos colmatar os ultimos três pontos relativos aos objetivos do relatório do projeto. **Nota:** A interface foi desenvolvida utilizando o **Oracle APEX** no **Servidor Local**.



Figure 2: Pagina Inicial do APEX

A interface encontra-se dividida em 12 secções das quais as primeiras 10 são acessiveis através da pagina inicial do \mathbf{APEX} :

- Carros
- Vendas
- Clientes
- Funcionários
- Test-Drives Detalhes
- Estatísticas Interessantes
- Motores Detalhes
- Marcas
- Modelos
- TipoMotor
- Test-Drives
- Motores

7.1 Carros

Nesta secção é possível visualizar todos os carros disponíveis, bem como adicionar, remover e editar carros. Na tabela estão listados os atributos do carro: ano, cor, nomeModelo, nomeMarca, gama e nomeMotor.




Figure 3: Pagina Inicial de Carros

Sendo possível aceder aos detalhes do motor que equipa o carro clicando no nome do motor em questão $(\mathbf{drill}\text{-}\mathbf{down})$.




Figure 4: Exemplo de Drill-Down do Motor 6

Para adicionar um carro basta clicar no botão **Create** e preencher os campos necessários. Em seguida pressionar o botão **Create**, outra vez.




Figure 5: Criação de um novo carro

Para remover um carro basta clicar no "Lápis", da linha do carro que se pretende remover, e de seguida no botão **Delete**. Para editar um carro basta clicar no "Lápis" e de seguida no botão **Apply Changes** após alterar os dados pretendidos.




Figure 6: Edição/Remoção de um carro

Na parte superior da página é possível filtrar os carros por **Marca** e por **Ano**. Para tal basta selecionar a *select list* pretendida e clicar no valor esperado. Para limpar os filtros basta voltar ao valor default (primeiro na lista de valores possíveis).




Figure 7: Exemplo do Filtro de Carros por Marca

7.2 Vendas

Nesta partição é possível consultar os dados relativos às vendas realizadas, bem como adicionar, remover e editar vendas. Na tabela estão listados os atributos da venda: idV, nomeVendedor, nomeCliente, dataVenda, nomeModelo, nomeMarca e montante.




Figure 8: Página Inicial de Vendas

Para adicionar uma venda basta clicar no botão **Create** e preencher os campos necessários. Logo após o preenchimento dos dados, pressionamos o botão **Create**. Para remover uma venda basta clicar no "Lápis", da linha da venda que se pretende remover, e de seguida no botão **Delete**. Para editar uma venda basta clicar no "Lápis", da linha da venda que se pretende editar, e de seguida no botão **Apply Changes**.

Dispomos de três filtros na parte superior da página que representam a possibilidade de apresentar as vendas de um determinado ano, as vendas executadas a um determinado cliente e as vendas realizadas por um determinado funcionário. Para tal basta selecionar o ano, o cliente ou o funcionário pretendido, respetivamente, em uma das *select lists* que se situam na parte superior da página. Para limpar os filtros basta clicar selecionar o valor default (O primeiro valor que aparece na *select list*).

Todas estas ações são similares em operação às descritas na secção Carros onde podemos visualizar o funcionamento das mesmas.

7.3 Clientes

Nesta secção apresentamos apenas uma tabela com os detalhes de cada cliente no sistema, nomeadamente:NIF, Nome,

Apelido, Morada, Email e nTelefone.




Figure 9: Página Inicial de Clientes

Aqui é também possível consultar os dados relativos aos clientes, bem como adicionar, remover e editar os mesmos. Para adicionar um Cliente basta clicar no botão **Create** e preencher os campos necessários. Para remover um cliente basta clicar no "Lápis", da linha do cliente que se pretende remover, e de seguida no botão **Delete**. Para editar uma venda basta clicar no "Lápis", editar os valores, e de seguida no botão **Apply Changes**.

Todas estas ações são similares em operação às descritas na secção Carros onde podemos visualizar o funcionamento das mesmas.

7.4 Funcionários

Nesta secção é possível visualizar todos os funcionários, bem como adicionar, remover e editar funcionários. Na tabela estão listados os atributos do funcionário: Nome, Apelido, Morada, Email, nTelefone e Cargo. Importante referir que na tabela de cima (visível na imagem) consta o nosso Master-Detail. Em que o Master são os funcionários e as vendas que estes realizaram são o Detail.




Figure 10: Página Inicial de Funcionários

Tal como nas outras secções acima descritas (podemos consultar com mais detalhe na secção Carros), é possível remover, adicionar e editar funcionários. Para adicionar um funcionário basta clicar no botão **Create** e preencher os campos necessários. Para remover um funcionário basta clicar no "Lápis", da linha do funcionário que se pretende remover, e de seguida no botão **Delete**. Para editar um funcionário basta clicar no "Lápis", editar os valores, e de seguida no botão **Apply Changes**.

No **Detail** é possível visualizar os detalhes de cada venda realizada tal como adicionar, remover ou editar vendas **realizadas por esse funcionário**.




Figure 11: Detail de Funcionários

Na parte de baixo da secção, encontra-se uma tabela que mostra a percentagem de vendas realizadas por cada um dos funcionarios do stand, desde que tenham realizado pelo menos uma venda. Esta tabela é atualizada automaticamente após a realização de uma venda. Realçamos também que a percentagem de vendas representa um **Atributo Derivado**.




Figure 12: Percentagem de Vendas por Funcionário

7.5 Test-Drives Detalhes

Aqui encontra-se a página que permite visualizar os detalhes dos test-drives realizados. Na tabela estão listados os atributos do test-drive: idC, nomeMarca, Data, Hora, Cliente, Funcionário, Classificação e nomeModelo.




Figure 13: Página Inicial de Test-Drives

Na parte superior da página é possível filtrar os test-drives por **Marca**, **Ano** e **Mês**. Para tal basta selecionar a *select list* pretendida e clicar no valor esperado. Para limpar os filtros basta voltar ao valor default (primeiro na lista de valores possíveis).

Salientar que nesta secção não é possível adicionar, remover ou editar test-drives. Para tal temos um secção dedicada a isso Test-Drives.

No fundo da página é possível consultar três **Detalhes Condicionais**, nomeadamente: test-drives da marca selecionada no mês selecionado, test-drives da marca selecionada no ano selecionado e a média mensal de test-drives da marca selecionada no ano selecionada. Para selecionar os valores mencionados podem ser utilizadas as *select lists* que se encontram no topo da página.




Figure 14: Detalhes Condicionais de Test-Drives Detalhes

7.6 Estatísticas Interessantes

Nesta parte da interfaces encontram se várias estatísticas interessantes sobre o stand. Estas estatísticas são atualizadas automaticamente. Correspondem à representação das consultas da secção Consultas Importantes.




Figure 15: Estatísticas Interessantes

7.7 Motores Detalhes

Nesta página podemos encontrar as informações relevantes acerca dos motores. Na tabela estão listados os atributos do motor: nomeMotor, autonomia, potencia, consumos. De acordo com o tipo de combustão encontram-se divididos em três categorias: Combustão, Elétricos e Híbridos. Nas quais podemos consultar os detalhes dos motores que utilizam combustão, eletricidade e ambos, respetivamente.




Figure 16: Página Inicial de Motores Detalhes

No topo da página é possível filtrar os motores por **Tipo de Motor** ou por um **Motor** em concreto. Para tal basta selecionar a *select list* pretendida e clicar no valor esperado. Para limpar os filtros basta voltar ao valor default (primeiro na lista de valores possíveis). Aqui apresentamos um pequeno detalhe, quando escolhemos o **Tipo de Motor**, as tabelas relativas aos restantes tipos de motores são escondidas.




Figure 17: Exemplos de Filtro de Motores por Hibrido

Quando selecionamos o nome de motor em concreto, é possível visualizar os detalhes do motor em questão, ignorando o outro filtro, caso esteja selecionado. Aparece uma tabela nova apenas com os detalhes do motor selecionado. Todas as outras tabelas são escondidas. (Para executarmos estas operações procedemos ao uso de *Dynamic Actions*).




Figure 18: Exemplos de Filtro de Motores por Eletrico

Salientar que nesta secção não é possível adicionar, remover ou editar Motores. Para tal temos um secção dedicada a isso Motores.

7.8 Marcas

Nesta secção é possível visualizar todos as marcas, bem como adicionar, remover e editar marcas. Na tabela estão listados os atributos da marca: nomeMarca, disponibilidade, Gama. Sendo a disponibilidade um atributo que atualiza automaticamente quando um Carro é inserido na Marca.




Figure 19: Página Inicial de Marcas

Tal como em outras secções acima descritas (podemos consultar com mais detalhe na secção Carros), é possível remover, adicionar e editar marcas. Para adicionar uma marca basta clicar no botão **Create** e preencher os campos necessários. Para remover uma marca basta clicar no "Lápis", da linha da marca que se pretende remover, e de seguida no botão **Delete**. Para editar uma marca basta clicar no "Lápis", editar os valores, e de seguida no botão **Apply Changes**.

7.9 Modelos

Nesta secção é possível visualizar todos os modelos, bem como adicionar, remover e editar modelos. Na tabela estão listados os atributos do modelo: nomeModelo, nomeMarca, tipoModelo, idMarca.




Figure 20: Página Inicial de Modelos

Tal como em outras secções acima descritas (podemos consultar com mais detalhe na secção Carros), é possível remover, adicionar e editar modelos. Para adicionar um modelo basta clicar no botão **Create** e preencher os campos necessários. Para remover um modelo basta clicar no "Lápis", da linha do modelo que se pretende remover, e de seguida no botão **Delete**. Para editar um modelo basta clicar no "Lápis", editar os valores, e de seguida no botão **Apply Changes**.

7.10 TipoMotor

Esta secção é um bocadinho diferente das outras pois encontra-se implementada com uma *Grid*. Nesta secção é possível visualizar todas as combinações de motores com modelos existentes no sistema, bem como adicionar, remover e editar combinações possíveis. Na tabela estão listados os atributos do tipo de motor: nomeMotor e nomeModelo.




Figure 21: Página Inicial de TipoMotor

Esta secção como já foi referido é um bocadinho diferente das outras. Para adicionar um tipo de motor basta clicar no botão **Add Row** e preencher os campos necessários, em seguida clicar no botão **Save**. Para remover um tipo de motor basta clicar nas "Quatro Linhas Horizontais", da linha do tipo de motor que se pretende remover, e de seguida no botão **Delete Row** seguido do botão **Save**. Para editar um tipo de motor basta clicar duas vezes no campo que se pretende editar, editar os valores, e de seguida no botão **Save**.

7.11 Test-Drives

Tal como a secção anterior esta secção encontra-se implementada com uma Grid. Nesta secção é possível visualizar todos os test-drives, bem como adicionar, remover e editar test-drives. Na tabela estão listados os atributos do test-drive: idC, Data, Hora,

Nif Funcionário, nif Cliente e Classificação.

O funcionamento desta secção é semelhante à secção TipoMotor. Para adicionar um test-drive basta clicar no botão **Add Row** e preencher os campos necessários, em seguida clicar no botão **Save**. Para remover um test-drive basta clicar nas "Quatro Linhas Horizontais", da linha do test-drive que se pretende remover, e de seguida no botão **Delete Row** seguido do botão **Save**. Para editar um test-drive basta clicar duas vezes no campo que se pretende editar, editar os valores, e de seguida no botão **Save**.




Figure 22: Página Inicial de Test-Drives

7.12 Motores

Nesta secção é possível visualizar todos os motores, bem como adicionar, remover e editar motores. Na tabela de cima estão listados os atributos do motor: nomeMotor, autonomia, potencia, consumos. Na tabela de baixo estão listados os atributos dos motores Eletricos: nomeMotor, capacidadeBateria. Em baixo da anterior encontra-se a tabela dos motores a combustão: nomeMotor, tipoCombustao, tamanhoDeposito. E por fim a tabela dos motores híbridos: nomeMotor, autonomia, potencia, consumos, tipoCombustao, tamanhoDeposito e capacidadeBateria.




Figure 23: Página Inicial de Motores

Tal como em outras secções acima descritas (podemos consultar com mais detalhe na secção Carros), é possível remover, adicionar e editar motores. Para adicionar um motor basta clicar no botão **Create** e preencher os campos necessários. Para remover um motor basta clicar no

"Lápis", da linha do motor que se pretende remover, e de seguida no botão **Delete**. Para editar um motor basta clicar no "Lápis", editar os valores, e de seguida no botão **Apply Changes**. **Mas** o mesmo não se aplica à ultima tabela descrita de motores híbridos não pode ser editada, visto que apenas serve para visualização.




Figure 24: Tabela de Motores Híbridos

8 Limitações da Base de Dados

Nesta secção vamos discutir acerca das limitações, bem como certas decisões tomadas na realização do projeto.

- Duas Marcas não podem ter Modelos com o mesmo nome.
- Não temos um sistema de pagamentos implementado, logo não existe flexibilidade na forma de pagamento.
- Um **Funcionário** apenas pode ter um cargo, pelo que excluimos a hipotese de um funcionário ter mais do que uma função no Stand.
- Não conseguimos diferenciar a **Marca** do **Modelo** da marca do **Motor**, isto leva a que não possamos ter um modelo equipado com um motor de outra marca que não a dele.

Appendices

A Mudanças Realizadas

Mudanças realizadas no projeto:

- Modificamos o Diagrama ER:
 - Removemos o conjunto de entidades Novos, pois não era necessário, visto que podemos obter os carros novos vendo quais são os carros que não constam na tabela de usados.
 - Removemos o sistemas de pagamentos, pois para além de não ser muito relevante, não estava devidamente implementado. Além disso, por motivos de simplicidade e de tempo, decidimos remover esta entidade.
 - Alteramos o Conjunto de entidade Modelos, passamos de uma entidade fraca para uma entidade forte. Isto porque, decidimos que o modelo de um carro é uma entidade forte, visto que é uma entidade que tem um identificador próprio (nomeModelo).
 - Em relação aos Test-Drives fizemos algumas alterações pois a implementação proposta na primeira fase não estava correta. Para alcançarmos uma implementação correta, decidimos que o Test-Drive é uma entidade fraca, que depende de um carro, um funcionário e um cliente, uma data e uma hora. Assim, o Test-Drive é uma entidade fraca que depende de 3 entidades fortes e dois discriminates, permitindo identifica-los inequivocamente.
- Modificamos o Modelo Relacional para refletir as mudanças realizadas no Diagrama ER.
- Alteramos também as consultas interessantes para se adequarem ao novo contexto do projeto.
- Simplificamos também a Exposição do Tema, pois a apresentada na primeira fase era um pouco confusa.

B Uso de IA

Para elaboramos o projeto recorremos ao uso de ferramentas de inteligência artificial para o preenchimento de tuplos nas tabelas, ou seja, recorremos ao uso de **IA** para preencher as tabelas com dados fictícios. Para tal utilizamos a ferramenta **ChatGPT**. Isto permitiu-nos preencher as tabelas com dados fictícios de forma mais rápida e eficiente.