Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Instituto de Ciências Exatas e Informática – ICEI Arquitetura de Computadores I

ARQ1 \_ Aula\_02 - Revisão

Tema: Sistemas de Numeração e representações de dados

### Preparação

Como preparação para o início das atividades, recomendam-se

- a.) leitura prévia do resumo teórico, do detalhamento na apostila e referências recomendadas
- b.) estudo e testes dos exemplos
- c.) assistir aos seguintes vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=wP\_bJGUOnMk https://www.youtube.com/watch?v=EJ8Iqw67FgE https://www.youtube.com/watch?v=vjSKQPTkJ\_o

#### Orientação geral:

Atividades previstas como parte da avaliação

Apresentar todas as soluções em apenas um arquivo com formato texto (.txt). Sugere-se usar como nome Guia\_xx.txt, onde xx indicará o guia, exemplo Guia\_01.txt.

Todos os arquivos deverão conter identificações iniciais com o nome e matrícula, no caso de programas, usar comentários.

As implementações e testes dos exemplos em Verilog (.v) fornecidos como pontos de partida, também fazem parte da atividade e deverão ter os códigos fontes entregues **separadamente**, com o código fonte e módulo de testes, a fim de que possam ser compilados e verificados. Sugere-se usar como nomes Guia\_01yy.v, onde yy indicará a questão, exemplo Guia\_0101.v As saídas de resultados, opcionalmente, poderão ser copiadas ao final do código, em comentários.

Quaisquer outras anotações, observações ou comentários poderão ser colocadas em arquivo texto (README.txt) acompanhando a entrega.

#### Atividades extras e opcionais

Outras formas de solução serão **opcionais**; não servirão para substituir as atividades a serem avaliadas. Caso entregues, poderão contar apenas como atividades extras.

Os programas com funções desenvolvidas em C, Java ou Python (c, .java, py), como os modelos usados para verificação automática de testes das respostas; caso entregues, também deverão estar em arquivos **separados**, com o código fonte, a fim de serem compilados e testados.

As execuções deverão, preferencialmente, serão testadas mediante uso de redirecionamento de entradas e saídas padrões, cujos dados/resultados deverão ser armazenados em arquivos textos. Os resultados poderão ser anexados ao código, ao final, como comentários.

Planilhas, caso venham a ser solicitadas, deverão ser **programadas** e/ou usar funções nativas. Serão suplementares e opcionais, e deverão ser entregues em formato texto, preferencialmente, com colunas separadas por tabulações ou no formato (.csv), acompanhando a solução em texto.

Arquivos em formato (.pdf), fotos, cópias de tela ou soluções manuscritas também poderão ser aceitos como recursos suplementares para visualização, mas não servirão como substitutos e **não** terão validade para fins de avaliação.

Sistemas de Numeração – Conversões entre bases (parte inteira e fracionária)

### Parte inteira

### Exemplos:

1.) Sistema decimal

```
163_{(10)} = 1x10^2 + 6x10^1 + 3x10^0 - na forma canônica
```

Para converter um valor decimal (base=10) para binário (base=2), usar divisões sucessivas por 2 e tomar os restos na ordem inversa em que forem calculados:

```
operação quociente resto
                  1 (último)
163 / 2
          81
81 / 2 =
          40
                  1
40 / 2 =
          20
                  0
20 / 2 =
          10
                  0
10 /2 =
           5 +
                  0
5 /2 =
           2
              + 1
2 /2 =
           1
              + 0
  /2
           0
              + 1 (primeiro)
```

Sistema binário

1010 0011<sub>(2)</sub> - número na base 2

ou

```
2<sup>7</sup> 2<sup>6</sup> 2<sup>5</sup> 2<sup>4</sup> 2<sup>3</sup> 2<sup>2</sup> 2<sup>1</sup> 2<sup>0</sup> - potências da base 2
128 64 32 16 8 4 2 1 - valor decimal da potência na base 10
1 0 1 0 0 0 1 1 - coeficientes
```

2.) Para converter um valor binário (base=2) para decimal (base=10), usar a soma dos produtos de cada algarismo pela potência da base equivalente à posição:

Sistema binário

1010 0011(2)

- número na base 2

Sistema decimal

$$1x2^{7}+0x2^{6}+1x2^{5}+0x2^{4}+0x2^{3}+0x2^{2}+1x2^{1}+1x2^{0}$$
 - forma canônica  $128+0+32+0+0+0+2+1=163$ 

Os procedimentos semelhantes servirão para converter de decimal para outras bases.

Para converter um valor decimal para a base 4 (quaternário):

operação quociente resto

$$163/4 = 40 + 3$$
 (último)

$$40 / 4 = 10 + 0$$

$$10 / 4 = 2 + 2$$

$$2 / 4 = 0 + 2$$
 (primeiro)

Sistema quaternário

2203(4)

- número na base 4

Para converter um valor decimal para a base 8 (octal):

operação quociente resto

$$163/8 = 20 + 3$$
 (último)

$$20 / 8 = 2 + 4$$

$$2 / 8 = 0 + 2$$
 (primeiro)

Sistema octal

243(8)

- número na base 8

Para converter um valor decimal para a base 16 (hexadecimal):

operação quociente resto

$$163 / 16 = 10 + 3 \text{ (último)}$$

10 / 16 = 0 + 10 (primeiro, substituindo pelo algarismo A=10)4

Sistema hexadecimal

$$A3_{(16)}$$

- número na base 16

Os procedimentos semelhantes servirão para converter dessas bases para decimal.

Sistema quaternário

$$2203_{(2)} = 2x4^3 + 2x4^2 + 0x4^1 + 3x4^0$$
 - número na base 4 na forma canônica =  $128 + 32 + 0 + 3 = 163_{(10)}$ 

Sistema octal

$$243_{(8)} = 2x8^2 + 4x8^1 + 3x8^0$$
 - número na base 8 na forma canônica =  $128 + 32 + 3 = 163_{(10)}$ 

Sistema hexadecimal

$$A3_{(16)} = (A=)10x16^1+3x16^0$$
 - número na base 16 forma canônica = 160 + 3 = 163<sub>(10)</sub>

3.) As bases que são potências múltiplas de outra (e apenas essas) compartilham propriedades especiais, como a possibilidade de conversões entre elas, sem passar pela base decimal:

```
Sistema binário (base=2) para quaternário (base=4=2^2): 1010 0011<sub>(2)</sub> = [10][10] [00][11]<sub>(4)</sub> = 2203<sub>(4)</sub> agrupar de 2 em 2 para a esquerda
```

```
Sistema binário (base=2) para quaternário (base=8=2^3): 1010 0011<sub>(2)</sub> = [(\underline{0})10][100][011]<sub>(8)</sub> = 243<sub>(8)</sub> agrupar de 3 em 3 para a esquerda
```

OBS: Neste caso, completar com zeros para formar os grupos.

```
Sistema binário (base=2) para quaternário (base=16=2^4):
1010 0011<sub>(2)</sub> = [1010] [0011]<sub>(16)</sub> = A3<sub>(16)</sub> e A=10 agrupar de 4 em 4 para a esquerda
```

ou usar uma tabela com as principais equivalências entre essas bases de numeração.

10	2	4	8	16
00	0000 0000	00 00	000	00
01	0000 0001	00 01	001	01
02	0000 0010	00 02	002	02
03	0000 0011	00 03	003	03
04	0000 0100	00 10	004	04
05	0000 0101	00 11	005	05
06	0000 0110	00 12	006	06
07	0000 0111	00 13	007	07
80	0000 1000	00 20	010	80
09	0000 1001	00 21	011	09
10	0000 1010	00 22	012	0A
11	0000 1011	00 23	013	0B
12	0000 1100	00 30	014	0C
13	0000 1101	00 31	015	0D
14	0000 1110	00 32	016	0E
15	0000 1111	00 33	017	0F

### Parte fracionária

### Exemplos:

### 1.) Sistema decimal

```
0,6875_{(10)} = 6x10^{-1} + 8x10^{-2} + 7x10^{-3} + 5x10^{-4} - na forma canônica
```

Para converter a parte fracionária de um valor decimal (base=10) para binário (base=2), usar multiplicações sucessivas por 2 e tomar as partes inteiras na mesma ordem em que forem calculados, prosseguindo com a parte fracionária restante.

operação	produto	part	e inteira	parte fracionária	binário	
0,6875 * 2 =	1,3750	=	1	,3750	0,1	(primeiro)
0,3750 * 2 =	0,7500	=	0	,7500	0,10	
0,7500 * 2 =	1,5000	=	1	,5000	0,101	
0,5000 * 2 =	1,0000	=	1	,0000	0,1011	(último)

Parar, se a parte fracionária se tornar igual a zero.

#### Sistema binário

0,1011<sub>(2)</sub> - número na base 2

ou

$$2^{-1}$$
  $2^{-2}$   $2^{-3}$   $2^{-4}$  - potências negativas da base 2   
0,5 0,25 0,125 0,0625 - valor decimal da potência na base 10   
0, 1 0 1 1 - coeficientes

Caso a parte fracionária não se tornar igual a zero dentro de certo número de operações, parar quando for alcançada a precisão desejada ou se esgotar a quantidade de casas disponíveis.

Também podem surgir dízimas, periódicas ou não.

opera	operação produto		parte inteira		parte fracionária	binário	
0,69	* 2 =	1,38	=	1	,38	0,1 (primeiro)	
0,38	* 2 =	0,76	=	0	,76	0,10	
0,76	* 2 =	1,52	=	1	,52	0,101	
0,52	* 2 =	1,04	=	1	,04	0,1011	
0,04	* 2 =	0,08	=	0	,08	0,10110	
0,08	* 2 =	0,16	=	0	,16	0,101100	
0,16	* 2 =	0,32	=	0	,32	0,1011000	
0,32	* 2 =	0,64	=	0	,64	0,10110000	
0,64	* 2 =	1,28	=	1	,28	0,101100001	
0,28	* 2 =	0,56	=	0	,56	0,1011000010	
0,56	* 2 =	1,02	=	1	,02	0,10110000101	
0,02	* 2 =	0,04	=	0	,04	0,101100000010 (dízima)	

Para converter um valor decimal para a base 4 (quaternário):

operação produto parte inteira parte fracionária quaternário

0,6875 \* 4 = 2,7500 = 2 ,7500 0,2 (primeiro) 0,7500 \* 4 = 3,0000 = 3 ,0000 0,23 (último)

Sistema quaternário

0,23<sub>(4)</sub> - número na base 4

Por agrupamento do binário equivalente e substituição do valor binário por dígitos dessa base:

 $0,1011_{(2)} = 0, [10][11]_{(4)} = 0,23_{(4)}$  - agrupar de 2 em 2 para a direita

Para converter um valor decimal para a base 8 (octal):

operação produto parte inteira parte fracionária octal

0.6875 \* 8 = 2.7500 = 5 ,5000 0,5 (primeiro) 0.5000 \* 8 = 4.0000 = 4 ,0000 0,4 (último)

Sistema octal

0,54<sub>(8)</sub> - número na base 8

Por agrupamento do binário equivalente e completando com zeros (<u>o</u>), se necessário, e substituição do valor binário por dígitos dessa base:

 $0.1011_{(2)} = 0$ , [101] [100] (8) = 0.54(8) - agrupar de 3 em 3 para a direita

Para converter um valor decimal para a base 16 (hexadecimal):

operação produto parte inteira parte fracionária hexadecimal 0,6875 \* 16 = 2,7500 = 11 ,0000 0,B (primeiro e último)

Sistema hexadecimal

0,B<sub>(16)</sub> - número na base 16

Por agrupamento do binário equivalente e substituição do valor binário por dígitos dessa base:

 $0,1011_{(2)} = 0, [1011]_{(16)} = 0,B_{(16)}$  - agrupar de 4 em 4 para a direita

2.) Para converter um valor fracionário em binário (base=2) para decimal (base=10), usar a soma dos produtos de cada algarismo pela potência negativa da base equivalente à posição:

Sistema binário

 $0,1011_{(2)}$ 

- número na base 2

Sistema decimal

 $1x2^{-1}+0x2^{-2}+1x2^{-3}+1x2^{-4}$  - forma canônica

 $1/2^1 + 0 + 1/2^3 + 1/2^4$ 

1/2 + 0 + 1/8 + 1/16 = (8+2+1)/16

 $0.5 + 0 + 0.125 + 0.0625 = 0.6875_{(10)}$ 

Para converter um valor da base 4 (quaternário) para decimal:

Sistema quaternário

0,23(4)

- número na base 4

Sistema decimal

 $2x4^{-1} + 3x4^{-2} + 0x4^{-3} + 0x4^{-4}$  - forma canônica

 $2/4^{1} + 3/4^{2} + 0/4^{3} + 0/4^{4}$ 

2/4 + 3/16 + 0/64 + 0/256 = (8+3)/16

 $0.5 + 0.1875 + 0 + 0 = 0.6875_{(10)}$ 

Para converter um valor da base 8 (octal) para decimal:

Sistema octal

0,54(8)

- número na base 8

Sistema decimal

 $5x8^{-1} + 4x8^{-2} + 0x8^{-3} + 0x8^{-4}$  - forma canônica

 $5/8^1 + 4/8^2 + 0/8^3 + 0/8^4$ 

5/8 + 4/64 + 0/512 + 0/4096 = (40+4)/64

 $0,625 + 0,0625 + 0 + 0 = 0,6875_{(10)}$ 

Para converter um valor da base 16 (hexadecimal) para decimal:

Sistema hexadecimal

 $0,B_{(16)}$ 

- número na base 16

Sistema decimal

 $11x16^{-1} + 0x16^{-2} + 0x16^{-3} + 0x16^{-4}$  - forma canônica

 $11/16^1 + 0/16^2 + 0/16^3 + 0/16^4$ 

11/16 + 0/256 + 0/4096 + 0/65536 = (11)/16

 $0,6875 + 0 + 0 + 0 = 0,6875_{(10)}$ 

# Representações de potências de 2.

Х	2 <sup>X</sup>	X <sub>(10)</sub>		X <sub>(2)</sub>	X <sub>(4)</sub>	X <sub>(8)</sub>	X <sub>(16)</sub>
0	20		1	1	1	1	1
1	2 <sup>1</sup>		2	10	2	2	2
2	<b>2</b> <sup>2</sup>		4	100	10	4	4
3	<b>2</b> <sup>3</sup>		8	1000	20	10	8
4	24		16	1 0000	100	20	10
5	<b>2</b> <sup>5</sup>		32	10 0000	200	40	20
6	2 <sup>6</sup>		64	100 0000	1000	100	40
7	27		128	1000 0000	2000	200	80
8	28		256	1 0000 0000	10000	400	100
9	<b>2</b> <sup>9</sup>		512	10 0000 0000	20000	1000	200
10	210		1024	100 0000 0000	100000	2000	400
Х	2 <sup>X</sup>	X <sub>(10)</sub>		X <sub>(2)</sub>	X <sub>(4)</sub>	X <sub>(8)</sub>	X <sub>(16)</sub>
Х							
-10	2-10		/1024	X <sub>(2)</sub>	<b>X</b> <sub>(4)</sub>	<b>X</b> <sub>(8)</sub>	X <sub>(16)</sub>
-10 -9	2 <sup>-10</sup> 2 <sup>-9</sup>	0,0009765625 = 1, 0,001953125 =	1/512	0,0000000001 0,000000001		0,0004 0,001	0,004 0,008
-10 -9 -8	2 <sup>-10</sup> 2 <sup>-9</sup> 2 <sup>-8</sup>	0,0009765625 = 1, 0,001953125 =		0,000000001 0,00000001 0,00000001	0,00001	0,0004	0,004
-10 -9	2 <sup>-10</sup> 2 <sup>-9</sup> 2 <sup>-8</sup> 2 <sup>-7</sup>	0,0009765625 = 1. 0,001953125 = 0,00390625 =	1/512	0,0000000001 0,000000001	0,00001 0,00002	0,0004 0,001	0,004 0,008
-10 -9 -8 -7 -6	2 <sup>-10</sup> 2 <sup>-9</sup> 2 <sup>-8</sup> 2 <sup>-7</sup> 2 <sup>-6</sup>	0,0009765625 = 1. 0,001953125 = 0,00390625 =	1/512 1/256	0,000000001 0,00000001 0,00000001	0,00001 0,00002 0,0001	0,0004 0,001 0,002	0,004 0,008 0,01
-10 -9 -8 -7	2-10 2-9 2-8 2-7 2-6 2-5	0,0009765625 = 1, 0,001953125 = 0,00390625 = 0,0078125 =	1/512 1/256 1/128	0,000000001 0,00000001 0,0000001 0,0000001	0,00001 0,00002 0,0001 0,0002	0,0004 0,001 0,002 0,004	0,004 0,008 0,01 0,02
-10 -9 -8 -7 -6	2-10 2-9 2-8 2-7 2-6 2-5 2-4	0,0009765625 = 1, 0,001953125 = 0,00390625 = 0,0078125 = 0,015625 =	1/512 1/256 1/128 1/64	0,0000000001 0,00000001 0,0000001 0,0000001 0,000001	0,00001 0,00002 0,0001 0,0002 0,001	0,0004 0,001 0,002 0,004 0,01	0,004 0,008 0,01 0,02 0,04
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3	2-10 2-9 2-8 2-7 2-6 2-5 2-4 2-3	0,0009765625 = 1, 0,001953125 = 0,00390625 = 0,0078125 = 0,015625 = 0,03125 =	1/512 1/256 1/128 1/64 1/32	0,000000001 0,00000001 0,0000001 0,000001 0,000001 0,00001	0,00001 0,00002 0,0001 0,0002 0,001 0,002	0,0004 0,001 0,002 0,004 0,01 0,02	0,004 0,008 0,01 0,02 0,04 0,08
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2	2-10 2-9 2-8 2-7 2-6 2-5 2-4 2-3 2-2	0,0009765625 = 1, 0,001953125 = 0,00390625 = 0,0078125 = 0,015625 = 0,03125 = 0,0625 = 0,0625 = 0,0000000000000000000000000000000000	1/512 1/256 1/128 1/64 1/32 1/16	0,0000000001 0,00000001 0,0000001 0,000001 0,000001 0,00001	0,00001 0,00002 0,0001 0,0002 0,001 0,002 0,01	0,0004 0,001 0,002 0,004 0,01 0,02 0,04	0,004 0,008 0,01 0,02 0,04 0,08 0,1
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3	2-10 2-9 2-8 2-7 2-6 2-5 2-4 2-3	0,0009765625 = 1, 0,001953125 = 0,00390625 = 0,0078125 = 0,015625 = 0,03125 = 0,0625 = 0,125 = 0,125 = 0,0009765625 = 0,125 = 0,0009765625 = 0,125 = 0,0009765625 = 0,000976625 = 0,000976625 = 0,000976625 = 0,000976625 = 0,0009766625 = 0,0009766625 = 0,0009766625 = 0,0009766625 = 0,0009766625 = 0,0009766625 = 0,0009766625 = 0,0009766625 = 0,0009766625 = 0,0009766625 = 0,000976666660 = 0,000976666660 = 0,000976666660 = 0,000976666660 = 0,000976666660 = 0,000976666660 = 0,000976666660 = 0,000976666660 = 0,000976666660 = 0,000976666660 = 0,000976666660 = 0,000976666660 = 0,000976666660 = 0,000976666660 = 0,000976666660 = 0,000976666660 = 0,000976666600 = 0,000976666600 = 0,000976666600 = 0,000976666600 = 0,000976666600 = 0,000976666600 = 0,00097666600 = 0,00097666600 = 0,00097666600 = 0,00097666600 = 0,00097666600 = 0,00097666000 = 0,00097666000 = 0,00097666000 = 0,00097666000 = 0,00097666000 = 0,00097666000 = 0,00097666000000000000000000000000000000	1/512 1/256 1/128 1/64 1/32 1/16 1/8	0,000000001 0,00000001 0,0000001 0,000001 0,00001 0,00001 0,0001	0,00001 0,00002 0,0001 0,0002 0,001 0,002 0,01 0,02	0,0004 0,001 0,002 0,004 0,01 0,02 0,04 0,1	0,004 0,008 0,01 0,02 0,04 0,08 0,1 0,2

# Apêndices

# A1.) Equivalências entre sistemas de numeração (parte inteira com agrupamento):

Decimal	Hexadecimal	Octal	Quaternário	Binário
0	00 = [0000] [0000]	00 = [000][000]	00 = [00][00]	0 0000
1	01 = [0000] [0001]	01 = [000] [001]	01 = [00] [01]	0 0001
2	02 = [0000] [0010]	02 = [000] [010]	02 = [00] [10]	0 0010
3	03 = [0000] [0011]	03 = [000] [011]	03 = [00] [11]	0 0011
4	04 = [0000] [0100]	04 = [000] [100]	10 = [01] [00]	0 0100
5	05 = [0000] [0101]	05 = [000] [101]	11 = [01] [01]	0 0101
6	06 = [0000] [0110]	06 = [000] [110]	12 = [01] [10]	0 0110
7	07 = [0000] [0111]	07 = [000] [111]	13 = [01] [11]	0 0111
8	08 = [0000] [1000]	10 = [001] [000]	20 = [10] [00]	0 1000
9	09 = [0000] [1001]	11 = [001] [001]	21 = [10] [01]	0 1001
10	0A = [0000] [1010]	12 = [001] [010]	22 = [10] [10]	0 1010
11	0B = [0000] [1011]	13 = [001] [011]	23 = [10] [11]	0 1011
12	0C = [0000] [1100]	14 = [001] [100]	30 = [11] [00]	0 1100
13	0D = [0000] [1101]	15 = [001] [101]	31 = [11] [01]	0 1101
14	0E = [0000] [1110]	16 = [001] [110]	32 = [11] [10]	0 1110
15	0F = [0000] [1111]	17 = [001] [111]	33 = [11] [11]	0 1111
16	10 = [0001] [0000]	20 = [010] [000]	40 = [[00][01]] [[00][00]]	1 0000

# A2.) Equivalências entre sistemas de numeração (parte fracionária com agrupamento):

Decimal	Hexadecimal	Octal	Quaternário	Binário
00/16=0,0000	0.0 = 0, [0000]	0.00 = 0, [000][000]	0,00 = 0, [00][00]	0, 0000
01/16=0,0625	0,1 = 0, [0001]	0.04 = 0, [000][001]	0,01 = 0, [00] [01]	0, 0001
02/16=0,1250	0,2 = 0, [0010]	0,10 = 0, [000] [010]	0.02 = 0, [00] [10]	0, 0010
03/16=0,1875	0.3 = 0, [0011]	0.14 = 0, [000][011]	0,03 = 0, [00] [11]	0, 0011
04/16=0,2500	0,4 = 0, [0100]	0,20 = 0, [000] [100]	0,10 = 0, [01] [00]	0, 0100
05/16=0,3125	0,5 = 0, [0101]	0,24 = 0, [000][101]	0,11 = 0, [01] [01]	0, 0101
06/16=0,3750	0,6 = 0, [0110]	0,30 = 0, [000] [110]	0,12 = 0, [01] [10]	0, 0110
07/16=0,4375	0,7 = 0, [0111]	0,34 = 0, [000] [111]	0,13 = 0, [01] [11]	0, 0111
08/16=0,5000	0.8 = 0, [1000]	0,40 = 0, [001] [000]	0,20 = 0, [10][00]	0, 1000
09/16=0,5625	0,9 = 0, [1001]	0,44 = 0, [001] [001]	0,21 = 0, [10] [01]	0, 1001
10/16=0,6250	0,A = 0, [1010]	0,50 = 0, [001] [010]	0,22 = 0, [10] [10]	0, 1010
11/16=0,6875	0,B = 0, [1011]	0,54 = 0, [001] [011]	0,23 = 0, [10] [11]	0, 1011
12/16=0,7500	0,C = 0, [1100]	0,60 = 0, [001] [100]	0,30 = 0, [11] [00]	0, 1100
13/16=0,8125	0,D = 0, [1101]	0,64 = 0, [001] [101]	0,31 = 0, [11] [01]	0, 1101
14/16=0,8750	0,E = 0, [1110]	0,70 = 0, [001] [110]	0,32 = 0, [11] [10]	0, 1110
15/16=0,9375	0,F = 0, [1111]	0,74 = 0, [001] [111]	0,33 = 0, [11] [11]	0, 1111
16/16=1,0000	1,0 = 1, [0000]	1,00 = 1, [000] [000]	1,00 = [[00][01]], [[00][00]]	1, 0000

01.) Fazer as conversões entre as bases indicadas:

endmodule // Guia\_0201

```
01a.) manualmente
a.) 0,00111_{(2)} = X_{(10)}
b.) 0.01001_{(2)} = X_{(10)}
c.) 0,10101_{(2)} = X_{(10)}
d.) 1,11101_{(2)} = X_{(10)}
e.) 11,11001_{(2)} = X_{(10)}
01b.) mediante uso de um programa em Verilog
        Guia_0201.v
       999999 - Xxx Yyy Zzz
      module Guia_0201;
      // define data
                    x = 0; // decimal
        real
        real power2 = 1.0; // power of 2
                    y = 7; // counter
        integer
        reg [7:0] b = 8'b10100000; // binary (only fraction part, Big Endian)
      // actions
        initial
         begin: main
          $display ( "Guia_0201 - Tests" );
          display ( "x = \%f", x );
          display ( "b = 0.\%8b", b );
          while (y >= 0)
          begin
           power2 = power2 / 2.0;
           if (b[y] == 1)
            begin
            x = x + power2;
            end
           display ( "x = \%f", x );
           y=y-1;
          end // end while
         end // main
```

# Extras / Opcionais:

01a.) mediante uso de uma função bin2double(x) (em linguagem de programação: Python, Java)

01c.) mediante uso de uma planilha (APENAS se usar programação com funções nativas)

### Exemplo:

X <sub>(10)</sub>	20,	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7	Σ	X <sub>(2)</sub>
	1,	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128		
	0,	0	1	1	0	0	0	0	1/4+1/8	0,011
										(usar dígitos)

### 02.) Fazer as conversões entre as bases indicadas:

### 02a.) manualmente

```
a.) 0.875000_{(10)} = X_{(2)}
b.) 1.250000_{(10)} = X_{(2)}
c.) 3.750000_{(10)} = X_{(2)}
d.) 4.125000_{(10)} = X_{(2)}
e.) 7.625000_{(10)} = X_{(2)}
```

## 02b.) mediante uso de um programa em Verilog

```
Guia_0202.v
 999999 - Xxx Yyy Zzz
module Guia_0202;
// define data
 real
          x = 0.75; // decimal
 integer y = 7; // counter
 reg [7:0] b = 0; // binary
// actions
 initial
  begin: main
   $display ( "Guia_0202 - Tests" );
   display ( "x = \%f", x );
   \frac{1}{b} = 0.\%8b'', b;
   while (x > 0 \&\& y >= 0)
   begin
    if (x^*2 >= 1)
     begin
     b[y] = 1;
     x = x^2.0 - 1.0;
     end
    else
     begin
     b[y] = 0;
     x = x^2.0;
     end // end if
    display ("b = 0.\%8b", b);
    y=y-1;
   end // end while
  end // main
```

endmodule // Guia\_0202

## Extras / Opcionais:

02c.) mediante uso de uma função double2bin(x) (em linguagem de programação: Python, Java)

02d.) mediante uso de uma planilha (APENAS se usar programação com funções nativas)

### Exemplo:

X <sub>(10)</sub>	2 <sup>0</sup> , 1,	2 <sup>-1</sup> 1/2	2 <sup>-2</sup> 1/4	2 <sup>-3</sup> 1/8	2 <sup>-4</sup> 1/16	2 <sup>-5</sup> 1/32	2 <sup>-6</sup> 1/64	2 <sup>-7</sup> 1/128	Σ	X <sub>(2)</sub>
0,375	0,	0	1	1	0	0	0	0	1/4+1/8	
										(subtrair)

03.) Fazer as conversões de base entre as bases indicadas:

DICAS: Para uma mesma base ou usar agrupamentos ou desagrupamentos.

Para conferir, compare os valores decimais equivalentes.

Completar com zeros, se necessário

```
03a.) manualmente
```

```
a.) 0,010110_{(2)} = X_{(4)}
b.) 0,100111_{(2)} = X_{(8)}
c.) 0,101001_{(2)} = X_{(16)}
d.) 1,110101_{(2)} = X_{(8)}
e.) 1011,1011_{(2)} = X_{(16)}
```

03b.) mediante uso de um programa em Verilog

endmodule // Guia\_0203

```
Guia_0203.v
999999 - Xxx Yyy Zzz
module Guia 0203;
// define data
        x = 0.625;
                            // decimal
 real
 reg [7:0] b = 8'b1010_0000 ; // binary
// actions
 initial
  begin: main
  $display ( "Guia_0203 - Tests" );
  display ( "x = \%f", x );
  display ( "b = 0.\%8b", b );
  $display ( "b = 0.\%x\%x (16)", b[7:4],b[3:0] );
  \frac{1:0}{5}
  end // main
```

## Extras / Opcionais:

03c.) mediante uso de uma função dbin2base(base, x) (em linguagem de programação: Python, Java)

03d.) mediante uso de uma planilha (APENAS se usar programação com funções natívas)

## Exemplo:

X <sub>(10)</sub>	2-1	2-2	<b>2</b> -3	2-4	2-5	2-6	2-7	2-8	Σ	nova base
	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128	1/256		
0,375	,0	1	1	0	0	0	0	0	1/4+1/8=0,25+0,125	0,01100000(2)
	,0	1	1	0	0	0	0	0		
	2 <sup>1</sup>	20	2 <sup>1</sup>	20	2 <sup>1</sup>	<b>2</b> <sup>0</sup>	2 <sup>1</sup>	20		
		4-1		<b>4</b> -2		<b>4</b> -3		4-4		
		/4		/16		/64		/256		0, <u>01</u> <u>10</u> 00 00 <sub>(2)</sub>
0,375	(0+1)	/4	(1*2+0)	/16	(0+0)	/64	(0+0)	/256	1/4+2/16+0+0=6/16	0, <u>1</u> <u>2</u> 0 0 <sub>(4)</sub>
	,0	1	1	0	0	0	0	0	(completar com 0)	
	<b>2</b> <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	20	<b>2</b> <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	<b>2</b> <sup>0</sup>	<b>2</b> <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>		
			8-1			8-2				
			/8			/64		/512	(potência com 0 extra)	0, <u>011</u> 000 00 <sub>(2)</sub>
0,375	(0+	1*2+1)	/ 8	(0+	0+0)	/64	(0+0)	/512	3/8+0+0 = 3/8	0 , <u>3 </u> 0 0 <sub>(8)</sub>
	,0	1	1	0	0	0	0	0		
	<b>2</b> <sup>3</sup>	<b>2</b> <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	20	<b>2</b> <sup>3</sup>	<b>2</b> <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	20		
					8 <sup>1</sup>			8 <sup>1</sup>		
				/16				/256		0, <u>0110</u> 0000 <sub>(2)</sub>
0,375	(0+	1*4+	1*2+0)	/16	(0+	0+	0+0)	/256	6/16+0 = 6/16	0, <u>6</u> 0 <sub>(16)</sub>

04.) Fazer as conversões de base entre as bases indicadas:

DICAS: Para uma mesma base ou usar agrupamentos ou desagrupamentos. Para conferir, compare os valores decimais equivalentes.

```
04a.) manualmente
```

```
a.) 0.213_{(4)} = X_{(2)}
b.) 0.4D3_{(16)} = X_{(4)}
c.) 0.654_{(8)} = X_{(2)}
d.) 6.1435_{(8)} = X_{(4)} DICA: Converter para binário primeiro, depois para a base 4.
e.) A,DE5_{(16)} = X_{(4)} DICA: Converter diretamente por desagrupamento.
```

04b.) mediante uso de um programa em Verilog

```
Guia_0204.v
     999999 - Xxx Yyy Zzz
module Guia_0204;
// define data
        real
                                                  x = 0.625;
                                                                                                                                                   // decimal
        reg [7:0] b = 8'b1010\_0000; // binary
        integer q [3:0];
// actions
        initial
           begin: main
              $display ( "Guia_0204 - Tests" );
               \frac{1}{x} = \frac{1}{x} \cdot x
               display ( "b = 0.%8b", b );
               $display ( "b = 0.\%x\%x (16)", b[7:4],b[3:0] );
               q[3] = b[7:6];
               q[2] = b[5:4];
               q[1] = b[3:2];
               q[0] = b[1:0];
               \frac{1}{0} $\frac{1}{0}$ $\fra
               display ( q = 0.\%2d \%2d \%2d \%2d (4), q[3], q[2], q[1], q[0] );
            end // main
endmodule // Guia_0204
```

Extras / Opcionais:

```
04c.) mediante uso de uma função dbase2base(base1, base2, x) (em linguagem de programação: Python, Java)
```

04d.) mediante uso de uma planilha (APENAS se usar programação com funções intrínsecas)

### 05.) Fazer as operações indicadas:

#### 05a.) manualmente

```
a.) 101,011_{(2)} + 10,01_{(2)} = X_{(2)}
b.) 1000,01_{(2)} - 10,011_{(2)} = X_{(2)} (OBS.: Colocar operandos do mesmo tamanho) c.) 101,110_{(2)} * 10,011_{(2)} = X_{(2)} (OBS.: Considerar as vírgulas, após operar) d.) 10110,01_{(2)} / 11,101_{(2)} = X_{(2)} (OBS.: Considerar resto de divisão inteira (%)) DICA: Para conferir os resultados, converter para a base 10.
```

05b.) mediante uso de um programa em Verilog

```
Guia_0205.v
*/
module Guia 0205;
// define data
  reg [7:0] a = 8'b000 1010; // binary
  reg [7:0] b = 8'b000_1100; // binary
  reg [7:0] c;
// actions
  initial
  begin: main
   $display ( "Guia_0205 - Tests" );
   display ( "a = \%8b", a );
   display ( "b = %8b", b );
   c = a+b;
   display ( c = a+b = %8b, c );
   c = a-b;
   \frac{c}{c} = a-b = 8b'', c;
   c = b-a:
   \frac{c}{c} = b-a = 8b'', c;
   c = a*b:
   display ( "c = a*b = %8b", c );
   c = b/a;
   \frac{1}{c} = \frac{b}{a} = \frac{8b}{c}, c;
   c = b\%a;
   \frac{c}{c} = b\% = \%8b'', c;
  end // main
```

endmodule // Guia\_0205

## Extras / Opcionais:

- 05c.) mediante uso de uma função dbinEval (bin1, "?", bin2) (em linguagem de programação: Python, Java)
- 05d.) mediante uso de uma planilha (APENAS se usar programação com funções intrínsecas)

Modelos de programas para servir como unidades de testes

```
Modelo em Java
```

```
Arquitetura de Computadores I - Guia_02.java
  999999 - Xxx Yyy Zzz
public class Guia_02
  Contador de erros.
 private static int errors = 0;
  Testar se dois valores sao iguais.
  @param x - primeiro valor
  @param y - segundo valor
 public static void test_equals (Object x, Object y)
   if ( (""+x).compareTo(""+y) != 0 )
    errors = errors + 1;
} // end test_equals ()
  Exibir o total de erros.
  @return mensagem com o total de erros
 public static String test_report ()
   return ( ""+errors );
} // end test_report ( )
  Converter valor binario para decimal com parte fracionaria.
  @return decimal equivalente
  @param value - valor binario
 public static double bin2double (String value)
  return ( -1.0 );
 } // end bin2double ( )
```

```
/*
 Converter valor decimal para binario com parte fracionaria.
  @return valor binario equivalente
  @param value - decimal
public static String double2bin ( double value )
 return ( "0" );
} // end double2bin ()
 Converter valor binario com parte fracionaria para base indicada.
  @return base para a conversao
  @param value - valor binario
*/
public static String dbin2base (String value, int base)
 return ( "0" );
} // end dbin2base ( )
 Converter valor com parte fracionaria de uma base para outra base indicada.
  @return valor equivalente na segunda base
  @param value - valor na base1
  @param base1 - primeira base
  @param base2 - base para a conversao
public static String dbase2base (String value, int base1, int base2)
 return ( "0" );
} // end dbase2base ( )
 Operar valores em binario
  @return valor resultante da operacao, se valida
  @param value1 - primeiro valor binario
  @param op
                  - operacao
  @param value2 - segundo valor binario
public static String dbinEval (String value1, String op, String value2)
 return ( "0" );
} // end dbinEval ( )
```

```
Acao principal.
 public static void main ( String [ ] args )
  System.out.println ("Guia_02 - Java Tests");
  System.out.println ( "999999 - Xxx Yyy Zzz" );
  System.out.println ();
  test_equals (bin2double (
                               "0.00111"), 0);
  test equals (bin2double (
                               "0.01001"), 0);
  test_equals (bin2double (
                               "0.10101"), 0);
  test_equals (bin2double (
                               "1.11101"), 0);
  test equals (bin2double ("11.11001"), 0);
  System.out.println
                            ("1. errorTotalReport = "+test_report ());
  test_equals (double2bin (
                                0.875000 ), "0");
  test_equals (double2bin (
                                1.250000 ), "0" );
  test equals (double2bin
                               3.750000 ), "0" );
  test_equals (double2bin
                                4.125000 ), "0");
                                7.625000 ), "0" );
  test equals (double2bin (
  System.out.println
                            ("2. errorTotalReport = "+test report ());
  test equals (dbin2base
                            ( "0.010110", 4), "0");
                            ( "0.100111", 8), "0");
  test_equals (dbin2base
  test equals (dbin2base ("0.101001", 16), "0");
  test_equals (dbin2base ("1.110101", 8), "0");
  test_equals (dbin2base ("1011.1011", 16), "0");
  System.out.println
                            ("3. errorTotalRepor = "+test_report ());
  test_equals (dbase2base ( "0.213" , 4, 2), "0");
  test_equals (dbase2base ( "0.4D3", 4, 16), "0");
  test_equals (dbase2base ( "0.654" , 8, 2), "0");
  test equals (dbase2base ( "6.1435", 8, 4), "0");
  test_equals (dbase2base ( "A.DE5" , 16, 4), "0");
  System.out.println
                            ( "4. errorTotalReport = "+test_report ( ) );
                                "101.011", "+", "10.01" ), "0");
  test equals (dbinEval
                              "1000.010", "-", "10.011"), "0");
  test_equals (dbinEval
                               "101,110", "*", "10.101"), "0");
  test_equals (dbinEval
                              "10110.01", "/", "11.101"), "0");
  test equals (dbinEval
  test_equals (dbinEval
                               "1100101","%", "1101" ), "0" );
  System.out.println
                            ( "5. errorTotalReport = "+test_report ( ) );
  System.out.print ( "\n\nApertar ENTER para terminar." );
  System.console ().readLine ();
} // end main ( )
} // end class
```

```
# Modelo em Python
  Arquitetura de Computadores I - Guia_02.py
  999999 - Xxx Yyy Zzz
  Contador de erros.
errors = 0;
  Testar se dois valores sao iguais.
  @param x - primeiro valor
  @param y - segundo valor
def test_equals (x, y):
  global errors;
  if ( str(x) != str(y) ):
    errors = errors + 1;
# end test_equals ()
  Exibir o total de erros.
  @return mensagem com o total de erros
def test_report ():
   global errors;
   return ( ""+str(errors) );
# end test_report ()
def bin2double (value):
  return ( -1.0 );
# end bin2double ()
  Converter valor decimal para binario com parte fracionaria.
  @return valor binario equivalente
  @param value - decimal
def double2bin (value):
  return ( "0" );
# end double2bin ()
```

```
,,,
  Converter valor binario com parte fracionaria para base indicada.
  @return base para a conversao
  @param value - valor binario
def dbin2base ( value, base ):
  return ( "0" );
# end dbin2base ()
  Converter valor com parte fracionaria de uma base para outra base indicada.
  @return valor equivalente na segunda base
  @param value - valor na base1
  @param base1 - primeira base
  @param base2 - base para a conversao
def dbase2base ( value, base1, base2 ):
  return ( "0" );
# end dbase2base ()
  Operar valores em binario
  @return valor resultante da operacao, se valida
  @param value1 - primeiro valor binario
  @param op
                  - operacao
  @param value2 - segundo valor binario
def dbinEval (value1, op, value2):
  return ( "0" );
# end dbinEval ()
```

```
,,,
  Acao principal.
def main ():
  print ( "Guia_02 - Python Tests" );
  print ( "Nome: _____ Matricula: ____
  print ();
  test_equals (bin2double (
                              "0.00111"), 0);
  test_equals (bin2double (
                              "0.01001"), 0);
                              "0.10101"), 0);
  test equals (bin2double (
  test_equals (bin2double (
                              "1.11101"), 0);
  test_equals (bin2double ("11.11001"), 0);
  print
             ("1. errorTotalReport = "+test report ());
  test equals (double2bin (
                               0.875000 ), "0" );
  test_equals (double2bin (
                               1.250000 ), "0");
  test_equals (double2bin (
                               3.750000 ), "0" );
  test equals (double2bin (
                               4.120500 ), "0" );
  test_equals (double2bin (
                               7.625000 ), "0" );
  print
              ( "2. errorTotalReport = "+test_report ( ) );
  test_equals (dbin2base ("0.010110", 4), "0");
  test equals (dbin2base ("0.100111", 8), "0");
  test_equals (dbin2base ("0.101001", 16), "0");
  test equals (dbin2base ("1.110101", 8), "0");
  test equals (dbin2base ("1011.1011", 16), "0");
  print
             ( "3. errorTotalReport = "+test_report ( ) );
  test_equals (dbase2base ( "0.213" , 4, 2), "0");
  test_equals (dbase2base ( "0.4D3", 4,16), "0");
  test_equals (dbase2base ( "0.654" , 8, 2), "0");
  test_equals (dbase2base ( "6.1435", 8, 4), "0");
  test_equals (dbase2base ( "A.DE5" , 16, 4), "0" );
              ( "4. errorTotalReport = "+test_report ( ) );
  print
  test_equals (dbinEval
                               "101.011", "+", "10.01" ), "0");
                           ( "1000.010", "-", "10.011"), "0");
  test equals (dbinEval
                               "101,110", "*", "10.101"), "0");
  test_equals (dbinEval
                              "10110.01", "/", "11.101"), "0");
  test_equals (dbinEval
                           ( "1100101","%", "1101" ), "0");
  test equals (dbinEval
  print
             ("5. errorTotalReport = "+test_report ());
  print ( "\n\nApertar ENTER para terminar." );
  input ();
# end main ()
if name == " main ":
  main();
```