#### Laboratório sobre camada de rede

1. Escolha duas bancadas (set de máquinas do laboratório) e monte a configuração abaixo, considerando o endereço de rede 172.25.0.0 para a bancada 01 e 10.0.0.0 para a bancada 02, de tal maneira que as máquinas da bancada 01 consigam visualizar todas as máquinas da bancada 2 (usar o comando ping para isso) Obs.: Utilizar hubs/switches separados para cada bancada e seguir as recomendações feitas na aula prática que houve sobre roteamento.




Figura 01 – Interligação de redes pelo uso de roteadores IP

### Responda:

- a) Qual o comando para atribuir um endereço IP para uma máquina Linux, usando a console (terminal)? Qual o comando para listar a tabela de rotas das máquinas (sintaxe geral)?
- b) Qual a tabela de rotas das máquinas X, Y, R e S?
- c) Considerando os mesmos IP's que estão no desenho, se houvesse troca do roteador R pelo S, quais seriam as mudanças nas tabelas de rota de X e Y?

Obs.: Para cada questão acima, entregar um mapa com as tabelas de rota de X, Y, R e S e um roteiro (simplificado) dos passos usados (incluindo comandos usados e dificuldades encontradas) para chegar às respostas de cada item.

- 2. Imagine que você só disponha do endereço Classe C 192.168.1.0 para ser distribuído entre as máquinas das bancadas 01 e 02 apresentadas na Figura 01. Escolha uma máscara de sub-rede para ser aplicada nas duas bancadas e refaça o endereçamento das máquinas e as tabelas de rotas de tal maneira que todas as máquinas possam se enxergar (usando o ping). Na resposta, mostrar todos os passos (incluindo comandos) até chegar à resposta encontrada.
- **3.** Na configuração abaixo estão descritas duas LAN's (bancadas 01 e 02) interligadas por uma WAN (conexão serial). Distribua os endereços conforme apresentado e mostre como ficam as tabelas de rotas de X, Y, R e S. As respostas devem seguir as mesmas recomendações dadas nos exercícios anteriores (1 e 2)




Figura 02 – Interligação de duas redes locais IP usando uma WAN

# Dicas para o exercício 3:

O Exercício 3 é sobre roteamento usando conexões seriais, via protocolo PPP, simulando uma WAN. A única diferença dessa configuração em relação à configuração dos exercícios 1 e 2 é que a ligação entre bancadas não é mais por meio de apenas um roteador, mas sim de dois (R e S) que estarão interligados entre si via conexão serial. Para habilitar a conexão entre R e S via porta serial, consiga um cabo serial *cross* e siga os passos abaixo:

a) Cada grupo deve configurar cada máquina de acordo como desenho da Figura 02. Além disso, devem escolher duas máquinas R e S para serem as roteadoras das bancadas 01 e 02, conforme está ilustrado na Figura 02. Nessas duas máquinas, conferir o arquivo /etc/ppp/options (usando um editor de textos do Linux). O conteúdo desse arquivo nas duas máquinas deve estar igual, a não ser por um pequeno detalhe: na máquina R, uma das linhas desse arquivo deve conter 10.0.0.1:10.0.0.2, e na máquina S, deve conter 10.0.0.2:10.0.0.1 (ou seja, uma é o oposto da outra)

Obs.: Favor não mexer nos demais campos desse arquivo. Os detalhes a gente verá em sala de aula.

- b) Conecte o cabo *cross* nas portas seriais (COM1) das máquinas R e S (certifique-se de que o cabo e conectores estão bem encaixados). Se não me engano, a porta COM1 fica ao lado da porta da placa de vídeo (e está colorida em verde).
- c) Abra uma console (tela para digitar comandos do Linux) e ative o protocolo PPP pela digitação do seguinte comando:

## /usr/sbin/pppd <enter>

Esse comando deve ser feito simultaneamente tanto na máquina S quanto na R.

d) Digite o comando ifconfig <enter>.

## Se o comando pppd funcionar,

surgirá uma nova interface denominada PPP0, em conjunto com as demais já existentes (eth0, eth1, etc.). Nesse caso, as portas PPP0 de R e S ficarão com endereços 10.0.0.1 e 10.0.0.2 respectivamente. Se quiser testar, é só dar um ping nessas portas. A partir daí, é só montar as tabelas de rotas, similar ao que foi explicado em sala de aula

### Se o comando não funcionar,

Elimine os processos pppd que estão ativos e repita os passos citados acima. Para eliminar os processos pppd ativos, execute os seguintes comandos

i. Descubra o número dos processos pppd que estão ativos para poder excluí-los. O comando usado para descobrir está listado abaixo:

#### ps -aux | grep pppd <enter>

Esse comando mostrará todos os processos pppd que estiverem em execução. Cada processo listado vai conter um número de identificação (proc id).

ii. Execute o seguinte comando para eliminar o processo pppd que está executando:

## kill -9 c\_id> <enter>

Esse comando eliminará o processo cujo número foi identificado no ítem anterior. Por exemplo,

### kill -9 4561 <enter>

eliminará o processo 4561 que, nesse caso, deverá corresponder ao pppd que estava rodando.

iii. Repita os passos (a, b, c, d) listados acima.

Obs.: Como não há muitos cabos seriais, os alunos devem coordenar as atividades de tal modo a compartilhar os cabos disponíveis. Com um pouco de organização e companheirismo todos conseguirão realizar o laboratório.