

Operações de Controle de Fluxo e Acesso a Memória

Universidade Federal de Uberlândia Faculdade de Computação Prof. Dr. rer. nat. Daniel D. Abdala

Na Aula Anterior ...

- Instruções aritméticas em Z;
- Formato e Codificação de Instruções;
- Overflow e underflow;
- Instruções aritméticas em \mathbb{R} ;
- Instruções lógicas;

Nesta Aula

- Instruções de controle de fluxo;
- Codificando fluxo em Assembly:
 - If-then
 - If-then-else
 - Switch-case
- Codificando repetições em Assembly:
 - while() / do while()
 - for()
- Instruções de acesso a memória;
- Palavras Alinhadas e deselinhadas;
- Instruções de transferência de dados entre o Processador e o Coprocessador C1


Instruções de Controle de Fluxo

ОР	Descrição	Exemplo
beq	(=) Salta se igual	beq \$rs, \$rt, offset
bgez	(≥0)Salta se maior ou igual a zero	bgez \$rs, \$rt, offset
bgezal	(≥0)Salta se maior ou igual a zero (usado em subrotinas) (\$ra ←PC+4)	bgezal \$rs, \$rt, offset
bgtz	(>0)Salta se maior que zero	bgtz \$rs, \$rt, offset
blez	(≤0)Salta se menor ou igual a zero	blez \$rs, \$rt, offset
bltz	(<0) Salta se menor que zero	bltz \$rs, \$rt, offset
bltzal	(<0) Salta se menor que zero (\$ra ←PC+4)	bltzal \$rs, \$rt, offset
bne	(≠) salta se diferente	bne \$rs, \$rt, offset
j	Salto incondicional	j offset
jal	Salto incondicional e liga (\$ra ←PC+4)	jal offset
jalr	Salto incondicional (registrador) Salva em \$ra o endereço da instrução de retorno	jalr \$rs
jr	Salta para endereço em registrador	jr \$rs
movn	rd ← rs se rt == 0	movn \$t1, \$t2, \$t3

if -then - else

```
if (i == j) f = g + h; else f = g - h;
```

```
bne $s3,$s4,Else \# go to Else if i \neq j add $s0,$s1,$s2 \# f = g + h (skipped if i \neq j) j Exit \# go to Exit Else:sub $s0,$s1,$s2 \# f = g - h (skipped if i = j) Exit:
```



Switch/case

```
# include < iostream >
# include <string >
using namespace std;
int main ()
int resistance ; // in Ohms
string partNum; // Part Number
cout << " Enter resistance : " << endl ;
cin >> resistance :
switch ( resistance )
case 3 : partNum = " OD30GJE "; break ;
case 10 : partNum = " OD100JE "; break ;
case 22 : partNum = " OD220JE "; break ;
default : partNum = "No match "; break ;
cout << " Part number : " << partNum << endl ;</pre>
return 0;
```

Jump address table

Switch/case (2)

```
.data
int value: .space 20
.align 2
input: .asciiz "Enter resistance.\n" # declaration for string variable,
          .asciiz "OD30GJE\n" # declaration for string variable,
string1:
string2: .asciiz "OD100JE\n"
string3: .asciiz "OD220JE\n"
string11: .asciiz "No Match\n"
string12: .asciiz "Enter resistance\n"
    .text
main:
li $v0, 4
la $a0, input
                           # print for input
syscall
la
       $t0, int value
li $v0, 5  # load appropriate system call code into register $v0;
           # call operating system to perform operation
svscall
sw $v0, int value # value read from keyboard returned in register $v0;
                      # store this in desired location
lw $s1, 0($t0)
condition1:
slt $t1, $s1, $zero # if $s1 < 0 $t1 = 1 else $t1 = 0
beq $t1, $zero, condition2 # if $t1 = 0; InvalidEntry
bne $t1, $zero, invalid entry
condition2:
sgt $t1, $s1, -1 # if $s1 > -1 then $t1 = 1 else $t1 = 0
beq $t1, $zero, invalid entry # if $t1 = 0; InvalidEntry
sgt $t1, $s1, 9 # if s1 > 9 t1 = 1 else $t1 = 0
bne $t1, $zero, condition3 # if $t1 does not equal = 0; condition3
```

Switch/case (3)

```
condition2:
sgt $t1, $s1, -1 # if $s1 > -1 then $t1 = 1 else $t1 = 0
beq $t1, $zero, invalid entry # if $t1 = 0; InvalidEntry
sgt $t1, $s1, 9 # if s1 > 9 t1 = 1 else $t1 = 0
bne $t1, $zero, condition3 # if $t1 does not equal = 0; condition3
li $v0, 4
la $a0, string1
syscall
j exit
condition3:
sgt $t1, $s1, 9 # if $s1 > 9 then $t1 = 1 else $t1 = 0
beq $t1, $zero, invalid entry # if $t1 = 0; InvalidEntry
sgt $t1, $s1, 21 # if s1 > 21 t1 = 1 else $t1 = 0
bne $t1, $zero, condition3 # if $t1 does not equal = 0; condition3
li $v0, 4
la $a0, string2
syscall
j exit
invalid entry:
li $v0, 4
la $a0, string11
syscall
j exit
exit:
li $v0, 10 # v0<- (exit)
syscall
```

while

```
while (save[i] == k)
i += 1;
```

for


```
## for(c=0; c<10; c++)
      ##
             x += arr[c];
      la
            $tO, arr
                                # carrega o end. de arr em t0
      addi $t1, $zero, 0 # inicializa o contador c
            $t2, arr sz # carrega o end. do tam do array em t2
      la
      lw $t2,0($t2)
                        # carrega o tam do array em t2
FOR1:
            $t1,$t2, EXIT1 # se o contador chegou no final pula para fora do laço
      beq
      ####corpo do for
                                # t3 = c*4
      sll
            $t3,$t1,2
      add $t3,$t3,$t0 # t3 = c*4 + aarr
      lw $t4,0($t3)
                             # t4 = arr[c]
      add $s0,$s0,$t4
                              # x += arr[c]
                                # incrementa o contador c
      addi $t1,$t1,1
                                 # retorna para executar a prox. iteração do laço
             FOR1:
EXIT1:
```

Jumps

- Instruções de salto permitem alterar o fluxo de execução de programas;
- A ISA do MIPS32 prevê vários tipos de instruções de salto:
 - Saltos relativos ao PC;
 - Saltos Absolutos.

Jump (2)

j LABEL




Outras Instruções de Salto

- jr → jump register
 - Usado para saltos absolutos;
 - Usado em sub-rotinas (retorno da sub-rotina);
 - Endereços de até 32 bits (capacidade do registrador);
 - Ex: jr \$s0
- jal \rightarrow jump and link
 - Usado em sub-rotinas;
 - Seta \$ra para o endereço de PC+4 (prox. instrução);
 - Salta para o endereço especificado;
 - Ex: jal LABEL
- jalr →jump and link register
 - Usado em sub-rotinas;
 - Seta \$ra para PC+4 e salta para a pos. de mem. em \$s0;
 - Ex: jalr \$s0

Instruções de Acesso a Memória


OP	Descrição	Exemplo
lb	Carrega byte da memória (rt ←MEM[rs+offset])	lb \$rt, offset(\$rs)
lbu	Carrega byte da memória (rt ←MEM[rs+offset])	lbu \$rt, offset(\$rs)
lh	Carrega half word da memória (rt ←MEM[rs+offset])	Ih \$rt, offset(\$rs)
lhu	Carrega half word da memória (rt ←MEM[rs+offset])	Ihu \$rt, offset(\$rs)
lui	Carrega a cte nos 16 bits mais significativos do registrador	lui \$rt, cte
lw	Carrega word da memória (rt ←MEM[rs+offset])	lw \$rt, offset(\$rs)
sb	Salva byte na memória (MEM[rs+offset] ← rt)	sb \$rt, offset(\$rs)
sh	Salva half word na memória (MEM[rs+offset] ← rt)	sh \$rt, offset(\$rs)
sw	Salva wordna memória (MEM[rs+offset] ← rt)	sw \$rt, offset(\$rs)
mtc1	Move uma word de um reg. de propósito geral para o C1	mtc1 \$f1, \$s1
mfc1	Move uma word do C1 para um reg. de propósito geral	mfc1 \$s1, \$f1

Alinhamento em Memória




- Instruções devem ser colocadas em posições de memória múltiplas de "4";
- O mesmo se aplica a dados;
- Os endereços múltiplos de 4 (em hexadecimal) começam com:
 - 0x??0; 0x??4; 0x??8; 0x??c
- Em binário:
 - **0000, 0100, 1000, 1100**


LW – Load Word




LW – Load Word




LH – Load Half




LB – Load Byte




SW – Store Word



SH – Store Half




SB – Store Byte



LUI – Load Upper Immediate

- Não necessariamente uma instrução de acesso à memória;
- Carrega 16 bits de uma constante nos dois bytes mais significativos de um array;



Uma Palavra Sobre Arranjos

- Arrays são muito grandes para serem armazenados diretamente em registradores;
- Eles são mantidos em memória;
- Embora sejam simples de utilizar em qualquer linguagem de programação de alto nível, em assembly não é tão simples;
- A melhor forma de entender é pensar em manipulação de arrays via ponteiros tal como usualmente é feito em C;

Uma Palavra Sobre Arranjos

```
int arr[10];
int i, *pa;
pa = &arr[0];
for ( i = 0; i < 10; i++) {
    *pa = i * i;
    pa++;
}
...</pre>
```

```
.data
#arr: .word 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
arr: .space 40 # 4 x 10 words (dado em bytes)
sz: .word 10
i: .word
pa: .word
.text
             $t0, arr # t0 <- &arr[0]
       la $t7, sz
             $t7, 0($t7)
             $s0, $zero, $zero # i = 0
       add
       add $t6, $t0, $zero #copia de &arr[0]
       addi $t7, $t7, -1
                              # tam array [0,9]
             $s0, $t7, SAI1
FOR1:
       beq
                              # i^2
       mul
             $t1, $s0, $s0
             $t1, 0($t6)
       SW
             $t6, $t6, 4
                               #pa++
       addi
       addi
             $s0, $s0, 1
             $v0, 10
SAI1:
       li 
       syscall
```

Uma Palavra Sobre Arranjos

Endereço base em um RPG;

RPG – Registrador de Propósito Geral

- Deslocamento <<constante>>;
- Infelizmente o deslocamento constante não pode ser alterado dinâmicamente no programa;
- SOLUÇÃO: Utilizar outro RPG auxiliar para calcular endereço <<base + deslocamento>>;

Uma Palavras Sobre <STRUCTS>

- Estruturas de dados estáticas são uma conveniência ofertada por linguagens de programação de alto nível;
- Não há suporte a structs em assembly;
- Então como um struct é traduzido em assembly?

Uma Palavras Sobre <STRUCTS>

```
typedef struct P3D{
                            → 32 bits
      int x; ——
      int v; ———
                            → 32 bits
                                                                Ζ
      int z; _____
                           → 32 bits
      char nome [10]; -
                           → 80 bits
    } Ponto3D;
                             176 bits = 22 bytes \rightarrow 24 bytes
int main()
    Ponto3D p1, p2;
                                                       22 não é múltiplo de 4,
   p1.x = 31;
   p1.y = 42;
                                                       Consequentemente os dados
    p1.z = 53;
                                                       não estarão alinhados!
   p2.x = p1.x + p1.y;
   p2.y = p1.y + p1.z;
    p2.z = p1.x + p1.z;
```

return 0;

nome

```
. data
p1: .space 24 #22 efetivamente usados
p2: .space 24
 .text
        #$t0 aponta para o primeiro byte da struct p1
                $t0, p1
        la
        #$t1 aponta para o primeiro byte da struct p2
                $t1, p2
         la
        #####p1.x = 31
              $t7, $zero, 31
         addi
                $t7, 0($t0)
         sw
         #####p1.y = 42
         addi
              $t7, $zero, 42
         #calcula onde está p1.y na memória
         add
                $t6, $t0, 4
                $t7, 0($t6)
         sw
         #####p1.z = 53
              $t7, $zero, 53
         addi
         #calcula onde está p1.y na memória
               $t6, $t0, 8
         add
                $t7, 0($t6)
         sw
        \#p2.x = p1.x + p1.y;
         1w
                $t2, 0($t0)
                             #p1.x
```

```
addi
       $t6, $t0, 4
       $t3, 0($t6) #p1.y
lw
       $t2, $t2, $t3
add
       \$t2, 0(\$t1) #p2.x = p1.x + p1.y
sw
\#p2.y = p1.y + p1.z;
addi
      $t6, $t0, 4
       $t3, 0($t6) #p1.y
1w
addi
      $t6, $t0, 8
       $t2, 0($t6) #p1.z
lw
      $t2, $t2, $t3
add
       $t6, $t1, 4
addi
       $t2, 0($t6) \#p2.y = p1.y + p1.z
sw
\#p2.z = p1.x + p1.z;
       $t3, 0($t0)
1w
                    #p1.x
      $t6, $t0, 8
addi
lw
       $t2, 0($t6) #p1.z
       $t2, $t2, $t3
add
       $t6, $t1, 8
addi
       $t2, 0($t6)  #p2.z = p1.x + p1.z
sw
li $v0, 10
syscall
```

Bibliografia Comentada



 PATTERSON, D. A. e HENNESSY, J. L. 2014.
 Organização e Projeto de Computadores – A Interface Hardware/Software. Elsevier/ Campus 4ª edição.



HENNESSY, J. L. e PATTERSON, D. A. 2012.

Arquitetura de Computadores — Uma

Abordagem Quantitativa. Elsevier/ Campus

5ª edição.

Bibliografia Comentada



 MONTEIRO, M. A. 2001. Introdução à Organização de Computadores. s.l.: LTC, 2001.



• MURDOCCA, M. J. e HEURING, V. P. 2000. Introdução à Introdução de Computadores. 2000. 85-352-0684-1.

Bibliografia Comentada



• **STALLINGS, W. 2002.** *Arquitetura e Organização de Computadores.* 2002.



• **TANENBAUM, A. S. 2007.** *Organização Estruturada de Computadores.* 2007.