### **Dipolo Elétrico**


- Dipolo elétrico: duas cargas iguais e opostas, separadas por uma distância d
- Def.: Momento do dipolo elétrico  $\rightarrow$  o vetor  $\vec{p}$  cujo módulo é qd (separação das cargas, d, multiplicada pela carga q) e a direção e o sentido é da carga negativa para a positiva :

$$\vec{p} = q\vec{d}$$

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/dipole.html#c3

#### **Electric Dipole Field**

The <u>electric field</u> of an <u>electric dipole</u> can be constructed as a vector sum of the <u>point charge fields</u> of the two charges:



#### **Dipole Moment**

The electric dipole moment for a pair of opposite charges of magnitude q is defined as the magnitude of the charge times the distance between them and the defined direction is toward the positive charge. It is a useful concept in atoms and molecules where the effects of charge separation are measurable, but the distances between the charges are too small to be easily measurable. It is also a useful concept in dielectrics and other applications in solid and liquid materials.

$$-\mathbf{q} - \mathbf{p}$$

$$\mathbf{d} \quad \mathbf{p}$$


$$\mathbf{p} = \mathbf{q} \mathbf{d}$$

Applications involve the electric field of a dipole and the energy of a dipole when placed in an electric field.

$$-\mathbf{q} = \frac{1}{\mathbf{d}} \quad \mathbf{p} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{\mathbf{p}}{\mathbf{z}^{3}}$$

$$+\mathbf{q} + \mathbf{p} = \frac{1}{2} + \mathbf{q} = \frac{1}{2} + \mathbf{$$

# ightarrow Dipolo elétrico colocado num campo elétrico externo, uniforme $\vec{E}$



- Módulo F = qE
- As forças nas duas cargas são iguais e opostas.
- A resultante das forças sobre o dipolo é nula

• As duas forças produzem um binário e o dipolo tende a girar de modo a alinhar-se com o campo.

$$\tau = F.d.sen \theta$$

$$\tau = F.d.sen \theta$$

Visto que F = qE e p = dq  $\Rightarrow \tau = qE$  d sen  $\theta = pE$  sen  $\theta$ 

Momento na forma vetorial como produto vetorial dos vetores  $\ \vec{P} \ e \ \vec{E}$ 

$$\vec{ au} = \vec{p} \times \vec{E}$$

- Energia potencial dum dipolo eléctrico em função da sua orientação em relação ao campo eléctrico externo.
- Trabalho necessário para fazer o dipolo girar  $d\theta$  é:  $dW = \tau d\theta$
- Uma vez que  $\tau = pE$  sen  $\theta$ , e que o trabalho se transforma em energia potencial  $U \Rightarrow$  a variação da U para uma rotação de  $\theta_0$  até  $\theta$  é:

• Uma vez que  $\tau = pE \ sen \ \theta$ , e que o trabalho se transforma em energia potencial  $U \Rightarrow$  a variação da U para uma rotação de  $\theta_0$  até  $\theta$  é:

$$U - U_0 = \int_{\theta_0}^{\theta} z d\theta = \int_{\theta_0}^{\theta} p.E.sen\theta.d\theta = p.E \int_{\theta_0}^{\theta} sen\theta.d\theta$$

$$U - U_0 = p.E[-\cos\theta]_{\theta_0}^{\theta} = p.E(\cos\theta_0 - \cos\theta)$$


Tomando 
$$\theta_0 = 90^\circ$$
 (Constante que depende da orientação inicial do dipolo)

$$\Rightarrow$$
  $\cos\theta = \cos 90^{\circ} = 0$ 

•  $U_0 = 0$  em  $\theta_0 = 90^{\circ}$  (a nossa referência da energia potencial)

$$\Rightarrow$$
 U = -p.E.cosθ  $U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$  (produto escalar)

- As <u>moléculas</u> estão polarizadas quando há uma separação entre o "centro de gravidade" das cargas (-) e o das cargas (+) da molécula.
- Em algumas moléculas, como na da água, essa condição está sempre presente.




- Centro das cargas (-): imediações do átomo de oxigénio.
- Centro das cargas (+): na metade do segmento de recta que liga os dois átomos de hidrogénio.

• Os materiais compostos por moléculas permanentemente polarizadas, possuem  $\kappa$  (constante dielétrica) elevada. ( $\kappa_{\text{água}} = 80$ )

• Uma molécula simétrica pode não ter polarização permanente, mas é possível induzir uma polarização mediante a aplicação de um campo elétrico externo.

Por exemplo: molécula linear alinhada com o eixo dos xx num  $\vec{E}$  externo na direção dos xx positivos.  $\rightarrow$ 



- Centro das cargas  $(+) \rightarrow à$  direita
- Centro das cargas (-) → à esquerda
   em relação à posição original.
- Este efeito de polarização induzida é o que predomina na maioria dos materiais usados como dieléctricos nos condensadores.

## Funcionamento de um forno micro-ondas

http://www.youtube.com/watch?v=kp33ZprO0Ck

(ver entre 1'44" e 2'15")

O princípio de funcionamento do forno, baseia-se na emissão de ondas eletromagnéticas alternadas.

Com a alteração constante do sentido e da magnitude do campo elétrico, as moléculas de água presentes nos alimentos vão estar permanentemente a tentar ajustar-se ao campo. Assim, é provocada uma agitação que resulta em calor no interior dos alimentos.