**Escalonamento do Processador** 

# ESCALONAMENTO DO PROCESSADOR

- Conceito de escalonamento
- Níveis de escalonamento
- Algoritmos de escalonamento
- Avaliação dos algoritmos



**FEUP** 

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

**Sistemas Operativos** 

**Escalonamento do Processador** 

# Conceitos básicos

Escalonamento do processador

• estratégia de atribuição do CPU aos processos

O escalonamento do processador é a base dos sistemas com multiprogramação.


A execução de um processo consiste em geral de

- um "ciclo" de execução no CPU (CPU burst), seguido de
- uma espera por uma operação de I/O (I/O burst)



FEUP

**MIEIC** 



**Escalonamento do Processador** 

## Conceitos básicos

A escolha do algoritmo de escalonamento depende do tipo de distribuição dos *bursts*.

Distribuição típica dos CPU bursts:

- elevado no de bursts de curta duração
- baixo nº de bursts de longa duração

#### **Programa**

- CPU-bound
  - » passa a maior parte do tempo a usar o CPU
  - » pode ter alguns CPU bursts muito longos
- I/O bound
  - » passa mais tempo a fazer I/O do que computação
  - » tem, tipicamente, muitos CPU bursts curtos



FEUP

MIEIC

Escalonamento do Processador

# Níveis de escalonamento do CPU

#### Escalonamento de longo prazo

 Determina que processos são admitidos para execução no sistema.

#### Escalonamento de curto prazo

 Determina qual o processo a ser executado proveniente da fila de processos prontos.


#### Escalonamento de médio prazo

- Determina que processos s\u00e3o carregados, total ou parcialmente, em mem\u00f3ria principal, depois de terem estado suspensos.
- · Está ligado à função de swapping.



**FEUP** 

**MIEIC** 



# Escalonamento de longo prazo e de médio prazo

#### Escalonamento de longo prazo

- Intervem na criação de novos processos.
- A decisão é, geralmente, apenas função de
  - » os recursos necessários e disponíveis
  - » o nº máximo de processos admissíveis
- Determina o grau de multiprogramação.
  - » grau de multiprogramação = nº de processos em memória

#### Escalonamento de médio prazo

- Intervem por ocasião da escassez de recursos
- Pode ser executado com intervalos de alguns segundos a minutos.



MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

**Sistemas Operativos** 

Escalonamento do Processador

# Escalonamento de curto prazo

#### Escalonamento de curto prazo

- As decisões relativas ao escalonamento podem ter lugar quando um processo
  - » 1 comuta de "a executar" → "bloqueado"
  - » 2 comuta de "a executar"  $\rightarrow$  "pronto"
  - » 3 comuta de "bloqueado" → "pronto"
  - » 4 termina
- Em geral, é invocado com intervalos muito curtos. (algumas centenas de milisegundos).
- · Deve ser o mais rápido e eficiente possível.
- Pode ser
  - » preemptivo o processo pode ser forçado a ceder o CPU
  - » não preemptivo o processo executa até bloquear ou ceder a vez voluntariamente



**MIEIC** 

**Escalonamento do Processador** 

# Despacho

O módulo de despacho ( *dispatcher* ) dá o controlo do *CPU* ao processo seleccionado pelo módulo de escalonamento de curto prazo.

#### Isto envolve:

- comutação de contexto
- comutação p/ modo utilizador
- "saltar" p/ o endereço adequado do programa do utilizador



FEUP

**MIEIC** 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

**Sistemas Operativos** 

**Escalonamento do Processador** 

# Algoritmos de escalonamento

- First-Come First-Served (FCFS)
- Shortest Job First (SJF) e Shortest Remaining Time First (SRTF)
- Priority Schedulling (PS)
- Round-Robin (RR)
- Multilevel Queue ( MLQ )
- Multilevel Feedback Queue ( MLFQ )



FEUP

**MIEIC** 

Escalonamento do Processador

# Critérios de avaliação dos algoritmos de escalonamento

#### Utilização do processador

percentagem de tempo em que o processador está ocupado

#### Taxa de saída / eficiência (throughput)

- nº de processos completados por unidade de tempo
  - » importante em sistemas batch

#### Tempo de resposta

- tempo que o sistema demora a começar a responder
  - » importante em sistemas interactivos

#### Tempo de permanência (turnaround time)

 intervalo de tempo desde que o processo é admitido até que é completado pelo sistema

#### Tempo de espera



tempo total que o processo fica à espera na fila de proc.s prontos

de ser seleccionado p/ execução

MIEIC Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

**Sistemas Operativos** 

Escalonamento do Processador

# Optimização dos algoritmos

#### Maximizar

- utilização do processador
- throughput

#### **Minimizar**

- tempo de permanência
- tempo de espera
- tempo de resposta



### First-Come First-Served

- Os processos são escalonados por ordem de chegada (fila *FIFO*).
- Não-preemptivo.
- Vantagens:
  - · Fácil de implementar.
  - Simples e rápido na decisão.
  - Não há possibilidade de inanição (starvation) todos os processos têm oportunidade de executar.
- Desvantagens
  - O tempo médio de espera é frequentemente longo.
  - Pode conduzir a baixa utilização do CPU e dos dispositivos de I/O.
- Inadequado p/ sistemas time-sharing.



**FEUP** 

**MIEIC** 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

#### **Sistemas Operativos**

#### Escalonamento do Processador

# Exemplo (FCFS)

Processo	CPU burst (ms)	time
P1	24	tempos do
P2	3	1º burst cycle de cada processo
P3	3	de cada processo

Qual o tempo de espera médio quando a ordem de chegada é a) P1 - P2 -P3 ? b) P2 - P3 - P1 ? Todos os processos chegam em t=0

Ordem de chegada: P1 - P2 -P3 Ordem de chegada: P2 - P3 -P1

Processo	Tempo de espera	P 
P1	0	_
P2	24	
P3	27	
'	média = 17	

FEUP

MIEIC

### First-Come First-Served

#### **Exemplo:**

(situação dinâmica, 1 processo CPU-bound e muitos processos I/O-bound)

- Em certa altura, um processo CPU-bound toma conta do processador.
- Durante este tempo, os processos I/O-bound terminam a I/O e vão p/ a lista dos processos prontos.
- Enquanto isto, os dispositivos de I/O ficam inactivos.
- Quando o processo CPU-bound liberta o processador e fica à espera de I/O os processos I/O-bound usam o processador durante um curto intervalo e voltam pl as filas de espera de I/O.
- Neste momento, estão todos os processos à espera de I/O e o processador inactivo.
- A <u>baixa utilização da CPU</u> poderia ser evitada se não se usasse FCFS (deixando que os processos mais curtos corressem primeiro)

#### Efeito do FCFS sobre os processos:

» penaliza os processos curtos



FEUP

» penaliza os processos I/O bound

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

**Sistemas Operativos** 

**Escalonamento do Processador** 

# Shortest-Job-First

- Cada processo deverá ter associada a duração do próximo CPU-burst. (possível?...)
- É seleccionado o processo com o menor próximo CPU-burst.
- Dois esquemas:
  - Não preemptivo
    - » uma vez atribuído o CPU a um processo não lhe pode ser retirado até que ele complete o CPU-burst
  - Preemptivo (<u>Shortest Remaining Time First SRTF</u>)
    - » se chegar um novo processo com uma duração do CPU-burst menor do que o tempo que resta ao processo em execução faz-se a preempção



**MIEIC** 

### Shortest-Job-First

#### O algoritmo SJF é:

- Óptimo
  - » Resulta num tempo médio de espera mínimo para um dado conjunto de processos.
- Difícil de implementar
  - » Como determinar a duração do próximo CPU-burst?

#### Estimação da duração do próximo CPU-burst

• Fazer a média exponencial de tempos medidos anteriormente

$$T_{n+1} = \alpha t_n + (1-\alpha) T_n$$
 $0 \le \alpha \le 1$ 
 $t_n = duração do burst n
 $T_n = tempo estimado do burst n$$ 



MIEIC Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

# Shortest-Job-First

Notar que nesta estimativa todos os valores são considerados mas, os mais distantes no tempo têm menor peso.

$$T_{n+1} = \alpha t_n + (1-\alpha) \alpha t_{n-1} + (1-\alpha)^2 \alpha t_{n-2} + ...$$
... +  $(1-\alpha)^i \alpha t_{n-i} + ... + (1-\alpha)^n T_0$ 

**Exemplo:** 

$$\alpha = 0.8 \Rightarrow$$

$$T_{n+1} = 0.8 t_n + 0.16 t_{n-1} + 0.032 t_{n-2} + 0.0064 t_{n-3} + \dots$$

 $\alpha$  elevado  $\Rightarrow$  dar muito peso às observações mais recentes  $\alpha$  baixo  $\Rightarrow$  a média tem em conta um maior nº de observações



MIE

Sistemas Operativos	istemas Operativos Escalonamento do Processador								
Exemplo (SJF e SRTF)									
	Processo	Hora de chegada	CPU burst t (ms)	ime					
	P1 P2 P3 P4	0 2 4 5	7 4 1 4						
SJF (não preemptivo)  Tempo de espera médio = (0+6+3+7) / 4 = 4 m									
P <sup>-</sup>	1	P3	P2	P4					
0		7 8	1	2	16				
SRTF (preemptivo à cheg.) Tempo de espera médio = (9+1+0+2) / 4 = 3 ms									
P1 P2 0 2	P3 P2 4 5	P4	11	P1	16				
FEUP	genharia da	Universida	MIEIC de do Porto						

**Escalonamento do Processador** 

# SJF e SRTF

Características gerais de SJF e SRTF:

- Penaliza os processos que fazem uso intensivo do CPU
- Possibilidade de inanição (starvation) de alguns processos
- · Overhead elevado

O algoritmo SJF poderia ser usado no escalonamento de longo prazo.

A estimativa do tempo de execução de um programa deveria ser fornecida pelo utilizador.

Esta estimativa deve ser o mais correcta possível.

- estimativa de valor baixo ⇒
   respecta mais rápida
  - resposta mais rápida
- mas... um valor demasiado baixo ⇒
   exceder o limite de tempo ⇒
   submeter o programa de novo p/execução !



FEUP

MIEIC

# **Priority schedulling**

- A cada processo é associada uma prioridade.
  - » prioridade = nº inteiro
  - » a gama de valores e o seu significado depende do S.O.
- O processador é atribuído ao processo com maior prioridade.
- Dois esquemas:
  - Não preemptivo
    - » um novo processo é colocado na fila de processos prontos e aguarda que o processo actual liberte o CPU
  - Preemptivo
    - » sempre que um processo chega à fila de processos prontos a s/prioridade é comparada c/ a do processo em execução e, se for maior, o CPU é atribuído ao novo processo.



**FEUP** 

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

#### **Sistemas Operativos**

Escalonamento do Processador

# Priority schedulling

#### Problema principal

• inanição (se as prioridades forem estáticas)

#### Solução

 aumentar gradualmente a prioridade dos processos que estão à espera de execução à medida que o tempo passa (envelhecimento)


#### Definição das prioridades

- · definidas internamente, atentendo a
  - » limites de tempo
  - » necessidades de memória
  - » nº de ficheiros abertos
  - » quociente entre I/O burst médio e CPU burst médio
- definidas externamente, atentendo a
  - » importância do processo
  - » importância do utilizador



FEUP

MIEIC




**Escalonamento do Processador** 


## Round Robin

- Atribui-se a cada processo uma fatia de tempo (quantum) para executar.
- Um processo permanece no estado de execução até efectuar uma operação de I/O, ou ser interrompido por um temporizador que periodicamente (no fim da fatia de tempo atribuída ao processo) interrompe o processo que estiver em execução, ou terminar
- A lista de processos prontos é uma fila do tipo FIFO.
   Sempre que há uma mudança de contexto o processo que deixa o processador vai p/ o fim da lista.



MIEI





**Escalonamento do Processador** 

### Round Robin

#### Características gerais do RR:

- Não há perigo de inanição
- Favorece os processos CPU-bound
  - Um processo I/O-bound usará frequentemente menos do que 1 quantum, ficando bloqueado à espera das operações de I/O
  - Um processo CPU-bound esgota o seu quantum passando para a fila de processos prontos e passando à frente dos processos bloqueados



**MIEIC** 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

**Sistemas Operativos** 

**Escalonamento do Processador** 

### Round Robin virtual

Solução para o problema anterior (favorecimento dos processos *CPU-bound*)

- Quando um processo bloqueado fica com a sua operação de I/O completa, em vez de ir para a fila de processos prontos, vai para uma fila auxiliar que tem preferência sobre a fila de processos prontos
- Quando um processo da fila auxiliar é despachado irá correr apenas um tempo que é igual ao quantum menos o tempo de processador que utilizou imediatamente antes de ficar bloqueado



MIEI

**Escalonamento do Processador** 

# Multilevel Queue

- Sistema baseado em prioridades mas com várias filas de processos prontos.
- Cada fila tem o seu algoritmo de escalonamento.
- As filas são ordenadas por ordem decrescente de prioridade.
- Executa-se um processo de uma fila apenas quando não há processos prontos nas filas de maior prioridade.
- É necessário fazer um escalonamento entre filas.



FEUP

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

### **Sistemas Operativos Escalonamento do Processador** Multilevel Queue **Escalonamento entre filas:** · Com prioridade fixa » Servir das filas de mais alta prioridade para as de mais baixa prioridade. » Possibilidade de inanição. Fatia de tempo » Cada fila recebe uma fatia de tempo que distribui pelos seus processos. ex: no caso de 2 filas atribuir 80% à de maior prioridade e 20% à outra Proc.s de sistema CPU Proc.s interactivos Proc.s batch **FEUP**

### Multilevel Feedback Queue

- Sistema Multilevel Queue com regras para movimentar os processos entre as várias filas.
- Os processos mudam de fila de acordo com o seu comportamento anterior:
  - Os processos são admitidos na fila de maior prioridade
  - Um processo que usa demasiado tempo de CPU
    é despromovido p/ uma fila de prioridade mais baixa.
  - Um processo que esteja há muito tempo à espera numa fila de baixa prioridade vai sendo deslocado p/ filas de maior prioridade.
    - » Esta operação, dita de <u>envelhecimento</u> do processo, pode impedir a inanição.



MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

**Sistemas Operativos** 

Escalonamento do Processador

# Multilevel Feedback Queue


Parâmetros de um MLFQ scheduller:

- Nº de filas
- · Algoritmo de escalonamento para cada fila
  - » Quase sempre Round Robin
- Método usado p/ determinar quando se deve promover um processo
  - » Quando ele bloqueia antes de terminar a sua fatia de tempo
- Método usado p/ determinar quando se deve despromover um processo
  - » Quando usa completamente a sua fatia de tempo
- Método usado p/ determinar em que fila entra o processo pela 1ª vez
  - » Benefício da dúvida: começar por uma de alta prioridade
- Política de "envelhecimento"
  - » Mover p/ filas de maior prioridade quando o tempo de espera começa a ser elevado



FEUP

MIEIC



**Escalonamento do Processador** 

# Escalonamento em sistemas multiprocessador

- Escalonamento mais complexo do que em sistemas uniprocessador.
- Sistemas
  - Homogéneos (processadores idênticos)
    - » Facilitam a partilha de carga.
    - » Em geral, usa-se uma fila única p/ todos os processadores.
  - Heterogéneos (processadores diferentes)
- Escalonamento
  - Mestre/Escravo (Master/Slave)
  - Auto-escalonamento

FEUP

**MIEIC** 

# Escalonamento em sistemas multiprocessador

- Escalonamento Mestre/Escravo
  - O processador-mestre "corre o S.O." e faz o despacho das tarefas p/ os processadores-escravo.
  - · Os "escravos" só correm programas do utilizador.
- Auto-escalonamento
  - · Cada processador manipula a lista de proc.s prontos.
  - A manipulação da lista torna-se complicada.
    - » Assegurar que não há 2 processadores
      - · a seleccionar o mesmo processo
      - · a actualizar a lista simultâneamente



**FEUP** 

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

**Sistemas Operativos** 

Escalonamento do Processador

# Escalonamento em Sistemas de Tempo-real

- Sistemas Hard-Real-Time
  - Têm de completar as tarefas dentro de um intervalo de tempo garantido
    - » O escalonador tem de saber o tempo máximo que demora a executar cada função do S.O. .
      - · Garantia impossível em sistemas com mem. virtual.
    - » Hardware dedicado, muito específico.
- Sistemas Soft-Real-Time
  - · Apenas requerem que certos processos críticos tenham prioridade sobre os outros
    - » Escalonamento c/ prioridades, sendo atribuída prioridade elevada aos proc.s críticos.
    - » A latência de despacho deve ser curta.
    - » Deve existir possibilidade de preempção.



**FEUP** 

# Performance dos Algoritmos de Escalonamento

- Como avaliar os algoritmos de escalonamento ?
  - ⇒ Definir importância relativa dos critérios de avaliação

(utilização do CPU, throughput, tempo de resposta, ... )

- Exemplo: Maximizar a utilização do CPU desde que o tempo de resposta máximo seja x.
- Como avaliar os diversos algoritmos sobre as restrições definidas ?
  - Avaliação analítica
  - Modelação de filas
  - Simulação
  - Implementação real



FEUP

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

#### **Sistemas Operativos**

**Escalonamento do Processador** 

# Escalonamento no UNIX (SVR3 e 4.3BSD)

- Escalonamento do tipo Multilevel Feedback Queue com RoundRobin em cada fila.
- As prioridades em modo núcleo são fixas e são sempre superiores às prioridades em modo utilizador.

#### Valores da prioridade

- em modo núcleo valores negativos
- em modo utilizador valores não negativos valor baixo ⇒ prioridade elevada


#### Prioridades em modo utilizador

- São actualizadas periodicamente (de 1 em 1 seg. ?)
- A fórmula de actualização visa diminuir a prioridade dos processos que utilizaram recentemente o processador durante mais tempo.



FEUP

**MIEIC** 



**Escalonamento do Processador** 

# Escalonamento no UNIX (SVR3 e 4.3BSD)

Actualização de prioridade em modo utilizador, feita pelo algoritmo de escalonamento:

$$P_{j}(i) = Pbase_{j} + CPU_{j}(i-1)/2 + nice_{j}$$

$$CPU_{j}(i) = (U_{j}(i) + CPU_{j}(i-1)) / 2$$

P;(i) = Prioridade do processo j no início do intervalo i

Pbase<sub>j</sub> = Prioridade base do processo j

U<sub>1</sub>(i) = Utilização do *CPU* pelo processo j, no intervalo i

CPU;(i) = Média exponencial da utilização do CPU pelo processo j no intervalo i

= Factor de ajuste controlável pelo utilizador (comandos nice e renice -

permitem alterar a prioridade dos processos)

**FEUP** 

(NOTA: versões mais recentes de UNIX usam outros algoritmos)

### **Escalonamento no Linux**

- Algoritmo de escalonamento preemptivo, relativamente simples, baseado em prioridades
  - A preempção só pode ocorrer quando o processo estiver a executar em modo utilizador
    - » se o seu *quantum* terminar
    - » se chegar à fila de processos prontos um processo com prioridade superior à do processo que está a executar
  - A prioridade de um processo é dinâmica (o escalonador vai tomando nota da actividade dos processos e ajusta as prioridades periodicamente)
    - » os processos I/O-bound são favorecidos relativamente aos CPU-bound
- Tipos de processos:
  - Normal
  - Tempo-Real (Real-Time)
    - » executam sempre antes dos Normais
    - » o Linux é soft real-time



**FEUP** 

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

**Sistemas Operativos** 

**Escalonamento do Processador** 

# **Escalonamento no Linux**

#### Operação básica do escalonador:

- percorrer a fila de processos prontos procurando o melhor processo para ser executado
- para cada processo da fila calcular o valor da sua goodness (bondade)
- se atingir o fim da fila sem encontrar um processo com goodness 

  0,
  "envelhecer" os processos e percorrer de novo a lista

#### Algoritmo de escalonamento:

- O tempo de CPU é dividido em "épocas".
- Numa época, cada processo tem direito a um quantum cuja duração é calculada no início da época.
- Em geral, diferentes processos têm diferentes quanta.
- Quando um processo esgota o seu quantum sofre preempção e é substituído por outro processo executável.
- Um processo pode ser seleccionado várias vezes, na mesma época, desde que não tenha esgotado o quantum inicialmente atribuído.
- A época termina quando todos os processos executáveis tiverem esgotado o seu quantum.

FEUP

 Nessa altura, o escalonador volta a calcular os quanta e começa uma nova época.

MIEI

### **Escalonamento no Linux**

#### Algoritmo de escalonamento (cont.)

- Cada processo tem um base time quantum (= prioridade-base do processo)
  - quantum que lhe é atribuído sempre que ele esgotar o quantum anterior
  - os utilizadores podem alterá-lo através das chamadas nice() e setpriority()
  - » valor típico = 210 ms (20 ticks do clock)
- Ao seleccionar um processo para executar, o escalonador tem em conta a prioridade de cada processo
- · Os processos Real-Time têm sempre prioridade sobre os processos Normais
- Há 2 tipos de prioridade:
  - » prioridade estática
    - · a prioridade dos processos Real-Time
    - varia entre 1 e 99
    - · nunca é alterada pelo escalonador
  - » prioridade dinâmica
    - · a prioridade dos processos Normais

    - = base time quantum + + nº de ticks de CPU que faltam para um processo terminar o seu quantum na época corrente



**FEUP** 

NOTA: quando se cria um novo processo, o nº de *ticks* que faltam para o proc.-pai são divididos em 2 metades, uma para o proc.-pai, outra para o proc.-filho.

MIEIC Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

## Escalonamento no Linux

- · Cada processo tem associada uma classe de escalonamento
  - » SCHED\_FIFO (First-In-First-Out)
    - aplica-se a processos Real-Time
    - se não houver processos Real-Time com prioridade superior o processo continua a executar enquanto quiser mesmo que haja processos c/ prioridade igual à sua na fila de proc.s prontos
  - » SCHED\_RR (Round-Robin)
    - aplica-se a processos Real-Time
  - » SCHED\_OTHER
    - · aplica-se a processos time-shared convencionais
  - » SCHED\_YIELD
    - aplica-se a processos que cederam voluntariamente o processador
- Um processo pode usar a chamada ao sistema sched\_yield() para libertar voluntariamente o processador



**FEUP** 

Escalonamento do Processador

### **Escalonamento no Linux**

#### Cálculo da goodness de um processo:

- · etapa fundamental do algoritmo de escalonamento
- indica quão desejável é que o processo seja seleccionado p/executar
- goodness = -1000
  - » o processo nunca deve ser seleccionado
  - » este valor só é retornado quando a fila de proc.s prontos só contém init\_task()
- goodness = 0
  - » o processo gastou o seu quantum
- 0 < goodness < 1000
  - » processo convencional que não esgotou o seu quantum
- *qoodness* >= 1000
  - » processo Real-Time



FEUP

**MIEIC** 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

**Sistemas Operativos** 

**Escalonamento do Processador** 

## **Escalonamento no Linux**

#### Função goodness:

```
int goodness(struct task_struct *p, struct task_struct *prev, ....)
{ ...

if (p->policy != SCHED_OTHER)
    return 1000 + p->rt_priority; /* REAL-TIME PROCESS */
   /* NORMAL PROCESSES */
   if (p->num_ticks_left == 0)
       return 0;
   if (p->mm == prev->mm) /*slight advantage to the current thread */
      return p->priority + p->num_ticks_left + 1;
   return p->priority + p->num_ticks_left;
   ...
}
```



FEUP

**MIEIC** 

Escalonamento do Processador

### **Escalonamento no Linux**

#### Execução do escalonador:

- · Invocação directa
  - o escalonador é invocado directamente quando
  - » o processo em execução tem de ser bloqueado porque necessita de recursos não disponíveis
- Invocação lenta (lazy)

ocorre quando

- » o processo em execução esgotou o seu quantum
- » um processo foi acrescentado à fila de processos prontos e a sua prioridade é superior à do processo em execução
- » um processo invoca shed\_yield()

Nestes casos é activada uma *flag*, e a execução do escalonador tem lugar posteriormente.



**FEUP** 

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

**Sistemas Operativos** 

Escalonamento do Processador

## **Escalonamento no Windows 2000**

- Escalonamento preemptivo, com múltiplos níveis de prioridade, com Round-Robin em cada nível.
- · Classes de prioridade:
  - Classe Variável / Dinâmica (prioridade 1..15)
    - » Um thread começa com um valor inicial de prioridade, a qual pode aumentar ou diminuir durante a execução.
      - aumentar se bloqueou à espera de I/O
      - diminuir se usou toda a fatia de tempo
    - » Prioridade inicial determinada a partir das prioridades-base do processo e do thread (a somar à prioridade do processo).
    - » prioridade inicial ≤ prioridade dinâmica da thread ≤ 15
    - » RR em cada nível de prioridade, mas um processo pode migrar p/ outros níveis (excepto os da classe Real-Time).
  - Classe Real-Time (prioridade 16..31)
    - » As prioridades dos threads não são ajustadas automaticamente.



FEUP

**MIEIC** 

### **Escalonamento no Windows 2000**

- Para o escalonador do Windows 2000 o que é escalonado são threads, não processos
- Os processos recebem uma certa classe de prioridade ao serem criados :
  - · Idle, Below Normal, Normal, Above Normal, High, Realtime
- Os threads têm uma prioridade relativa dentro da classe
   Idle, Lowest, Below Normal, Normal, Above Normal, Highest, Time Critical
- Existem 32 filas (FIFO) de threads prontos a executar
- · Quando um thread fica pronto
  - · corre imediatamente, se o processador estiver disponível, ou
  - é inserido no final da fila correspondente à s/prioridade actual
- Os threads de cada fila são executados em round-robin



**FEUP** 

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

**Sistemas Operativos** 

Escalonamento do Processador

# **Escalonamento no Windows 2000**

- Preempção
  - Se um thread com uma prioridade superior à do thread que está a executar fica pronto
    - » o thread de menor prioridade sofre preempção
    - » este thread vai para a "cabeça" da sua fila de processos prontos
  - Estritamente guiada por eventos
    - » não espera pelo próximo clock tick
    - » não garante um período de execução, antes da preempção
- Comutação voluntária
  - Quando o thread em execução cede o CPU porque
    - » bloqueou
    - » terminou
    - » houve um abaixamento explícito de prioridade



**MIEIC** 

### **Escalonamento no Windows 2000**

- Se o thread vê o seu quantum expirar
  - a prioridade é decrementada, a não ser já seja igual à prioridade-base do thread
  - · o thread vai para o fim da fila correspondente à sua nova prioridade
  - pode continuar a executar se não houver threads com prioridade igual ou superior (volta a ter um novo quantum)
- Quantum-padrão
  - 2 clock ticks
  - se um processo c/ prioridade Normal possuir a janela de foreground os seus threads podem receber um quantum maior
- Inanição
  - O Balance Set Manager é um thread com nível de prioridade 16, que executa de 1 em 1 segundo e
  - procura threads que estejam prontos há 4 segundos ou mais
  - aumenta a prioridade de até 10 threads em cada passagem
  - Não se aplica aos threads da classe real-time
    - » Isto significa que o escalonamento destes threads é "previsível"
    - » No entanto, não significa que haja garantia de uma certa latência



**FEUP** 

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

**Sistemas Operativos** 

Escalonamento do Processador

# **Escalonamento no Windows 2000**

- Multiprocessamento
  - Por defeito, os threads podem correr em qualquer processador disponível
- Soft affinity
  - · Cada thread tem um "processador ideal"
  - · Quando um thread fica pronto a correr
    - » se o "processador ideal" estiver disponível, executa nesse processador
    - » senão, escolhe outro processador de acordo com regras estabelecidas
- Hard affinity
  - Restringe um thread a um subconjunto dos CPUs disponíveis
  - · Raramente adequada.



FEUP

**MIEIC**