
Campo Electromagnético

Força nos condutores. Densidade de energia do campo

- Dieléctricos. Campo no interior de um dieléctrico. Lei de Gauss para dieléctricos.
- Vector polarização e Susceptibilidade eléctrica. deslocamento eléctrico.
- · Resolução de exercícios.


Maria Rute André rferreira@ua.pt

Carga positiva sob a acção de um campo eléctrico



2

Carga positiva sob a acção de um campo eléctrico








Linhas de campo Nas vizinhanças da carga

Carga entre a s placas de um condensador



This applet is a simulation of an experiment in which an aluminum sphere sitting on the bottom plate of a capacitor is lifted to the top plate by the electrostatic attraction generated as the capacitor is charged. While the sphere is in contact with the lower plate, their surface charge densities are approximately equal. Thus, as the capacitor is charged, the charge density on the sphere increases proportional to the potential difference between the plates in addition, energy flows into the region between the plates as the electric field builds up. This can be seen in the motion of the electric field reas as they move from the edge to the center of the capacitor. As the potential difference between the plates increases, the sphere feels an increasing attraction towards the top plate, indicated by the increasing tension in the field as more field lines "stacht" to it. Eventually this tension is enough to overcome the downward force of gravity, and the sphere is "levitated". Once separated from the lower one. The result is a net force upwards. In this simulation we have placed a non-conducting barrier just below the upper plate to prevent the sphere from touching it and discharging.

4


3

Propriedades fundamentais dos condutores

- O campo eléctrico no interior é nulo
- · A carga está distribuída na superfície
- · A superfície é equipotencial
- · A componente tangencial do campo eléctrico na superfície é nula
- · Fora do condutor o campo eléctrico é normal à superfície

Forças nos condutores

Consideremos um condensador de placas paralelas de área A, com densidade superficial σ , separadas de x e carregadas com carga +Q e -Q, distribuída uniformemente.



Para deslocarmos uma das placas de uma distância dx, usando uma forca F, realizamos um trabalho dW, tal que dW=Fdx.



A energia do condensador vai variar

$$W = \frac{Q^2}{2C} \wedge C = \varepsilon_0 \frac{A}{x} \Rightarrow W = \frac{Q^2 x}{2\varepsilon_0 A}$$

Para uma variação da distância de dx:

$$dW = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 A} dx \wedge dW = F dx \Rightarrow F = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 A}$$
Força no conduto

5

Densidade de energia do campo eléctrico

Como sabemos, o trabalho necessário para trazer duas cargas pontuais do infinito até uma distância finita entre elas é armazenada na forma de energia potencial.

- 1. Consideremos a energia armazenada num condensador: U=1/2CV².
- Consideremos a capacidade de um condensador de placas paralelas ¿A/d e onde

$$U = \frac{CV^2}{2} = \frac{\varepsilon_0 A E^2 d^2}{2d} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 (Ad) \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow U = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \times (volume)$$
 volume

Definindo $\mu = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \left(J m^{-3} \right)$

Densidade de energia do vector campo eléctrico

Conclusão: a energia é armazenada no campo elétrico.

Estas equações são gerais, apesar de termos usado caso particular de um condensador de placas paralelas.

Dieléctricos

6

- corrente.

· o material diz-se dieléctrico ou isolante.

Consideremos um condensador de placas paralelas

$$C_0 = \frac{Q}{V_0}$$
 (F) Se existir ar ou vácuo entre elas

Se introduzirmos entre as placas um dielétrico, mantendo a carga constante, vemos que



8

Dieléctricos

A capacidade aumenta de um factor k_e

$$V_0 = k_e V_d \Longrightarrow C_d = kC_0$$

A equação para a capacidade de um condensador é



A permitividade de um material é, então

$$k_e \varepsilon_0 = \varepsilon_r \varepsilon_0$$

Campo no interior de um dielétrico

Um dielétrico difere de um condutor, pois não possui cargas livres, capazes de se deslocarem sob a ação de um campo elétrico aplicado externamente.

Um dielétrico difere de um condutor, pois não possui cargas livres, capazes de se deslocarem sob a ação de um campo elétrico aplicado externamente. Num verdadeiro dielétrico, todas as cargas estão ligadas aos seus átomos, podendo ser forçadas a deslocarem de uma distância diminuta.

Quando ocorre esse deslocamento, o dieléctrico diz-se polarizado.



Polares: possuem um momento dipolar permanente (ex. àgua)

10

9


Campo eléctrico no interior de um dieléctrico

Moléculas polares


momento dipolar permanente











Campo eléctrico no interior de um dieléctrico

O que acontece às cargas de um dielétrico (+Q, -Q)) dentro de um condensador?

+Q: + próximas da placa -q
-Q: + próximas da placa +q

O campo elétrico no interior do dieléctrico será

$$\vec{E}_d = \vec{E}_{ext} - \vec{E}_i$$
 Campo induzido pelas cargas do dielétrico

Conclusão: se um dielétrico é colocado num campo elétrico, aparecerão cargas induzidas superficialmente que tendem a enfraquecer o campo elétrico aplicado ao dielétrico

Qual o valor das cargas induzidas?



Indução de cargas na superfície $(\mathbf{Q}_p, \text{ com sinal oposto})$, tal que a carga total no condensador é $(\mathbf{Q} - \mathbf{Q} \mathbf{p})$

Qual o valor das cargas induzidas?



$$E = \frac{E_0}{\kappa_e} = \frac{Q}{\kappa_e \varepsilon_0 A} = \frac{Q - Q_P}{\varepsilon_0 A}$$

O valor da carga elétrica induzida é

$$Q_p = Q \left(1 - \frac{1}{\kappa_s} \right)$$
 permitividade relativa (ε_r)

13 14

Qual o valor das cargas induzidas?

Lei de Gauss para dielétricos

$$\int \vec{E}_d \, \vec{dS} = \frac{Q}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon}$$

Lei de *Gauss* para dielétricos

Vector polarização e deslocamento eléctrico

O campo elétrico no interior de um dielétrico é

$$E_d = \frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}$$

Usando a lei de Gauss, sabemos que

$$E_d = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} - \frac{q_i}{\varepsilon_r S}$$

então

$$\frac{Q}{S} = \varepsilon_0 \left(\frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S} \right) + \frac{q_i}{S} \quad \land \quad E_d = \frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}$$

Vamos definir

$$P = \frac{q_i}{S} = \sigma_i$$

Vetor polarização elétrica: dá-nos o momento do dipolo por unidade de volume e tem módulo σ.

Vector polarização e deslocamento eléctrico

$$D = \frac{Q}{S} \qquad \begin{array}{c} \text{Deslocamento elétrico que tem por módulo a densidade superficial} \\ \text{de cargas na superfície do condensador.} \end{array}$$

A expressão geral para o vetor deslocamento elétrico é

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

Com base nestas definições, podemos escrever a lei de *Gaus*s, em termos do vetor deslocamento

$$div\vec{D} = \rho$$
Densidade de cargas livres no sistema

Susceptibilidade Eléctrica

A polarização em dieléctricos isotrópicos (propriedades eléctricas iguais em todas as direcções) ocorre sob a acção de um campo externo e tem o mesmo sentido do campo.

A intensidade de polarização depende da intensidade do campo e tem a forma:

$$\vec{P} = \chi_e \mathcal{E}_0 \vec{E}$$
Susceptibilidade eléctrica do material

17