# Mecânica e Campo Electromagnético



• Campo eléctrico no interior de um condutor com uma cavidade com forma arbitrária.

Capacidade e condensadores

• Condensadores de placas paralelas, cilíndrico e esférico.

• Energia armazenada num condensador.

· Resolução de exercícios.

Maria Rute André rferreira@ua.pt





As componente são paralelas às faces do elemento de volume



Há uma componente perpendicular às faces do elemento de volume que aponta para fora

1

2

# 

26. Dada a função vectorial de componentes: Ax = 6xy  $Ay = 3x^2 - 3y^2$  Az = 0

- a) Calcule o integral de linha do vector A, do ponto (0,0,0) para o ponto (2,4,0), através do caminho mais curto. Repita o cálculo para um caminho parabólico. Tire conclusões.
- b) Verifique que o campo representado pelo vector **A** pode representar um campo electrostático.
- c) Calcule a divergência do campo representado pelo vector  ${\bf A}~$  e interprete o resultado atendendo ao significado físico de  ${\it V.E.}$

27. Numa determinada região do espaço o campo eléctrico é dado por: 
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \hat{i} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \hat{j} + \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \hat{k} \right)$$

Verifique se nessa região do espaço existe ou não uma distribuição de carga eléctrica.

3


# **Condutores**

# Propriedades

- Materiais onde as cargas têm uma grande mobilidade.
- Num condutor perfeito, o deslocamento das cargas sob a acção de um campo eléctrico pode-se fazer em qualquer direcção e sem qualquer obstáculo.
- O campo eléctrico no interior de um condutor é nulo.


#### **Condutores**

Vamos analisar o que acontece a um condutor quando o colocamos na presença de um campo electrostático  $E_{\sigma}$ 



- Inicialmente, as cargas do condutor estão em repouso e arbitrariamente distribuídas por todo o condutor;
- Na presença do campo electrostático, as cargas começam a mover-se, de modo a que sejam nulas as forças que nelas actuam ou quando atingem os limites do condutor, originado um campo eléctrico no interior do condutor (E);
- Uma vez que as cargas s\u00e3o m\u00f3veis, continuar\u00e3o a mover-se at\u00e9 que E' anule
  E\_o no interior do condutor; de tal modo que em equilibrio electrost\u00e4tico, o
  campo el\u00e9ctrico no interior do condutor \u00e9 nullo.
- 4. No exterior do condutor o campo E' criado pela distribuição de cargas corresponde a um campo dipolar, sendo o campo total  $E=E'+E_0$

#### **Condutores**



Próximo do condutor, as linhas de campo entram radialmente (ou seja, perpendicularmente) à superfície.

5 6

# **Condutores**

- ${}^{\bullet}$  A carga está concentrada na superfície do condutor; logo o campo no interior do condutor é nulo.
- ${\bf \cdot O}$  condutor é um corpo equipotencial e a sua superfície é, também, equipotencial


$$\vec{E} = -gradV$$
O campo eléctrico tem de ser perpendicular à superficie em cada ponto

A componente tangencial do campo eléctrico na superfície em cada ponto é nula; Caso contrário, originaria um deslocamento de cargas o que implicaria que o condutor estivesse fora do equilíbrio.

> Portanto, o campo eléctrico no exterior de um condutor pode ser calculado, usando a lei de Gauss

# Condutores: campo eléctrico no exterior EXEMPLO

1. Suponhamos um fio condutor e analisemos a sua superfície carregada,  $+\sigma$ 



Só existe fluxo na superfície 1, pois o campo no interior é nulo e é perpendicular à superfície do condutor

$$\begin{split} \Phi &= \int\limits_{\mathcal{S}_1} \vec{E} \, \vec{da} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \\ &= E \pi r^2 = \frac{\sigma \pi r^2}{\varepsilon_0} \Leftrightarrow E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \end{split}$$

7 8

#### Condutores com cavidades

 Queremos saber se existe campo eléctrico no interior de cavidades em condutores

Superficie de Gauss

Como já sabemos, o campo no interior do condutor é nulo, logo a *ddp* entre dois pontos do condutor é, também, zero; ou seja:

$$V_B - V_A = -\int_A^B E dl = 0$$


Como a *ddp* deve ser zero para qualquer caminho escolhido, podemos concluir que o campo eléctrico dentro da cavidade, também, terá de ser nulo.

#### **Condutores**

#### **EXEMPLO**

 a) Qual o potencial em todo o espaço devido a uma esfera condutora de raio a e carregada com carga +Q?

b) Qual a energia potencial do sistema?




9 10

# **Condutores**

#### **EXEMPLO**

1. a) Qual o potencial em todo o espaço devido a uma esfera condutora de raio *a* e carregada com carga +Q? b) Qual a energia potencial *U* do sistema? É o









$$U = \frac{1}{2}QV$$

## Capacidade e Condensadores

 Definimos capacidade de um condutor como a razão entre a sua carga e o potencial, relativamente ao infinito:

$$C = \frac{Q}{V}$$
 (F)

### Um condensador é um dispositivo que armazena carga e energia eléctrica


Um condensador pode ter diversas formas e tamanhos, sendo a sua configuração básica definida por dois condutores com a mesma quantidade de cargas opostas:



Aplicações: armazenar energia potencial eléctrica, atrasar alterações de potencial quando acoplados a elementos resistivos, filtragem de sinais com frequência não desejadas, circuitos ressonantes....


## Capacidade e Condensadores

No estado não carregado, a carga em cada condutor é zero. Durante o processo de carga, No estado nad carregado, a carga em cada conductor e zero. Durante o processo de carga, uma carga 6 é movida de um condutor para outro, ficando um condutor carregado com «e o outro com «Q. Cria-se uma ddp, tal que o condutor carregado +Q está a um potencial superior àquele carregado com «Q. NOTA: tanto no estado carregado com ono estado não carregado a carga total no condensador é nula.




Definimos capacidade de um condensador como sendo uma medida da habilidade de armazenar carga e energia eléctrica.


Como um condensador é formado por dois (ou mais) condutores separados por uma dada distância, a capacidade pode, também, ser definida como a razão entre a carga total e a ddp dos condutores:




# Condensador de placas paralelas

Considere um condensador de placas paralelas, cada uma com uma área A e carga +Q e -Q, separadas de uma distância d, tal que d <<<< A (ou seja, o campo é uniforme entre as placas).








Linhas de campo eléctrico

13

14

## Condensador Cilíndrico

Considere um condensador cilíndrico: temos um condutor central de raio a envolvido por um condutor cilíndrico de raio separados por uma distância (b-a).



Ou seja, inicialmente está descarregado mas devido à presença do condutor interior os electrões fluem da terra até à sua superfície.

•O campo no interior do condutor do meio é nulo; •O campo é radial (b-a)<<</

•Vamos calcular o campo eléctrico entre os dois condutores, usando a lie de Gauss, considerando um cilindro de raio *r*: *a<r<b* 

$$\int Eda = E2\pi rl \Rightarrow E = \frac{\sigma a}{\varepsilon_0 r}$$

•A ddp entre os condutores será:


$$V_b - V_a = \int E dl = \frac{\sigma a}{\varepsilon_0} \ln \frac{a}{b} \Rightarrow C = \frac{2\pi \varepsilon_0 l}{\ln \frac{a}{b}}, \ \ onde \ Q = \sigma 2\pi a l$$

Condensador Esférico

Considere uma esfera de raio R<sub>1</sub> e carga +Q envolvida por outra esfera de raio R<sub>2</sub> e carga -Q separadas por uma distância (R2 - R1).



- O campo é radial;
  O campo a uma distância r. R₁<r<R₂, pode ser calculado usando a lei de Gauss</li>



15

# Energia armazenada num condensador Por definição, é igual ao trabalho necessário para carregá-lo.

•Consideremos que numa dada altura, a carga em qualquer placa é q e que está

associada um ddp, tal que V=q/C.

•O trabalho necessário para transportar uma carga infinitesimal dq da placa negativa para a placa positiva, será



$$dW = \frac{q}{C}dq \Rightarrow W = \int_{0}^{Q} \frac{q}{C}dq = \frac{Q^{2}}{2C}$$
Trabalho total

O trabalho é armazenado na forma de energia potencial eléctrica U e sendo Q=CV,

$$U = \frac{CV^2}{2}$$