

$The \ Wayback \ Machine - https://web.archive.org/web/20040804010528/http://www.lcad.icmc.usp.br: 80/~nonato/ED/AVL/remocao.html$


Remoção em uma Árvore AVL


Para remover um nó s de uma árvore AVL, basta seguirmos os seguintes passos:

- 1. Remover X da árvore AVL usando o mesmo algoritmo de remoção de um nó em uma árvore de busca binária. Recursivamente, empilhar cada nó que é visitado a partir do nó raiz até o nó X, incluindo-o;
- 2. Verificar se a pilha está vazia
 - o Se sim, o algoritmo termina.
 - Senão, vá para o passo (3).
- 3. Desempilhar um nó e verificar se a diferença de altura entre a sub-árvore da esquerda e da direita desse nó é maior que 1.
 - Se sim, você precisará rotacionar os nós. Dependendo do tipo de rotação realizada, o algoritmo pode não terminar aqui. Se ele não terminar, vá para o passo (2).
 - o Senão, vá para o passo (2).










Note que a operação de remoção pode ser realizada em tempo O(lg(n)). Na remoção de um elemento em uma árvore AVL, pode haver a necessidade de realizar mais de duas rotações (o que não acontece na inserção), podendo se estender para uma rotação em cada nível (O(log(n))) no pior caso. A figura a seguir mostra um exemplo deste caso:



- Algoritmo de remoção
- $\ll \underline{\acute{A}rvores~AVL}$