Programación Concurrente

Teoría 9




Facultad de Informática UNLP

Links al archivo con audio

La teoría con los audios está en formato MP4. Debe descargar los archivos comprimidos de los siguientes links:

- Librería Pthreads:
 https://drive.google.com/uc?id=1T2TBPMgrc1ax0z_vrDWMiSaSXJOTJ9GR&export=download
- Semáforos y monitores en Pthreads:
 https://drive.google.com/uc?id=1gLhJodkLt8ukBGLPNgauoHRX2
 HGX0sN9&export=download
- Librería para Pasaje de Mensajes (MPI):
 https://drive.google.com/uc?id=1tlOM5BaPD2KSlRIUVYWnwO-8SDqLPlE8&export=download

Librería para Memoria Compartida



Pthreads

Thread: proceso "liviano" que tiene su propio contador de programa y su pila de ejecución, pero no controla el "contexto pesado" (por ejemplo, las tablas de página).

- Algunos sistemas operativos y lenguajes proveen mecanismos para permitir la programación de aplicaciones "multithreading".
- ➤ En principio estos mecanismos fueron heterogéneos y poco portables ⇒ a mediados de los 90 la organización POSIX auspició el desarrolló de una biblioteca en C para multithreading (*Pthreads*).
- Pthreads es una bilbioteca para programación paralela en *memoria compartida*, se pueden crear threads, asignarles atributos, darlos por terminados, identificarlos, etc.

POSIX – API de Threads

- > Numerosas APIs para el manejo de Threads.
- Normalmente llamada Pthreads, POSIX a emergido como un API estandard para manejo de Threads, provista por la mayoría de los vendedores.
- Los conceptos que se discutirán son independientes de la API y pueden ser igualmente válidos para utilizar JAVA Threads, NT Threads, Solaris Threads, etc.
- > Funciones reentrantes.

Pthreads - Creación y terminación

Pthreads provee funciones básicas para especificar concurrencia:
#include <pthread.h>

```
int pthread_create (pthread_t *thread_handle, const pthread_attr_t *attribute, void * (*thread_function)(void *), void *arg);
```

int pthread join (pthread t thread, void **ptr);

int pthread_cancel (pthread_t thread);

int pthread exit (void *res);

➤ El "main" debe esperar a que todos los threads terminen.

Pthreads – Primitivas de Sincronización Exclusión mutua

- Las secciones críticas se implementan en Pthreads utilizando *mutex locks* (bloqueo por exclusión mutua) por medio de variables *mutex*.
- ➤ Una variable *mutex* tienen dos estados: locked (bloqueado) and unlocked (desbloqueado). En cualquier instante, sólo UN thread puede bloquear un *mutex*. *Lock* es una operación atómica.
- ➤ Para entrar en la sección crítica un Thread debe lograr tener control del *mutex* (bloquearlo).
- Cuando un Thread sale de la SC debe desbloquear el *mutex*.
- Todos los *mutex* deben inicializarse como desbloqueados.

Pthreads – Primitivas de Sincronización Exclusión mutua

La API Pthreads provee las siguientes funciones para manejar los *mutex*:

El escenario de productores-consumidores impone las siguientes restricciones:

- ➤ Un thread productor no debe sobrescribir el buffer compartido cuando el elemento anterior no ha sido tomado por un thread consumidor.
- Un thread consumidor no puede tomar nada de la estructura compartida hasta no estar seguro de que se ha producido algo anteriormente.
- Los consumidores deben excluirse entre sí.
- Los productores deben excluirse entre sí.
- En este ejemplo el buffer es de tamaño 1.

Main de la solución al problema de productores-consumidores.

```
pthread_mutex_t mutex;
int hayElemento;
tipo_elemento Buffer;
...
main()
{ hayElemento= 0;
    pthread_init ();
    pthread_mutex_init(&mutex, NULL);

/* Create y join de threads productores y consumidores*/
}
```

Código para los productores.

```
void *productor (void *datos)
  { tipo elemento elem;
   int ok;
   while (true)
        \{ ok = 0; 
          generar elemento(&elem);
          while (ok = = 0)
            { pthread mutex lock(&mutex);
              if (hayElemento== 0)
                { Buffer = elem;
                  hayElemento = 1;
                  ok = 1;
              pthread_mutex_unlock(&mutex);
```

Código para los consumidores.

```
void *consumidor(void *datos)
  { int ok;
    tipo elemento elem;
    while (true)
      \{ ok = 0; 
        while (ok == 0)
           { pthread mutex lock(&mutex);
             if (hayElemento == 1)
                { elem = Buffer;
                 hayElemento = 0;
                  ok = 1;
             pthread mutex unlock(&mutex);
         procesar elemento(elem);
```

Pthreads - Primitivas de Sincronización Tipos de Exclusión Mutua (*Mutex*)

- ➤ Pthreads soporta tres tipos de Mutexs (Locks): Normal, Recursive y Error Check
 - ✓ Un Mutex con el atributo Normal NO permite que un thread que lo tienen bloqueado vuelva a hacer un lock sobre él (deadlock).
 - ✓ Un Mutex con el atributo Recursive SI permite que un thread que lo tienen bloqueado vuelva a hacer un lock sobre él. Simplemente incrementa una cuenta de control.
 - ✓ Un Mutex con el atributo ErrorCheck responde con un reporte de error al intento de un segundo bloqueo por el mismo thread.
- El tipo de Mutex puede setearse entre los atributos antes de su inicialización.

Pthreads - Primitivas de Sincronización Overhead de Bloqueos por Exclusión Mutua

- ➤ Los locks representan puntos de serialización → si dentro de las secciones críticas ponemos segmentos largos de programa tendremos una degradación importante de perfomance.
- A menudo se puede reducir el overhead por espera ociosa, utilizando la función pthread_mutex_trylock. Retorna el control informando si pudo hacer o no el lock.

int pthread_mutex_trylock (pthread_mutex_t *mutex_lock).

- ✓ Evita tiempos ociosos.
- ✓ Menos costoso por no tener que manejar las colas de espera.

Pthreads - Primitivas de Sincronización Variables Condición

- Podemos utilizar variables de condición para que un thread se autobloquee hasta que se alcance un estado determinado del programa.
- Cada variable de condición estará asociada con un predicado. Cuando el predicado se convierte en verdadero (TRUE) la variable de condición da una señal para el/los threads que están esperando por el cambio de estado de la condición.
- Una única variable de condición puede asociarse a varios predicados (difícil el debug).
- ➤ Una variable de condición siempre tiene un mutex asociada a ella. Cada thread bloquea este mutex y testea el predicado definido sobre la variable compartida.
- ➤ Si el predicado es falso, el thread espera en la variable condición utilizando la función pthread_cond_wait (NO USA CPU).

Pthreads - Primitivas de Sincronización Variables Condición

La API Pthreads provee las siguientes funciones para manejar las variables condición:

```
int pthread cond wait (pthread cond t*cond,
                       pthread mutex t *mutex)
int pthread cond timedwait (pthread cond t*cond,
                            pthread mutex t *mutex
                            const struct timespec *abstime)
int pthread cond signal (pthread cond t *cond)
int pthread cond broadcast (pthread cond t *cond)
int pthread cond init (pthread cond t*cond,
                      const pthread condattr t *attr)
int pthread cond destroy (pthread cond t *cond)
```

Pthreads - Primitivas de Sincronización Productores/Consumidores con Variables Condición

Main de la solución al problema de productores-consumidores.

```
pthread cond t vacio, lleno;
pthread mutex t mutex;
int hayElemento;
tipo elemento Buffer;
main()
   hayElemento= 0;
   pthread init();
   pthread cond init(&vacio, NULL);
   pthread cond init(&lleno, NULL);
   pthread mutex init(&mutex, NULL);
```

Pthreads - Primitivas de Sincronización Productores/Consumidores con Variables Condición

Código para los productores.

```
void *productor(void *datos)
  { tipo element elem;
   while (true)
     { generar elemento(elem);
       pthread mutex lock (&mutex);
       while (hayElemento = = 1)
            pthread cond wait (&vacio, &mutex);
        Buffer = elem;
        hayElemento = 1;
        pthread cond signal (&lleno);
        pthread mutex unlock (&mutex);
```

Pthreads - Primitivas de Sincronización Productores/Consumidores con Variables Condición

Código para los consumidores.

```
void *consumidor(void *datos)
  { tipo element elem;
    while (true))
     { pthread mutex lock (&mutex);
      while (hayElemento = = 0)
              pthread cond wait (&lleno, &mutex);
      elem= Buffer;
      hayElemento = 0;
      pthread cond signal (&vacio);
       pthread mutex unlock (&mutex);
      procesar elemento(elem);
```

Pthreads – Atributos y sincronización

- La API Pthreads permite que se pueda cambiar los atributos por defecto de las entidades, utilizando attributes objects.
- ➤ Un attribute object es una estructura de datos que describe las propiedades de la entidad en cuestión (thread, mutex, variable de condición).
- ➤ Una vez que estas propiedades están establecidas, el attribute object es pasado al método que inicializa la entidad.
- Ventajas
 - ✓ Esta posibilidad mejora la modularidad.
 - ✓ Facilidad de modificación del código.

Pthreads – Atributos para Threads

La API Pthreads provee las siguientes funciones para manejar los atributos para Threads:

```
int pthread_attr_init (pthread_attr_t *attr);
int pthread_attr_destroy (pthread_attr_t *attr);
```

Las propiedades asociadas con el *attribute object* pueden ser cambiadas con las siguientes funciones:

```
pthread_attr_setdetachstate

pthread_attr_setguardsize_np

pthread_attr_setstacksize

pthread_attr_setinheritsched

pthread_attr_setschedpolicy

pthread_attr_setschedparam
```

Pthreads – Atributos para *Mutex*

La API Pthreads provee las siguientes funciones para manejar los atributos para Mutex:

```
int pthread_mutexattr_init (pthread_mutexattr_t *attr);
int pthread_mutexattr_settype_np ( pthread_mutexattr_t *attr, int type);
```

- Aquí *type* especifica el tipo de *mutex* y puede tomar los valores:
 - > PTHREAD_MUTEX_NORMAL_NP
 - > PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE_NP
 - > PTHREAD MUTEX_ERRORCHECK_NP



Semáforos con Pthreads

- Los threads pueden sincronizar por semáforos (*librería* semaphore.h).
- Declaración y operaciones con semáforos en Pthreads:
 - ✓ sem_t semaforo → se declaran globales a los threads.
 - sem_init (&semaforo, alcance, inicial) \rightarrow en esta operación se inicializa el semáforo semaforo. Inicial es el valor con que se inicializa el semáforo. Alcance indica si es compartido por los hilos de un único proceso (0) o por los de todos los procesos (\neq 0).
 - ✓ sem_wait(&semaforo) \rightarrow equivale al P.
 - ✓ $sem_post(\&semaforo) \rightarrow equivale al V.$
 - ✓ Existen funciones extras para: wait condicional, obtener el valor de un semáforo y destruir un semáforo (ESTE TIPO DE FUNCIONES EXTRAS NO SE PUEDEN USAR EN LA PRÁCTICA DE LA MATERIA).

Semáforos con Pthreads

Productor / consumidor

- Las funciones de *Productor* y *Consumidor* serán ejecutadas por threads independientes.
- Acceden a un buffer compartido (*datos*).
- El productor deposita una secuencia de enteros de 1 a *numItems* en el buffer.
- El consumidor busca estos valores y los suma.
- Los semáforos *vacio* y *lleno* garantizan el acceso alternativo de productor y consumidor sobre el buffer.

```
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#define SHARED 1

void *Productor(void *);
void *Consumidor(void *);

sem_t vacio, lleno;
int dato, numItems;
```

```
int main(int argc, char * argv[])
{
    .......
    sem_init (&vacio, SHARED, 1);
    sem_init (&lleno, SHARED, 0);
    ......
    pthread_create (&pid, &attr, Productor, NULL);
    pthread_create (&cid, &attr, Consumidor, NULL);
    pthread_join (pid, NULL);
    pthread_join (cid, NULL);
}
```

Semáforos con Pthreads

Productor / consumidor

```
void *Productor (void *arg)
{ int item;
 for (item = 1; item <= numItems; item++)
      sem wait(&vacio);
      dato = item;
      sem_post(&lleno);
  pthreads exit();
void *Consumidor (void *arg)
  int total = 0, item, aux;
  for (item = 1; item <= numItems; item++)
     { sem wait(&lleno);
      aux = dato;
      sem post(&vacio);
      total = total + aux;
  printf("TOTAL: %d\n", total);
  pthreads_exit();
```

- Pthreads no permite manejar la Exclusión Mutua por medio de las variables *mutex*.
- Pthreads nos permite manejar la Sincronización por Condición utilizando variables condición para que un thread se auto bloquee hasta que se alcance un estado determinado del programa. Una variable de condición siempre tiene un mutex asociada a ella.
- Pthreads no posee "Monitores", pero con las dos herramientas que mencionamos se puede similar el uso de monitores: con mutex se hace la exclusión mutua que nos brindaba implicitamente el monitor, y con las variables condición la sincronización.
 - El acceso exclusive al monitor se simula usando una variable *mutex* la cual se bloquea antes del llamada al *procedure* y se desbloquea al terminar el mismo (una variable *mutex* diferente para cada monitor).
 - Cada llamado de un proceso a un procedure de un monitor debe ser reemplazado por el código de ese procedure.

Ejemplo: Lectores y escritores

Esta es la solución que vimos en la teoría de monitores para el problema de lectores/escritores. Ahora veremos como simularla en *Pthreads*.

```
monitor Controlador
                                             procedure pedido escribir()
\{ \text{ int nr} = 0, \text{ nw} = 0, \text{ dr} = 0, \text{ dw} = 0 \}
                                                \{ if (nr > 0 OR nw > 0) \}
  cond ok leer, ok escribir
                                                            \{ dw = dw + 1; \}
                                                              wait (ok escribir);
  procedure pedido leer()
    \{ if (nw > 0) \}
                                                  else nw = nw + 1;
                  \{ dr = dr + 1 : 
                    wait (ok leer);
                                              procedure libera escribir()
                                                \{ if (dw > 0) \}
      else nr = nr + 1;
                                                         \{ dw = dw - 1; \}
                                                           signal (ok escribir);
  procedure libera leer()
                                                 else { nw = nw - 1;
    \{ nr = nr - 1; \}
      if (nr == 0 \text{ and } dw > 0)
                                                         if (dr > 0)
                                                              \{ nr = dr: 
                 \{ dw = dw - 1; \}
                  signal (ok escribir);
                                                               dr = 0:
                                                               signal all (ok leer);
                  nw = nw + 1;
```

```
Process lector[id: 0..L-1]
{ while (true)
    { Controlador.pedido leer();
     //Leer sobre la BD
     Controlador.libera leer();
Process escritor[id: 0..E-1]
{ while (true)
    { Controlador.pedido escribir();
     //Leer sobre la BD
     Controlador.libera escribir();
    };
```

Ejemplo: Lectores y escritores

```
#include <pthread.h>
void *Escritor(void *);
void *Lector(void *);
int main(int argc, char * argv[])
\{ \text{ int nr} = 0, \text{ nw} = 0, \text{ dr} = 0, \text{ dw} = 0, \text{ i}; 
  pthread cond t ok leer, ok escribir;
  pthread t lectores[L], escritores[E];
  pthread init();
  pthread cond init(&ok leer, NULL);
  pthread cond init(&ok escribir, NULL);
  for (i=0; i<E;i++) pthread create (&escritores[i], &attr, Escritor, NULL);
  for (i=0; i<L;i++) pthread_create (&lectores[i], &attr, Lector, NULL);
```

Por cada monitor se require un *mutex* para similar la EM implicita de los mismos.

Ejemplo: Lectores y escritores

Como hay solo un monitor se pone solo una variable *mutex* que además de declarer se inicializa en el *main* del programa.

```
#include <pthread.h>
void *Escritor(void *);
void *Lector(void *);
int main(int argc, char * argv[])
\{ \text{ int nr} = 0, \text{ nw} = 0, \text{ dr} = 0, \text{ dw} = 0, \text{ i}; 
  pthread cond t ok leer, ok escribir;
  pthread t lectores[L], escritores[E];
  pthreads mutex t mutex;
  pthread init();
  pthread cond init(&ok leer, NULL);
  pthread cond init(&ok escribir, NULL);
  pthread mutex init(&mutex, NULL);
  for (i=0; i<E;i++) pthread create (&escritores[i], &attr, Escritor, NULL);
  for (i=0; i<L;i++) pthread create (&lectores[i], &attr, Lector, NULL);
```

Ejemplo: Lectores y escritores

Se agrega en los procesos el bloque y desbloqueo de *mutex* en los llamados a los procedure del monitor.

```
void *lector (void*)
{ while (true)
    { pthread_mutex_lock (&mutex);
        Controlador.pedido_leer();
        pthread_mutex_unlock (&mutex);
        //Leer sobre la BD
        pthread_mutex_lock (&mutex);
        Controlador.libera_leer();
        pthread_mutex_unlock (&mutex);
}
```

El próximo paso es reemplazar los llamados de los procedimientos por el código de los mismos

Ejemplo: Lectores y escritores

```
void *escritor (void*)
{ while (true)
    { pthread mutex lock (&mutex);
     if (nr>0 \text{ OR } nw>0)
       \{ dw = dw + 1 \}
         pthread cond wait (& ok escribir, &mutex);
     else nw = nw + 1;
     pthread mutex unlock (&mutex);
     //Escribe sobre la BD
     pthread mutex lock (&mutex);
     if (dw > 0)
       {dw = dw - 1}:
         pthread cond signal(&ok escribir);
     else
       \{ nw = nw - 1; \}
        if (dr > 0)
          \{ nr = dr; \}
            dr = 0:
            pthread cond broadcast(&ok leer);
     pthread mutex unlock (&mutex);
  pthreads exit();
```

```
void *lector(void*)
{ while (true)
   { pthread mutex lock (&mutex);
     if (nw>0)
       { dr = dr + 1; }
        pthread cond wait (& ok leer, &mutex);
     else nr = nr + 1;
     pthread mutex unlock (&mutex);
     //Leer sobre la BD
     pthread mutex lock (&mutex);
     nr = nr - 1:
     if (nr == 0 \text{ and } dw > 0)
      \{ dw = dw - 1; \}
        pthread cond signal(&ok escribir);
        nw = nw + 1:
     pthread mutex unlock (&mutex);
  pthreads exit();
```



Operaciones Send y Receive

> Los prototipos de las operaciones son:

```
Send (void *sendbuf, int nelems, int dest)
```

Receive (void *recvbuf, int nelems, int source)

> Ejemplo:

```
P1
a = 100; receive(&a, 1, 0)
send(&a, 1, 1); printf("%d\n", a);
a = 0;
```

- La semántica del SEND requiere que en P1 quede el valor 100 (no 0).
- Diferentes protocolos para Send y Receive.

Send y Receive bloqueante

- Para asegurar la semántica del SEND → no devolver el control del Send hasta que el dato a trasmitir esté seguro (Send bloqueante).
- ➤ Ociosidad del proceso.
- > Hay dos posibilidades:
 - Send/Receive bloqueantes sin buffering.
 - Send/Receive bloqueantes con buffering.

Send y Receive no bloqueante

- Para evitar overhead (ociosidad o manejo de buffer) se devuelve el control de la operación inmediatamente.
- Requiere un posterior chequeo para asegurarse la finalización de la comunicación.
- Deja en manos del programador asegurar la semántica del SEND.
- Hay dos posibilidades:
 - Send/Receive no bloqueantes sin buffering.
 - Send/Receive no bloqueantes con buffering.



Librería MPI (Interfaz de Pasaje de Mensajes)

- Existen numerosas librerías para pasaje de mensaje (no compatibles).
- MPI define una librería estándar que puede ser empleada desde C o Fortran (y potencialmente desde otros lenguajes).
- El estándar MPI define la sintaxis y la semántica de más de 125 rutinas.
- ➤ Hay implementaciones de MPI de la mayoría de los proveedores de hardware.
- Modelo SPMD.
- Todas las rutinas, tipos de datos y constantes en MPI tienen el prefijo "MPI_". El código de retorno para operaciones terminadas exitosamente es MPI SUCCESS.
- ➤ Básicamente con 6 rutinas podemos escribir programas paralelos basados en pasaje de mensajes: MPI_Init, MPI_Finalize, MPI_Comm_size, MPI_Comm_rank, MPI_Send y MPI_Recv.

Librería MPI - Inicio y finalización de MPI

➤ MPI_Init: se invoca en todos los procesos antes que cualquier otro llamado a rutinas MPI. Sirve para inicializar el entorno MPI.

Algunas implementaciones de MPI requieren argc y argv para inicializar el entorno

➤ MPI_Finalize: se invoca en todos los procesos como último llamado a rutinas MPI. Sirve para cerrar el entorno MPI.

MPI_Finalize()

Librería MPI - Comunicadores

- > Un comunicador define el dominio de comunicación.
- Cada proceso puede pertenecer a muchos comunicadores.
- Existe un comunicador que incluye a todos los procesos de la aplicación MPI_COMM_WORLD.
- ➤ Son variables del tipo MPI_Comm → almacena información sobre que procesos pertenecen a él.
- En cada operación de transferencia se debe indicar el comunicador sobre el que se va a realizar.

Librería MPI - Adquisición de Información

➤ MPI_Comm_size: indica la cantidad de procesos en el comunicador.

MPI_Comm_size (MPI_Comm comunicador, int *cantidad).

➤ MPI_Comm_rank: indica el "rank" (identificador) del proceso dentro de ese comunicador.

MPI_Comm_rank (MPI_Comm comunicador, int *rank)

- rank es un valor entre [0..cantidad]
- Cada proceso puede tener un rank diferente en cada comunicador.

```
EJEMPLO: #include <mpi.h>

main(int argc, char *argv[])
{    int cantidad, identificador;

MPI_Init(&argc, &argv);
    MPI_Comm_size (MPI_COMM_WORLD, &cantidad);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &identificador);
    printf("Soy %d de %d \n", identificador, cantidad);
    MPI_Finalize();
}
```

Librería MPI - Tipos de Datos para las comunicaciones

Tipo de Datos MPI	Tipo de Datos C
MPI_CHAR	signed char
MPI_SHORT	signed short int
MPI_INT	signed int
MPI_LONG	signed long int
MPI_UNSIGNED_CHAR	unsigned char
MPI_UNSIGNED_SHORT	unsigned short int
MPI_UNSIGNED	unsigned int
MPI_UNSIGNED_LONG	unsigned long int
MPI_FLOAT	float
MPI_DOUBLE	double
MPI_LONG_DOUBLE	long double
MPI_BYTE	
MPI_PACKED	

Librería MPI - Comunicación punto a punto

- > Diferentes protocolos para Send.
 - Send bloqueantes con buffering (Bsend).
 - Send bloqueantes sin buffering (Ssend).
 - Send no bloqueantes (Isend).
- ➤ Diferentes protocolos para Recv.
 - Recv bloqueantes (Recv).
 - Recv no bloqueantes (Irecv).

➤ MPI_Send, MPI_Ssend, MPI_Bsend: rutina básica para enviar datos a otro proceso.

MPI_Send (void *buf, int cantidad, MPI_Datatype tipoDato, int destino, int tag, MPI_Comm comunicador)

- Valor de Tag entre [0..MPI_TAG_UB].
- ➤ MPI_Recv: rutina básica para recibir datos a otro proceso.

MPI_Recv (void *buf, int cantidad, MPI_Datatype tipoDato, int origen, int tag, MPI_Comm comunicador, MPI_Status *estado)

- Comodines MPI_ANY_SOURCE y MPI_ANY_TAG._
- Estructura MPI_Status

• MPI_Get_count para obtener la cantidad de elementos recibidos MPI_Get_count(MPI_Status *estado, MPI_Datatype tipoDato, int *cantidad)

Ejemplo

Dos procesos intercambian valores (14 y 25). Solución empleando MPI:

```
# include <mpi.h>
main (INT argc, CHAR *argv[]) {
   INT id, idAux;
   INT longitud=1;
    INT valor, otroValor;
    MPI status estado;
    MPI Init (&argc, &argv);
    MPI Comm Rank (MPI COMM WORLD, &id);
   IF (id == 0) \{ idAux = 1; valor = 14; \}
    ELSE { idAux = 0; valor = 25; }
    MPI send (&valor, longitud, MPI INT, idAux, 1, MPI COMM WORLD);
    MPI recv (&otroValor, 1, MPI INT, idAux, 1, MPI COMM WORLD, &estado);
    printf ("process %d received a %d\n", id, otroValor);
    MPI Finalize ();
```

Ejemplo

En este caso resolvemos el mismo ejercicio pero para que no haya Deadlock si el Send actúa como Ssend.

```
# include <mpi.h>
main (INT argc, CHAR *argv []) {
   INT id:
   INT valor, otroValor;
   MPI status estado;
   MPI Init (&argc, &argv);
   MPI Comm Rank (MPI COMM WORLD, &id);
   IF (id == 0) { valor = 14;
                 MPI send (&valor, 1, MPI INT, 1, 1, MPI COMM WORLD);
                 MPI recv (&otroValor, 1, MPI INT, 1, 1, MPI OMM WORLD, &estado);
   ELSE \{ valor = 25; \}
           MPI recv (&otroValor, 1, MPI INT, 0, 1, MPI COMM WORLD, &estado);
           MPI send (&valor, 1, MPI INT, 0, 1, MPI COMM WORLD);
   printf ("process %d received a %d\n", id, otroValor);
   MPI Finalize ();
```

Comienzan la operación de comunicación e inmediatamente devuelven el control (no se asegura que la comunicación finalice correctamente).

MPI_Isend (void *buf, int cantidad, MPI_Datatype tipoDato, int destino, int tag, MPI_Comm comunicador, MPI_Request *solicitud)

MPI_Irecv (void *buf, int cantidad, MPI_Datatype tipoDato, int origen, int tag, MPI_Comm comunicador, MPI_Request *solicitud)

MPI_Test: testea si la operación de comunicación finalizó.

MPI_Test (MPI_Request *solicitud, int *flag, MPI_Status *estado)

MPI_Wait: bloquea al proceso hasta que finaliza la operación.

MPI_Wait (MPI_Request *solicitud, MPI_Status *estado)

Este tipo de comunicación permite solapar computo con comunicación. Evita overhead de manejo de buffer. Deja en manos del programador asegurar que se realice la comunicación correctamente.

Código usando comunicación bloqueante

```
EJEMPLO: main (int argc, char *argv[])
          { int cant, id, *dato, i;
             MPI Status estado;
             dato = (int *) malloc (100 * sizeof(int));
             MPI Init (&argc, &argv);
             MPI Comm rank (MPI COMM WORLD, &id);
             if (id == 0)
               { cant = atoi(argv[1])%100;
                 MPI Send (dato, cant, MPI INT, 1, 1, MPI COMM WORLD);
                 for (i=0; i < 100; i++) dato[i]=0;
             else
                { MPI Recv(dato, 100, MPI INT, 0, 1, MPI COMM WORLD, &estado);
                 MPI Get count(&estado, MPI INT, &cant);
                 //PROCESA LOS DATOS;
             MPI Finalize;
```

Para usar comunicación NO bloqueante (¿alcanza con cambiar el Send por Isend?)

Código anterior usando comunicación no bloqueante

```
EJEMPLO: main (int argc, char *argv[])
          { int cant, id, *dato, i;
             MPI Status estado;
             MPI Request req;
             dato = (int *) malloc (100 * sizeof(int));
             MPI Init (&argc, &argv);
             MPI Comm rank (MPI COMM WORLD, &id);
             if (id == 0)
               { cant = atoi(argv[1]);
                 //INICIALIZA dato
                 MPI Isend(dato, cant, MPI INT, 1, 1, MPI COMM WORLD, &req);
                 //TRABAJA
                 MPI Wait (&req, &estado);
                 for (i=0; i < 100; i++) dato[i]=0;
             else
               { MPI Recv(dato, 100, MPI INT, 0, 1, MPI COMM WORLD, &estado);
                 MPI Get count (&estado, MPI INT, &cant);
                 //PROCESA LOS DATOS;
               };
             MPI Finalize;
```

```
EJEMPLO: main (int argc, char *argv[])
          { int id, *dato, i, flag;
             MPI Status estado;
             MPI Request req;
             dato = (int *) malloc (100 * sizeof(int));
             MPI Init(&argc,&argv);
             MPI Comm rank (MPI COMM WORLD, &id);
             if (id == 0)
               { //INICIALIZA dato
                 MPI Send(dato,cant,MPI INT,1,1,MPI COMM WORLD);
             else
               { MPI Irecv(dato, 100, MPI INT, 0, 1, MPI COMM WORLD , & req);
                 MPI Test (&req, &flag, &estado);
                 while (!flag)
                   { //Trabaja mientras espera
                     MPI Test(&req, &flag, &estado);
                   };
                 //PROCESA LOS DATOS;
               };
             MPI Finalize;
```

Librería MPI – Consulta de mensajes pendientes

- Información de un mensaje antes de hacer el Recv (Origen, Cantidad de elementos, Tag).
- ➤ MPI_Probe: bloquea el proceso hasta que llegue un mensaje que cumpla con el origen y el tag.

MPI_Probe (int origen, int tag, MPI_Comm comunicador, MPI_Status *estado)

➤ MPI_Iprobe: cheqea por el arribo de un mensaje que cumpla con el origen y tag.

MPI_Iprobe (int origen, int tag, MPI_Comm comunicador, int *flag, MPI_Status *estado)

Comodines en Origen y Tag.


¿Cuando y porque usar cada uno?

Librería MPI - Comunicaciones Colectivas

MPI provee un conjunto de funciones para realizar operaciones colectivas, sobre un grupo de procesos asociado con un comunicador. Todos los procesos del comunicador deben llamar a la rutina colectiva:

- ➤ MPI Barrier
- > MPI Bcast
- > MPI Scatter MPI Scattery
- ➤ MPI_Gather MPI_Gatherv
- MPI Reduce
- > Otras...

Ventajas del uso de comunicaciones colectivas.




Librería MPI - Comunicaciones Colectivas

Sincronización en una barrera.

MPI_Barrier(MPI_Comm comunicador)

➤ Broadcast: un proceso envía el mismo mensaje a todos los otros procesos (incluso a él) del comunicador.


MPI_Bcast (void *buf, int cantidad, MPI_Datatype tipoDato, int origen, MPI_Comm comunicador)



Librería MPI - Comunicaciones Colectivas (cont.)

Reducción de todos a uno: combina los elementos enviados por cada uno de los procesos (inclusive el destino) aplicando una cierta operación.

MPI_Reduce (void *sendbuf, void *recvbuf, int cantidad, MPI_Datatype tipoDato, MPI_Op operación, int destino, MPI Comm comunicador)



Operation	Meaning	Datatypes
MPI_MAX	Maximum	C integers and floating point
MPI_MIN	Minimum	C integers and floating point
MPI_SUM	Sum	C integers and floating point
MPI_PROD	Product	C integers and floating point
MPI_LAND	Logical AND	C integers
MPI_BAND	Bit-wise AND	C integers and byte
MPI_LOR	Logical OR	C integers
MPI_BOR	Bit-wise OR	C integers and byte
MPI_LXOR	Logical XOR	C integers
MPI_BXOR	Bit-wise XOR	C integers and byte
MPI_MAXLOC	max-min value-location	Data-pairs
MPI_MINLOC	min-min value-location	Data-pairs


Librería MPI - Comunicaciones Colectivas (cont.)

- Figure de Gather: recolecta el vector de datos de todos los procesos (inclusive el destino) y los concatena en orden para dejar el resultado en un único proceso.
 - Todos los vectores tienen igual tamaño.

MPI_Gather (void *sendbuf, int cantEnvio, MPI_Datatype tipoDatoEnvio, void*recvbuf, int cantRec, MPI_Datatype tipoDatoRec, int destino, MPI_Comm comunicador)

• Los vectores pueden tener diferente tamaño.

MPI_Gatherv (void *sendbuf, int cantEnvio, MPI_Datatype tipoDatoEnvio, void*recvbuf, int *cantsRec, int *desplazamientos, MPI_Datatype tipoDatoRec, int destino, MPI_Comm comunicador)




Librería MPI - Comunicaciones Colectivas (cont.)

- Scatter: reparte un vector de datos entre todos los procesos (inclusive el mismo dueño del vector).
 - Reparte en forma equitativa (a todos la misma cantidad).

MPI_Scatter (void *sendbuf, int cantEnvio, MPI_Datatype tipoDatoEnvio, void*recvbuf, int cantRec, MPI_Datatype tipoDatoRec, int origen, MPI_Comm comunicador)

• Puede darle a cada proceso diferente cantidad de elementos.

MPI_Scatterv (void *sendbuf, int *cantsEnvio, int *desplazamientos, MPI_Datatype tipoDatoEnvio, void*recvbuf, int cantRec, MPI_Datatype tipoDatoRec, int origen, MPI_Comm comunicador)



Minimizando los overheads de comunicación.

- Maximizar la localidad de datos.
- Minimizar el volumen de intercambio de datos.
- Minimizar la cantidad de comunicaciones.
- Considerar el costo de cada bloque de datos intercambiado.
- > Replicar datos cuando sea conveniente.
- Lograr el overlapping de cómputo (procesamiento) y comunicaciones.
- > En lo posible usar comunicaciones asincrónicas.
- Usar comunicaciones colectivas en lugar de punto a punto