
# Resumen Monitores - Concurrente

Monitores	<u>1</u>
Exclusión Mutua con Monitores	2
Sincronización por Condición con Monitores	2
Ventajas del uso de Monitores	
Notación de los Monitores	2
Implementación de la Sincronización por Condición	3
Signal and continue VS Signal and wait	4
Diferencias entre las disciplinas de sincronización	4
Diferencia entre wait/signal con P/V	<u>5</u>
Técnicas de Sincronización	<u>5</u>
Simulación de semáforos - Condición Básica	5
Simulación de semáforos - Passing the Conditions	6
Alocación SJN - Wait con Prioridad (Para la teoría)	
Alocación SJN - Variables Condición Privadas (Para la práctica)	7
Buffer Limitado - Sincronización por Condición Básica	
Lectores y Escritores - Broadcast Signal	<u>8</u>
Lectores y Escritores - Passing the Condition	
Diseño de un reloj lógico - Covering Conditions	10
Diseño de un reloj lógico - Wait con prioridad (Para la teoría)	11
Diseño de un reloj lógico - Variables Conditions Privadas (Para la práctica)	
Problema del Peluquero Dormilón - Rendezvous	
Problema de Scheduling de Disco	
Solución con Monitor Separado	14
Solución con Monitor Intermedio	

# **Monitores**

- Módulos de programa con más estructura, y que pueden ser implementados tan eficientemente como los semáforos.
- Es un Mecanismo de abstracción de datos que:
  - o Encapsula las representaciones de los recursos.
  - Brinda un conjunto de operaciones que son los únicos medios para manipular esos recursos.
- Contiene variables que almacenan el estado del recurso y procedimientos que implementan las operaciones sobre él.
- Actúan de forma **pasiva**, es decir, estos únicamente se ejecutan cuando un **proceso activo** de un **programa concurrente** invoca un procedure de un **monitor**.



#### Exclusión Mutua con Monitores

• Se resuelve de forma **implícita** ya que se asegura que los procedures que estén dentro de un mismo monitor no se ejecutan concurrentemente.

# Sincronización por Condición con Monitores

• Se debe implementar de forma **explícita** con variables condición.

# Ventajas del uso de Monitores

- Un proceso que invoca un procedure de un monitor puede ignorar cómo está implementado.
- El programador del monitor puede ignorar cómo o dónde se usan los procedures.

# Notación de los Monitores

- Los monitores se distinguen de un tipo de dato abstracto ya que los monitores son compartidos por procesos que se ejecutan concurrentemente. Tienen interfaz y cuerpo:
  - Interfaz → Especifica las operaciones (procedures) que brinda el recurso.
     Deja que solo los nombres de los procedures sean visibles desde afuera.
  - Cuerpo → Conjunto de variables que van a representar a ese recurso, se denominan variables permanentes (conservan su valor a través de las distintas invocaciones que se hacen a los procedimientos del monitor) e implementación de los procedures indicados en la interfaz del monitor.
    - Dentro del Cuerpo, los procedures sólo pueden acceder a variables permanentes, sus variables locales y parámetros que le sean pasados en la invocación.
- Los llamados al monitor tienen la forma:
  - NombreMonitor.operacion<sub>i</sub>(argumentos).

 El programador de un monitor no puede conocer a priori el orden de llamado de los procedures del monitor.

```
monitor NombreMonitor {
    declaraciones de variables permanentes;
    código de inicialización

procedure op<sub>1</sub> (par. formales<sub>1</sub>)
    { cuerpo de op<sub>1</sub>
    }
    .....


procedure op<sub>n</sub> (par. formales<sub>n</sub>)
    { cuerpo de op<sub>n</sub>
    }
}
```

# Implementación de la Sincronización por Condición

- Es programada explícitamente con variables condición → cond cv;
  - Son variables permanentes del monitor que solo se pueden usar dentro del mismo.
- Esta variable condición "cv" tiene asociado internamente una cola de procesos dormidos/demorados que no es visible directamente para el programador.
- Operaciones permitidas sobre las variables condición:
  - wait(cv) → El proceso que está ejecutando se demora al final de la cola de "cv" y deja el acceso exclusivo al monitor, es decir, lo libera para que otro proceso lo pueda usar.
  - signal(cv) → Despierta al proceso que está primero en la cola de procesos dormidos/demorados (si hay alguno) y lo saca de la cola. El proceso despertado recién podrá ejecutar desde el punto en el que se durmió cuando readquiera el acceso exclusivo al monitor.
  - signal\_all(cv) → Despierta a todos los procesos dormidos/demorados en "cv", dejando vacía la cola asociada a esa variable.
- Disciplinas de Señalización → Indican cuándo el proceso que es despertado va a poder volver a acceder al monitor de forma exclusiva para continuar su ejecución.
  - Signal and continue (usada en la materia) → El proceso que hace el signal(cv) despierta al proceso que estaba dormido pero sigue haciendo uso del monitor hasta que termina de hacer uso del mismo o es dormido. El proceso que fue despertado tendrá que competir para volver a acceder al monitor.

- Signal and wait → El proceso que hace el signal(cv) pasa a ser quien tendrá que competir nuevamente por el acceso exclusivo al monitor ya que el proceso despertado es quien toma control del mismo.
- Operaciones adicionales sobre las variables condición que solo se usan en la teoría:
  - empty(cv) → Retorna true si la cola controlada por cv está vacía.
  - wait(cv, rank) → El proceso se demora en la cola de cv en orden ascendente de acuerdo al parámetro rank y deja el acceso exclusivo al monitor.
  - minrank(cv) → Función que retorna el mínimo ranking de demora, es decir, retorna el ranking del primer proceso demorado en la cola.

### Signal and continue VS Signal and wait



- 1- Espera acceso al monitor.
- 2- Cola por Variable Condición.
- 3- Ejecutando en el Monitor.

# Diferencias entre las disciplinas de sincronización

#### Signal and Continue

 El proceso que hace el signal continua usando el monitor, y el proceso despertado pasa a competir por acceder nuevamente al monitor para continuar con su ejecución (en la instrucción que lógicamente le sigue al wait).

#### Signal and wait

 El proceso que hace el signal pasa a competir por acceder nuevamente al monitor, mientras que el proceso despertado pasa a ejecutar dentro del monitor a partir de instrucción que lógicamente le sigue al wait.

# Diferencia entre wait/signal con P/V

WAIT	P
El proceso siempre se duerme	El proceso sólo se duerme si el semáforo es 0.

SIGNAL	V
Si hay procesos dormidos despierta al primero de ellos. En caso contrario no tiene efecto posterior.	que un proceso dormido o que

### Técnicas de Sincronización

Simulación de semáforos - Condición Básica

• Monitor que simula un semáforo inicializado en 1.

```
monitor Semaforo
{ int s = 1; cond pos;

procedure P()
    { while (s == 0) wait(pos);
        s = s-1;
    };

procedure V()
    { s = s+1;
        signal(pos);
    };
};
```

#### • Diferencia con los semáforos reales:

 Esta solución al usar el signal no habilita a todos los procesos que están esperando a competir para usar el semáforo, sólo habilita al primero de la cola de procesos dormidos.  Para hacer que se comporte de verdad como un semáforo deberíamos de usar en el procedure V un signal\_all en vez de un signal.

Simulación de semáforos - Passing the Conditions

- Si se quiere que los procesos pasen el P en el orden en que llegan:
  - Técnica Passing the Conditions
    - Yo le aviso al proceso que acabo de despertar que están dadas las condiciones para que él continúe su ejecución pero sin modificar el valor de la condición.

```
monitor Semaforo
{ int s = 1; cond pos;

procedure P()
    { if (s == 0) wait(pos) else s = s-1; };

procedure V()
    { if (empty(pos)) s = s+1 else signal(pos); };
};
```

```
monitor Semaforo
{ int s = 1, espera = 0; cond pos;

procedure P()
    { if (s == 0) { espera ++; wait(pos);} else s = s-1;
    };

procedure V()
    { if (espera == 0) s = s+1 else { espera --; signal(pos);}
    };
};
```

La Figura de la izquierda es válida para la teoría, la Figura de la derecha es válida para la práctica

Alocación SJN - Wait con Prioridad (Para la teoría)

• Hace uso de la técnica Passing the Condition

```
monitor Shortest_Job_Next
{ bool libre = true;
  cond turno;

procedure request (int tiempo)
  { if (libre) libre = false;
    else wait (turno, tiempo);
  };

procedure release ()
  { if (empty(turno)) libre = true
    else signal(turno);
  };
}
```

### Alocación SJN - Variables Condición Privadas (Para la práctica)

• Se usa **Passing the Condition**, manejando el orden explícitamente por medio de una **cola ordenada** y **variables condición privadas**.

```
monitor Shortest_Job_Next
{ bool libre = true;
  cond turno[N];
  cola espera;

procedure request (int id, int tiempo)
    { if (libre) libre = false
       else { insertar_ordenado(espera, id, tiempo);
            wait (turno[id]);
       };
};

procedure release ()
    { if (empty(espera)) libre = true
       else { sacar(espera, id);
            signal(turno[id]);
       };
};
}
```

### Buffer Limitado - Sincronización por Condición Básica

```
monitor Buffer Limitado
{ typeT buf[n];
  int ocupado = 0, libre = 0; cantidad = 0;
  cond not lleno, not vacio;
  procedure depositar(typeT datos)
     \{ \text{ while (cantidad } == n) \text{ wait (not lleno)}; 
       buf[libre] = datos;
       libre = (libre+1) \mod n;
       cantidad++;
       signal(not vacio);
  procedure retirar(typeT &resultado)
     { while (cantidad == 0) wait(not vacio);
       resultado=buf[ocupado];
       ocupado=(ocupado+1) mod n;
       cantidad--;
       signal(not lleno);
```

ocupado representa la primera posición ocupada del buffer
libre representa la primera posición libre del buffer
cantidad representa la cantidad de elementos que hay actualmente en el buffer
las variables condición son para controlar que al menos haya un lugar vacío o que al menos
haya un lugar ocupado

# Lectores y Escritores - Broadcast Signal

- Maximizamos la concurrencia y despertamos a todos los procesos, no a uno en específico.
- Esta solución le da prioridad a los lectores.

```
monitor Controlador RW
\{ \text{ int nr} = 0, \text{ nw} = 0 \}
  cond ok leer, ok escribir
  procedure pedido leer()
     { while (nw > 0) wait (ok leer);
       nr = nr + 1:
  procedure libera leer()
     \{ nr = nr - 1 \}
       if (nr == 0) signal (ok escribir);
  procedure pedido escribir()
      { while (nr>0 OR nw>0) wait (ok escribir);
       nw = nw + 1;
  procedure libera escribir()
     \{ nw = nw - 1; \}
       signal (ok_escribir);
       signal all (ok leer);
```

nr cuenta la cantidad de lectores que actualmente están en la base de datos
 nw cuenta la cantidad de escritores que actualmente están en la base de datos las variables condición se usan para dormir a los lectores y escritores

### Lectores y Escritores - Passing the Condition

- Para esta solución usamos Passing the Condition.
- Con esta solución le damos prioridad a los escritores cuando la base de datos queda totalmente vacía.

```
monitor Controlador RW
                                                  procedure pedido escribir()
\{ \text{ int nr} = 0, \text{ nw} = 0, \text{ dr} = 0, \text{ dw} = 0 \}
                                                     \{ if (nr>0 OR nw>0 ) \}
  cond ok leer, ok escribir
                                                              \{ dw = dw + 1; 
                                                                wait (ok escribir);
  procedure pedido_leer()
    \{ if (nw > 0) \}
                                                      else nw = nw + 1;
                 dr = dr + 1;
                 wait (ok leer);
                                                   procedure libera escribir()
                                                    \{ if (dw > 0) \}
      else nr = nr + 1;
                                                              \{ dw = dw - 1;
                                                               signal (ok escribir);
  procedure libera_leer()
                                                      else \{ nw = nw - 1 \}
    \{ nr = nr - 1 \}
                                                             if (dr > 0)
     if (nr == 0 \text{ and } dw > 0)
                                                                  \{ nr = dr; 
                \{ dw = dw - 1; \}
                                                                   dr = 0;
                 signal (ok escribir);
                                                                   signal all (ok leer);
                 nw = nw + 1:
```

se suman las variables **dr y dw** que cuentan la cantidad de procesos lectores y escritores que están dormidos

### Diseño de un reloj lógico - Covering Conditions

- Ejemplo de controlador de recurso (reloj lógico) con dos operaciones:
  - o **demorar(intervalo)** → Demora al llamador durante intervalo de ticks de reloj.
  - tick → Incrementa el valor del reloj lógico. Es llamada por un proceso que es despertado periódicamente por un timer de hardware y tiene alta prioridad de ejecución.

Es Ineficiente → mejor usar wait con prioridad o variables condition privadas

Diseño de un reloj lógico - Wait con prioridad (Para la teoría)


Despierta únicamente cuando es la hora de despertar de un proceso

Diseño de un reloj lógico - Variables Conditions Privadas (Para la práctica)

```
monitor Timer
{ int hora actual = 0;
  cond espera[N];
  colaOrdenada dormidos;
  procedure demorar(int intervalo, int id)
   { int hora de despertar;
     hora de despertar = hora actual + intervalo;
     Insertar(dormidos, id, hora de despertar);
     wait(espera[id]);
  procedure tick()
   { int aux, idAux;
     hora actual = hora actual + 1;
     aux = verPrimero (dormidos);
     while (aux <= hora actual)
        { sacar (dormidos, idAux)
          signal (espera[idAux]);
          aux = verPrimero (dormidos);
```

### Problema del Peluquero Dormilón - Rendezvous

• Una ciudad tiene una peluquería con 2 puertas y unas pocas sillas. Los clientes entran por una puerta y salen por la otra. Como el negocio es chico, a lo sumo un cliente o el peluquero se pueden mover en él a la vez. El peluquero pasa su tiempo atendiendo clientes, uno por vez. Cuando no hay ninguno, el peluquero duerme en su silla. Cuando llega un cliente y encuentra que el peluquero está durmiendo, el cliente lo despierta, se sienta en la silla del peluquero, y duerme mientras el peluquero le corta el pelo. Si el peluquero está ocupado cuando llega un cliente, éste se va a dormir en una de las otras sillas. Después de un corte de pelo, el peluquero abre la puerta de salida para el cliente y la cierra cuando el cliente se va. Si hay clientes esperando, el peluquero despierta a uno y espera que se siente. Sino, se vuelve a dormir hasta que llegue un cliente.



- Tipos del proceso del problema → clientes y peluquero
- Monitor → administrador de la peluguería con tres procedures:
  - corte\_de\_pelo → llamado por los clientes, que retornan luego de recibir un corte de pelo.
  - proximo\_cliente → llamado por el peluquero para esperar que un cliente se siente en su silla, y luego le corta el pelo.
  - corte\_terminado → llamado por el peluquero para que el cliente deje la peluquería.
- Etapas de sincronización entre un cliente y el peluquero (rendezvous):
  - 1. El peluquero tiene que esperar a que llegue un cliente, y este tiene que esperar que el peluquero esté disponible.
  - 2. El cliente necesita esperar que el peluquero termine de cortar el pelo para poder irse.
  - 3. Antes de cerrar la puerta de salida, el peluquero necesita esperar hasta que el cliente se haya ido.

```
monitor Peluqueria {
   int peluquero = 0, silla = 0, abierto = 0;
   cond peluquero disponible, silla ocupada, puerta abierta, salio cliente;
   procedure corte de pelo() {
      while (peluquero == 0) wait (peluquero_disponible);
      peluquero = peluquero - 1;
      signal (silla ocupada);
      wait (puerta abierta);
      signal (salio cliente);
   procedure proximo cliente(){
       peluquero = peluquero + 1;
       signal(peluquero disponible);
       wait(silla ocupada);
   procedure corte terminado() {
       signal(puerta abierta);
       wait(salio cliente);
```

**peluquero** indica si el peluquero está libre o no **silla** indica si la silla está libre o no **abierto** indica si la puerta está abierta o cerrada

# Problema de Scheduling de Disco

- El disco contiene "platos" conectados a un eje central y que rotan a velocidad constante. Las pistas forman círculos concéntricos → concepto de cilindro de información.
- Los datos se acceden posicionando una cabeza lectora/escritora sobre la pista apropiada, y luego esperando que el plato rote hasta que el dato pase por la cabeza.
  - o dirección física → cilindro, número de pista, y desplazamiento
- Para acceder al disco, un programa ejecuta una instrucción de E/S con los parámetros:
  - Dirección física del disco.
  - Número de bytes a transferir.
  - Tipo de transferencia (Read o Write).
  - o Dirección de un buffer.
- El tiempo de acceso al disco depende de:
  - A. Seek time para mover una cabeza al cilindro apropiado.
  - B. Rotational delay.
  - C. Transmission time (depende solo del número de bytes).
- A. y B. dependen del estado del disco (en qué cilindro, en qué sector está y hacia dónde tengo que ir) → buscamos minimizar el tiempo de seek.
- Políticas de Scheduling de un disco:
  - Shortest-Seek-Time (SST).
  - o SCAN, LOOK, o algoritmo del ascensor.
  - o CSCAN o CLOOK
    - Se atienden pedidos en una sola dirección. Es fair y reduce la varianza del tiempo de espera.
    - Este es el que nos interesa.

### Solución con Monitor Separado

- El scheduler es implementado por un monitor para que los datos sean accedidos solo por un proceso usuario a la vez. El monitor provee dos operaciones: pedir y liberar.
  - Scheduler\_Disco.pedir(cil) Accede al disco Scheduler\_Disco.liberar()
- Suponemos cilindros numerados de **0 a MAXCIL** y **scheduling CSCAN**.
- A lo sumo un proceso a la vez puede tener permiso para usar el disco, y los pedidos pendientes son servidos en orden CSCAN.
  - Hay que distinguir entre los pedidos pendientes a ser servidos en el scan corriente y los que serán servidos en el próximo scan.
- posición es la variable que indica posición corriente de la cabeza (en qué cilindro está parada la cabeza).
- Problemas de esta solución:
  - La presencia del scheduler es visible al proceso que usa el disco. Si se borra el scheduler, los procesos usuario cambian.

- Todos los procesos usuario tienen que seguir el protocolo de acceso, de no ser así el scheduling falla.
- Luego de obtener el acceso, el proceso debe comunicarse con el driver de acceso al disco a través de 2 instancias de buffer limitado.

```
monitor Scheduler_Disco
{ int posicion = -1, v_actual = 0, v_proxima = 1;
    cond scan[2];

procedure pedir(int cil)
    { if (posicion == -1) posicion = cil;
    elseif (cil > posicion) wait(scan[v_actual],cil);
    else wait(scan[v_proxima],cil);
}

procedure liberar()
    { if (!empty(scan[v_actual])) posicion = minrank(scan[v_actual]);
    elseif (!empty(scan[v_proxima]))
        { v_actual :=: v_proxima;
        posicion = minrank(scan[v_actual]);
    }
    else posicion = -1;
    signal(scan[v_actual]);
}
```

#### posición toma valor -1 si la cabeza está libre

v\_actual es un puntero que apunta a la cola de pedidos que se atienden en la vuelta actual
 v\_proxima es un puntero que apunta a la cola de pedidos que se atienden en la vuelta
 siguiente

**scan[2]** tiene en una posición la cola de pedidos de la vuelta actual y en la otra posición la cola de pedidos de la vuelta siguiente

#### Solución con Monitor Intermedio

 Para mejorar la solución anterior usamos un monitor intermedio entre los procesos usuario y el disk driver. El monitor envía los pedidos al disk driver en el orden de preferencia deseado.

#### • Mejoras:

- La interfaz al disco usa un único monitor, y los usuarios hacen un solo llamado al monitor por acceso al disco.
- La existencia o no de scheduling es transparente.
- No hay un protocolo multipaso que deba seguir el usuario y en el cual pueda fallar.

```
monitor Interfaz al disco
{ int posicion = -2, v actual = 0, v proxima = 1, args = 0, resultados = 0;
  cond scan[2];
  cond args almacenados, resultados almacenados, resultados recuperados;
  argType area arg; resultadoType area resultado;
 procedure usar disco (int cil; argType params transferencia; resultType &params resultado)
    { if (posicion == -1) posicion = cil;
      elseif (cil > posicion) wait(scan[v actual],cil);
      else wait(scan[v proxima],cil);
      area arg = parametros transferencia;
      args = args+1; signal(args almacenados);
      wait(resultados almacenados);
      parametros resultado = area resultado;
      resultados = resultados-1;
      signal(resultados recuperados);
  procedure buscar_proximo_pedido (argType &parametros_transferencia)
       { int temp;
        if (!empty(scan[v actual])) posicion = minrank(scan[v actual]);
        elseif (!empty(scan[v proxima]))
             { v actual :=: v proxima;
               posicion = minrank(scan[v actual]);
        else posicion = -1;
        signal(scan[v actual]);
        if (args == 0) wait(args almacenados);
        parametros transferencia = area arg; args = args-1;
    procedure transferencia terminada (resultType valores resultado)
       { area resultado := valores resultado;
        resultados = resultados + \overline{1};
        signal(resultados almacenados);
        wait(resultados recuperados);
  }
```