Organización del Procesador


Representando información con bits

Departamento de Computación - UNRC


El camino a recorrer

- Un poco de Historia y Sistemas Numéricos
- Introducción a la Electrónica
- Representación de la Información
- Cómo computar utilizando la electricidad
- Funcionamiento abstracto de una computadora
- Assembly X86
- Micro-programación (cómo fabricar un procesador)
- Eficiencia
 - Pipelines
 - Memoria Caché
 - Memoria Virtual

Cómo representamos información con encendido y apagado, 0s y 1s



Cómo representamos información con encendido y apagado, 0s y 1s



Cuántas "cosas" puedo distinguir (representar) con 0s y 1s

Cantidad de bits	Puedo representar	
1	2	
2	4	
3	8	
4	16	
5	32	
6	64	
7	128	
8	256	
9	512	
10	1.024	KiloByte (KB)
11	2.048	2KB
12	4.096	4KB
13	8.192	8KB
14	16.384	16KB
15	32.768	32KB
16	65.536	64KB
•••	***	***
20	1.048.576	MegaByte (MB)
30	1.073.741.824	GigaByte (GB)
32	4.294.967.296	4GB
40	1.099.511.627.776	TeraByte (TB)
50	1.125.899.906.842.624	PetaByte (PB)
60	1.152.921.504.606.846.976	ExaByte (EB)
64	18.446.744.073.709.551.616	4EB


Representación de Números Naturales




	_	_													
	1		-	-		+		<u> </u>	-	+			-		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										1010 1					

Ejemplos							
# bits	# bits desde hasta						
3	0	7					
5	0	31					
10	0	1023					
16	0	65.535					
32	0	4.294.967.295					

Representación de Números Enteros



Representación de Números Enteros



Representación de Números Enteros


Signo y Magnitud

- Se utiliza un bit para representar el signo (bit de signo), usualmente "0" para positivos y "1" para negativos.
- Es "simple" para representar valores negativos, pero tiene una desventaja importante en la realización de operaciones aritméticas (basada en circuitos), ya que requiere considerar dos casos diferentes para la suma y resta de números.

Complemento a la Base

- Los números negativos se representan utilizando la forma complemento del número positivo en la misma base.
- Si bien existen algunas variantes, complemento a dos es el método más comúnmente utilizado en la representación de números enteros en sistemas digitales debido a su eficiencia en operaciones aritméticas.


Representación de Números Enteros - Signo y Magnitud





0	1	2	3	4	5	6	7	-0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
00												1100			


Ejemplos							
# bits	# bits desde hasta						
3	-3	3					
5	-15	15					
10	-511	511					
16	-32767	32767					
32	-2147483647	2147483647					


Representación de Números Enteros - Operaciones aritméticas































- 1 2 3
- 1 2 3
- 2 4 6


Operaciones










Cómo usar complemento a la base en sistema binario (ejemplo con 4 bits)




-6








Cómo usar complemento a la base en sistema binario (ejemplo con 4 bits)



Dado un número ¿ cómo saber qué valor representa ?
Si comienza con "1" es un valor negativo, lo complemento y obtengo el valor



	+ +	++	 ++		
0 1					
				1010 1011	


Ejemplos							
# bits desde hasta							
3	-4	3					
5	-16	15					
10	-512	511					
16	-32768	32767					
32	-2147483648	2147483647					


Representación de Números Enteros - Operaciones: Multiplicación


123 * 27


















































¿ cómo podemos representar el 236,871?



¿ cómo podemos representar el 236,871?




¿ cómo podemos representar el 5,82 ?




Representación de Números Racionales (Punto fijo)

¿ cómo podemos representar el 5,84?



Representación de Números Racionales (Punto fijo)


¿ cómo podemos representar el 5,84?



$$0 + 4 + 0 + 1 + 0,5 + 0,25 + 0 + 0,0625 = 5,8125$$

Representación de Números Racionales con notación científica


La notación científica es una forma estandarizada de expresar números muy grandes o muy pequeños de una manera más compacta y fácil de manejar.



Ejemplos							
236,871	2,36871 * 10 ²						
0,000025	2,5 * 10 ⁻⁵						
6.720.000.000	6,72 * 10 ⁹						
0.00000000000045	4,5 * 10 ⁻¹⁴						

Representación de Números Racionales con punto flotante

La representación con **punto flotante** permite expresar números tanto enteros como fraccionarios, incluyendo valores extremadamente grandes o pequeños, de una manera eficiente y precisa.




Normalización: es un proceso fundamental para garantizar una representación eficiente y precisa de los números reales. Ya que podríamos tener en algunos casos más de una representación para un mismo número.

Extensiones: Además, la representación con puto flotante provee la representación de **infinito** (positivo y negativo). Para ello se destina una configuración particular del exponente (cuando es todos 1). Cuando el número no es posible representarlo con la cantidad de bits, pasa a ser **Infinito**. Operaciones con infinito: infinito + ó - número = infinito.

¿Cuál sería el resultado de infinito - infinito?


Casos especiales de representación							
Número Bit Signo Exponente Mantiza							
+ infinito	0	todos 1	todos 0				
- infinito	1	todos 1	todos 0				
cero	0	todos 0	todos 0				
No es un Número (NaN)	0	todos 1	al menos un 1				


La **polarización** es una forma de representar números positivos y negativos. En la representación con polarización, se suma un valor fijo (llamado **sesgo** o **bias**) al exponente real para obtener el valor final del exponente que se almacena en el formato de punto flotante. El objetivo de este enfoque es permitir que el exponente sea almacenado de manera eficiente y se pueda utilizar tanto para números positivos como negativos sin tener que utilizar el sistema complemento a la base.



¿Cual es el polarizante (sesgo o bias)? y ¿Cómo calculamos un exponente?


La polarización es una forma de representar números positivos y negativos. En la representación con polarización, se suma un valor fijo (llamado sesgo o bias) al exponente real para obterier el valor final del exponente que se almacena en el formato de punto flotante. El objetivo de este enfoque es permitir que el exponente sea almacenado de manera eficiente y se pueda obtilizar tento para números positivos como negativos sin tener que utilizar el sistema complemento a la base.






¿Cual es el polarizante (sesgo o bias)? y ¿Cómo calculamos un exponente?


Polarizante: se calcula en base a la cantidad total de la representación dividido 2 menos 1.




Dado que todos los números a representar tienen **al menos un 1** en la mantisa. Se toma por convención que el primer bit (al que refiere el exponente) **está oculto** y siempre está en 1.




Dado que todos los números a representar tienen al menos un 1 en la mantisa. Se toma por convención que el primer bit (al que refiere el exponente) está oculto y siempre está




Dado que todos los números a representar tienen al menos un 1 en la mantisa. Se toma por convención que el primer bit (al que refiere el exponente) está oculto y siempre está



Dado que todos los números a representar tienen **al menos un 1** en la mantisa. Se toma por convención que el primer bit (al que refiere el exponente) **está oculto** y siempre está en 1.



Dado que todos los números a representar tienen **al menos un 1** en la mantisa. Se toma por convención que el primer bit (al que refiere el exponente) **está oculto** y siempre está en 1.



Representación de Números Racionales con punto flotante - Estándares

Estandares (IEEE 1985)


Single: 32bits

- 1 bit Signo
- 8 bits Exponente.
- 23 bits Mantisa


Double: 64bits

- 1 bit Signo
- 11 bits Exponente.
- 52 bits Mantisa


- 1) Elegir el operando con **menor exponente**, *alienar* la mantisa hacia la derecha incrementando el exponente hasta que éste **coincida** con el del otro operando. (Recordar el bit oculto)
- 2) Operar con las mantisas como la **suma/resta** de enteros.
- 3) Modificar el **signo** si fuese necesario.
- 4) **Normalizar** si fuese necesario.




- 1) Elegir el operando con **menor exponente**, *alienar* la mantisa hacia la derecha incrementando el exponente hasta que éste **coincida** con el del otro operando. (Recordar el bit oculto)
- 2) Operar con las mantisas como la **suma/resta** de enteros.
- 3) Modificar el **signo** si fuese necesario.
- 4) **Normalizar** si fuese necesario.



- 1) Elegir el operando con **menor exponente**, *alienar* la mantisa hacia la derecha incrementando el exponente hasta que éste **coincida** con el del otro operando. (Recordar el bit oculto)
- 2) Operar con las mantisas como la suma/resta de enteros.
- 3) Modificar el **signo** si fuese necesario.
- 4) **Normalizar** si fuese necesario.



- 1) Elegir el operando con **menor exponente**, *alienar* la mantisa hacia la derecha incrementando el exponente hasta que éste **coincida** con el del otro operando. (Recordar el bit oculto)
- 2) Operar con las mantisas como la suma/resta de enteros.
- 3) Modificar el **signo** si fuese necesario.
- 4) **Normalizar** si fuese necesario.



Algoritmo de Multiplicación:

- 1) Sumar los exponentes, restando una vez la polaridad para mantenerla. (Ejemplo IEEE Single -127)
- 2) Multiplicar las mantisas
- 3) Modificar el signo si fuese necesario
- 4) Normalizar si fuese necesario

Algoritmo de División:

- 1) Restar los exponentes, sumando una vez la polaridad para mantenerla. (Ejemplo IEEE Single -127)
- 2) Multiplicar las mantisas
- 3) Modificar el signo si fuese necesario
- 4) Normalizar si fuese necesario

ABC

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) en 1967. Fue sucesor de los códigos Baudot (telegrafía 5bits) y el código Murray (desarrollado para las máquinas de escribir "typewriter").

- 32 caracteres de control
- 10 dígitos
- 52 letras (mayúsculas y minúsculas)
- 32 caracteres especiales
- 1 espacio


byte)
_
its
∞
za
5
Ŋ

0 0 [NULL] 32 20 [SPACE] 64 40 @ 96 60 1 1 [START OF HEADING] 33 21 ! 65 41 A 97 61 2 2 [START OF TEXT] 34 22 " 66 42 B 98 62 3 3 [END OF TEXT] 35 23 # 67 43 C 99 63 4 4 [END OF TRANSMISSION] 36 24 \$ 68 44 D 100 64 5 [ENOUIRY] 37 25 % 69 45 E 101 65	a b c
2 2 [START OF TEXT] 34 22 " 66 42 B 98 62 3 3 [END OF TEXT] 35 23 # 67 43 C 99 63 4 4 [END OF TRANSMISSION] 36 24 \$ 68 44 D 100 64	b
3 3 [END OF TEXT] 35 23 # 67 43 C 99 63 4 4 [END OF TRANSMISSION] 36 24 \$ 68 44 D 100 64	
4 4 [END OF TRANSMISSION] 36 24 \$ 68 44 D 100 64	C
	~
5 5 [ENOUIRY] 37 25 % 69 45 E 101 65	d
- t-manny	e
6 6 [ACKNOWLEDGE] 38 26 & 70 46 F 102 66	f
7 7 [BELL] 39 27 ' 71 47 G 103 67	g
8 8 [BACKSPACE] 40 28 (72 48 H 104 68	h
9 9 [HORIZONTAL TAB] 41 29) 73 49 I 105 69	i
10 A [LINE FEED] 42 2A * 74 4A J 106 6A	j
11 B [VERTICAL TAB] 43 2B + 75 4B K 107 6B	k
12 C [FORM FEED] 44 2C , 76 4C L 108 6C	1
13 D [CARRIAGE RETURN] 45 2D - 77 4D M 109 6D	m
14 E [SHIFT OUT] 46 2E . 78 4E N 110 6E	n
15 F [SHIFT IN] 47 2F / 79 4F O 111 6F	0
16 10 [DATA LINK ESCAPE] 48 30 0 80 50 P 112 70	р
17 11 [DEVICE CONTROL 1] 49 31 1 81 51 Q 113 71	q
18 12 [DEVICE CONTROL 2] 50 32 2 82 52 R 114 72	r
19 13 [DEVICE CONTROL 3] 51 33 3 83 53 S 115 73	S
20 14 [DEVICE CONTROL 4] 52 34 4 84 54 T 116 74	t
21 15 [NEGATIVE ACKNOWLEDGE] 53 35 5 85 55 U 117 75	u
22 16 [SYNCHRONOUS IDLE] 54 36 6 86 56 V 118 76	V
23 17 [ENG OF TRANS. BLOCK] 55 37 7 87 57 W 119 77	w
24 18 [CANCEL] 56 38 8 88 58 X 120 78	X
25 19 [END OF MEDIUM] 57 39 9 89 59 Y 121 79	у
26 1A [SUBSTITUTE] 58 3A : 90 5A Z 122 7A	z
27 1B [ESCAPE] 59 3B ; 91 5B [123 7B	{
28 1C [FILE SEPARATOR] 60 3C < 92 5C \ 124 7C	- i
29 1D [GROUP SEPARATOR] 61 3D = 93 5D 1 125 7D	}
30 1E [RECORD SEPARATOR] 62 3E > 94 5E ^ 126 7E	~
31 1 F [UNIT SEPARATOR] 63 3 F ? 95 5 F _ 127 7 F	[DEL]


byte)
bits
∞
(utiliza
SCII

0	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
2 2 [START OF TEXT] 34 22 " 666 42 B 98 62 b 3 3 [END OF TEXT] 35 23 # 67 43 C 99 63 c 4 4 [END OF TRANSMISSION] 36 24 \$ 68 44 D 100 64 d 5 5 5 [ENOURY] 37 25 % 69 45 E 101 65 e 6 6 [ACKNOWLEDGE] 38 26 & 70 46 F 102 66 f 7 7 7 [BELL] 39 27 ' 71 47 G 103 67 g 8 8 8 [BACKSPACE] 40 28 (72 48 H 104 68 h 9 9 [HORIZONTAL TAB] 41 29) 73 49 I 105 69 i 10 A [LINE FEED] 42 2A * 74 4A I 106 6A j 11 B [VERTICAL TAB] 43 2B + 75 4B R 107 6B k 12 C [FORM FEED] 44 2C , 76 4C I 108 6C I 13 D [CARRIAGE RETURN] 45 2D , 77 4D N 109 6D m 14 E [SHIFT IN] 45 2D , 77 4D N 109 6D m 14 E [SHIFT IN] 47 7 7 4D N 109 6D m 15 F [SHIFT IN] 47 7 7 4D N 109 6D m 16 10 [DATA LIIK ESCAPE] 48 30 0 80 50 F 1112 70 p 17 11 [DEVICE CONTROL 1] 49 31 1 81 51 9 113 71 q 18 12 [DEVICE CONTROL 2] 50 32 2 82 52 R 114 72 r 19 13 [DEVICE CONTROL 2] 51 33 3 8 83 53 S 115 73 s 20 14 [DEVICE CONTROL 2] 52 34 4 8 84 54 T 116 74 t 21 15 [NEGATIVE ACKNOWLEDGE] 53 35 5 85 55 U 117 75 U 22 16 [SYNCHRONOUS] DLE] 54 36 6 8 86 56 V 118 76 V 23 17 [ENG OF TRANS.BLOCK] 55 37 7 87 87 57 W 119 77 W 24 18 [CANCEL] 58 3A : 90 5A Z 122 7A Z 27 1B [ESCAPE] 59 3B ; 91 5B [123 7B { 126 10 [RECORD SEPARATOR] 61 3D = 93 5D 1 125 7D } 30 1E [RECORD SEPARATOR] 62 3E > 94 5E ^ 126 FE ^	0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
3 3 [END OF TEXT] 34 22	1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
4 4 [END OF TRANSMISSION] 36 24 \$ 68 44 D 100 64 d 5 5 5 [ENQUIRY] 37 25 % 69 45 E 101 65 e 6 6 [ACKNOWLEDGE] 38 26 & 70 46 F 102 66 f 7 7 7 [BELL] 39 27 ' 71 47 G 103 67 g 8 8 [BACKSPACE] 40 28 (72 48 H 104 68 h 9 9 [HORIZONTAL TAB] 41 29) 73 49 I 105 69 i 10 A [LINE FEED] 42 2A * 74 4A I 106 6A j 11 B [VERTICA TAB] 43 2B + 75 4B I 107 6B k 107 6B k 12 C [FORM FEED] 44 2C , 76 4C I 108 6C I 13 D [CARRIAGE RETURN] 45 2D 7 77 4D II 109 6D m 14 E [SHIFT OT] 46 2D 7 78 4E I 110 6E n 15 F [SHIFT IN] 47 2F 7 9 4F 0 111 6F 0 16 10 [DATA LINK ESCAPE] 48 30 0 80 50 F 112 70 p 17 11 [DEVICE CONTROL 1] 49 31 1 81 51 0 113 71 q 114 [DEVICE CONTROL 2] 50 32 2 82 52 R 114 72 r 19 13 [DEVICE CONTROL 3] 51 33 3 83 53 S 115 73 s 120 14 [DEVICE CONTROL 3] 51 33 3 83 53 S 115 73 s 121 17 75 u 122 16 [SYNCHRONOUS IDLE] 54 36 6 86 66 66 67 67 77 W 119 77 W 22 16 [SYNCHRONOUS IDLE] 54 36 6 86 56 V 118 76 V 23 17 [ENG OF TRANS. BLOCK] 55 37 7 87 57 W 119 77 W 26 1A [SUBSTITUTE] 58 3A : 90 5A Z 122 7A Z 122 7A Z 122 7A Z 13 [ENG OF TRANS. BLOCK] 55 37 7 87 57 W 119 77 W 26 1A [SUBSTITUTE] 58 3A : 90 5A Z 122 7A Z 122 7A Z 13 [ENG OF TRANS. BLOCK] 55 37 7 87 57 W 119 77 W 26 1A [SUBSTITUTE] 58 3A : 90 5A Z 122 7A Z 122 7A Z 13 [ENG OF TRANS. BLOCK] 55 37 7 87 57 W 119 77 W 26 1A [SUBSTITUTE] 58 3A : 90 5A Z 122 7A Z 122 7A Z 13 [ENG OF TRANS. BLOCK] 55 37 7 87 57 W 119 77 W 26 1A [SUBSTITUTE] 58 3A : 90 5A Z 122 7A Z 122 7A Z 13 [ENG OF TRANS. BLOCK] 55 37 7 87 57 W 119 77 W 26 1A [SUBSTITUTE] 58 3A : 90 5A Z 122 7A Z 122 7A Z 13 [ENG OF TRANS. BLOCK] 55 37 7 87 57 W 119 77 W 26 1A [SUBSTITUTE] 58 3A : 90 5A Z 122 7A Z 122 7A Z 13 [ENG OF TRANS. BLOCK] 55 37 7 87 57 W 119 77 W 27 58 1 [ENG OF TRANS. BLOCK] 55 37 7 89 9 89 59 Y 121 79 Y 3 34 1 [ENG OF TRANS. BLOCK] 55 37 7 87 57 W 119 77 W 27 58 1 [ENG OF TRANS. BLOCK] 55 37 7 89 9 89 59 Y 121 79 Y	2	2	[START OF TEXT]	34	22	п	66	42	В	98	62	b
5 S [ENQUIRY] 37 25 % 69 45 E 101 65 e 6 6 [ACKNOWLEDGE] 38 26 & 70 46 F 102 66 f 7 7 [BELL] 39 27 7 71 47 G 103 67 g 8 8 [BACKSPACE] 40 28 (72 48 H 104 68 h 9 9 [HORIZONTALTAB] 41 29) 73 49 1 105 69 i 10 A [LINE FEED] 42 2A 74 4A 1 106 6A j 11 B [VERTICA TAB] 43 2B + 75 4B 107 6B k 12 C [FORM FIED] 44 2C 76 4C 1 108 6C I 13 D [CARRIAGE RETURN] 45 2D - 77 4D N 109 6D m 14 E [SHIFT ONT] 46 2	3	3	[END OF TEXT]		23	#	67	43	C	99	63	C
6 6 [ACKNOWLEDGE] 38 26 & 70 46 F 102 66 f 7 7 7 BELL 399 27 ' 71 47 G 103 67 g 8 8 BACKSPACE] 40 28 (72 48 H 104 68 h 19 9 [HORIZONTAL TAB] 41 29) 73 49 105 69 i 10	4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
7 7	5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	е
8 8 [BACKSPACE] 40 28 (72 48 H 104 68 h 19 9 [HORIZONTAL TAB] 41 29) 73 49 I 105 69 i 100 A [LINE FEED] 42 2A * 74 4A I 106 6A j 111 B [VERTICAL TAB] 43 2B + 75 4B I 107 6B k 112 C [FORM FIED] 44 2C , 76 4C I 108 6C I 108 6C I 108 6C I 109 6D m	6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
9	7	7	[BELL]	39	27	1	71	47	G	103	67	g
10	8	8	[BACKSPACE]	40	28	(72	48	H	104	68	h
11 B [VERTICA TAB]	9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29)	73	49	1	105	69	i
12	10	Α	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	_	106	6A	j
13 D [CARRIAGE RETURN]	11	В	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	R	107	6B	k
14 E [SHIFT O T]	12	С	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	4	108	6C	1
15	13	D	[CARRIACE RETURN]	45			77	4D	M	109	6D	m
15	14	Е	[SHIFT OUT]	46 ; \/	ZE S	3hit?	78	4E	N	110	6E	n
17	15	F	[SHIFT IN	47 C Y	2F		79	4F	o	111	6F	0
18	16	10	[DATA LII K ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	р
18	17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	d	113	71	q
19	18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	•
21 15 [NEGATIVE ACKNOWLEDGE] 53 35 5 85 55 U 117 75 U 22 16 [SYNCHRONOUS IDLE] 54 36 6 86 56 V 118 76 v 23 17 [ENG OF TRANS. BLOCK] 55 37 7 87 57 W 119 77 w 24 18 [CANCEL] 56 38 8 88 58 X 120 78 x 25 19 [END OF MEDIUM] 57 39 9 89 59 Y 121 79 y 26 1A [SUBSTITUTE] 58 3A : 90 5A Z 122 7A z 27 1B [ESCAPE] 59 3B ; 91 5B [123 7B { 28 1C [FILE SEPARATOR] 60 3C 92 5C \ 124 7C 29 1D [GROUP SEPARATOR]	19	13		51	33	3	83	53	S	115	73	S
22 16 [SYNCHRONOUS IDLE] 54 36 6 86 56 V 118 76 V 23 17 [ENG OF TRANS. BLOCK] 55 37 7 87 57 W 119 77 W 24 18 [CANCEL] 56 38 8 88 58 X 120 78 X 25 19 [END OF MEDIUM] 57 39 9 89 59 Y 121 79 Y 26 1A [SUBSTITUTE] 58 3A : 90 5A Z 122 7A Z 27 1B [ESCAPE] 59 3B ; 91 5B [123 7B { 28 1C [FILE SEPARATOR] 60 3C 92 5C \ 124 7C 29 1D [GROUP SEPARATOR] 61 3D = 93 5D 1 125 7D } 30 1E [RECORD SEPARATOR] 62 3E > 94 5E ^ 126 7E	20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	Т	116	74	t
23 17 [ENG OF TRANS. BLOCK] 55 37 7 87 57 W 119 77 W 24 18 [CANCEL] 56 38 8 88 58 X 120 78 X 25 19 [END OF MEDIUM] 57 39 9 89 59 Y 121 79 Y 26 1A [SUBSTITUTE] 58 3A 90 5A Z 122 7A Z 27 1B [ESCAPE] 59 3B 91 5B 123 7B { 28 1C [FILE SEPARATOR] 60 3C 92 5C \ 124 7C 29 1D [GROUP SEPARATOR] 61 3D 93 5D 1 125 7D } 30 1E [RECORD SEPARATOR] 62 3E > 94 5E ^ 126 7E ~	21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
24 18 [CANCEL] 56 38 8 58 X 120 78 X 25 19 [END OF MEDIUM] 57 39 9 89 59 Y 121 79 Y 26 1A [SUBSTITUTE] 58 3A 90 5A Z 122 7A Z 27 1B [ESCAPE] 59 3B 91 5B 123 7B { 28 1C [FILE SEPARATOR] 60 3C 92 5C 124 7C 29 1D [GROUP SEPARATOR] 61 3D 93 5D 1 125 7D } 30 1E [RECORD SEPARATOR] 62 3E 94 5E 126 7E ~	22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	V
25	23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
26	24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	X
26 1A [SUBSTITUTE] 58 3A : 90 5A Z 122 7A z 27 1B [ESCAPE] 59 3B ; 91 5B [123 7B { 28 1C [FILE SEPARATOR] 60 3C < 92	25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Υ	121	79	V
28	26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	_
29	27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[123	7B	{
29		1C		60	3C	<	1	5C	Ĭ.		7C	Ĭ
30 1E [RECORD SEPARATOR] 62 3E > 94 5E ^ 126 7E ~			-		3D	=			1			}
		1E	2	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
	31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F		127	7F	[DEL]

Representación de Caracteres - Bit de Paridad



Representación de Caracteres - Bit de Paridad



ABC

ASCII Extendido (American Standard Code for Information Interchange) en 1967.

Fue sucesor de los códigos Baudot (telegrafía 5bits) y el código Murray (desarrollado para las máquinas de escribir "typewriter").

- 32 caracteres de control
- 10 dígitos
- 52 letras (mayúsculas y minúsculas)
- 32 caracteres especiales
- 1 espacio

ABC

ASCII Extendido en 1980.

Debido a la masificación de las computadoras se comenzó a utilizar el último bit para poder representar una mayor cantidad de símbolos: ñ Ñ Ç etc. . **256** símbolos, es compatible con ASCII

Unicode fue presentado en 1991

- utiliza 16 bits
- permite codificar todos los símbolos del mundo
- provee un mecanismo de extensión que permite codificar millones de caracteres
- es compatible con ASCII
- existen variantes UTF-8, UTF-16