# Protheus 12.1.2610 em Docker com DeskFlow Control

Guia do usuário: download, primeira subida, acesso ao Protheus e operação pelo DeskFlow · imagens `emebatista/*-2610` no Docker Hub · repositório `github.com/emebatista/docker-protheus-2610`

> **O que você vai ter ao final:** um Protheus 12.1.2610 completo (AppServer 26.3, DBAccess 26.1, License Server 3.7.2, Postgres 15 com base de demonstração, SmartView 3.11) rodando em containers na sua máquina, com o **DeskFlow Control** como painel de operação em `http://localhost:8073`. Nada é instalado fora do Docker; para remover, basta apagar os containers e volumes.

## Sumário


1. Pré-requisitos
2. Download
3. Primeira subida
4. DeskFlow Control: primeiro acesso
5. Acessando o Protheus
6. Configurações iniciais no Configurador
7. SmartView
8. Operação do dia a dia pelo DeskFlow
9. Portas, usuários e senhas
10. Atualizar, recriar e remover
11. Problemas comuns
12. Licença do DeskFlow


## 1. Pré-requisitos

| Item | Requisito |
|---|---|
| Docker | **Docker Desktop** (Windows, macOS) ou Docker Engine + plugin Compose v2 (Linux). Comando `docker compose version` deve responder. Download: `https://www.docker.com/products/docker-desktop/` |
| Recursos | Reserve ao Docker pelo menos **4 CPUs, 8 GB de RAM e 30 GB de disco** (Docker Desktop → Settings → Resources). As imagens somam ~10 GB; a base restaurada ocupa ~2 GB. |
| Mac com Apple Silicon (M1/M2/M3/M4) | As imagens são `linux/amd64` e rodam por emulação. Em Docker Desktop → Settings → General, **desligue** "Use Rosetta for x86_64/amd64 emulation on Apple Silicon" (com ela ligada alguns containers não sobem). A primeira subida é mais lenta que em x86. |
| Windows | Docker Desktop com backend WSL 2. Execute os comandos no PowerShell ou no terminal do WSL, dentro da pasta do projeto. |

| | |
|---|---|
| Portas livres | 1234, 4321, 8181, 1235, 4322, 5432, 7890, 2234, 5555, 8020, 7017, 7019, 8073. Se já tiver os containers da versão 2410/2510, pare-os antes (mesmas portas). |
| SmartClient (opcional) | Para a interface desktop, instale o SmartClient da TOTVS na sua máquina. O **WebApp** (navegador) dispensa instalação. |
| Conta no Docker Hub | Gratuita; necessária para o `docker login` e para baixar as imagens sem limite de taxa. |

## 2. Download

Baixe o repositório inteiro — ele traz o `docker-compose.yml`, o `conf.inf` e a pasta `deskflow/` (configuração do DeskFlow). Duas formas:

```
git clone https://github.com/emebatista/docker-protheus-2610.git
cd docker-protheus-2610
```

ou, no GitHub, botão **Code** → **Download ZIP**, descompacte e entre na pasta. A estrutura deve ficar assim:

```
docker-protheus-2610/
├── docker-compose.yml      ← todos os serviços, incluindo o DeskFlow
├── conf.inf                ← credenciais do Postgres usadas pelo DBAccess
├── deskflow/
│   ├── config.json         ← topologia "Protheus 2610 (Docker)" já configurada
│   ├── deskflow.ini        ← parâmetros do DeskFlow (licença entra aqui)
│   └── nginx/deskflow.conf ← proxy da interface web
└── README.md
```

> Não renomeie nem mova os arquivos: o DeskFlow lê o `docker-compose.yml` e o `conf.inf` dessa pasta para controlar os containers.

## 3. Primeira subida

1. Abra um terminal **dentro da pasta** do projeto.
2. Entre no Docker Hub (digite usuário e senha quando pedido):

   ```
   docker login
   ```

3. Suba tudo:

   ```
   docker compose up -d
   ```

   O Docker baixa as sete imagens (~10 GB) e cria o grupo **protheus2610** com os containers `postgresql-2610`, `license-server-2610`, `dbaccess-2610`, `protheus-2610`, `smartview-2610`, `deskflow-2610` e `deskflow-web-2610`. O container `protheus-2610-exclusivo` fica cadastrado, mas só sobe quando o DeskFlow ativa o modo exclusivo.

4. **Aguarde o banco**. Na primeira subida o Postgres cria a base `protheus` e restaura o seed 12.1.2610 (203 MB comprimidos → ~2 GB). Leva de 2 a 10 minutos conforme a máquina. Acompanhe no Docker Desktop (container `postgresql-2610` → Logs) ou com:

   ```
   docker compose logs -f db
   ```

   Está pronto quando aparecer `Restore Finished. Base Protheus 12.1.2610 pronta.` seguido de `PostgreSQL init process complete; ready for start up.`





Figura 1 — Log do container do Postgres ao final da primeira subida (exemplo da versão anterior; a mensagem é a mesma).

Enquanto o banco restaura, o AppServer reinicia sozinho algumas vezes (não encontra o DBAccess/banco). É normal; ele estabiliza assim que o Postgres responde.

> **Volumes criados automaticamente:** `protheus12` (binários, RPO, dicionários e logs do AppServer), `protheus12-exclusivo`, `protheus12-license`, `dbaccess-multi` e a pasta de dados do Postgres. Eles são preenchidos a partir das imagens e preservam alterações (INIs editados, patches aplicados, dados) entre reinícios e recriações dos containers.

## 4. DeskFlow Control: primeiro acesso

1. Abra **http://localhost:8073**.
2. Usuário `admin`, senha `msadm`.
3. Troque a senha: Configuração → Usuários → admin.





Figura 2 — Página inicial: CPU, memória e disco do servidor Docker.

No menu lateral, **Topologias** lista "Protheus 2610 (Docker)" (AppServer, exclusivo e SmartView), "DbAccess" (DBAccess e Postgres) e "License Server". Clique na primeira: a aba **Serviços** mostra cada container como um serviço, com status, portas em uso e botões iniciar / parar / reiniciar.





Figura 3 — Aba Serviços da topologia Protheus: status em tempo real, portas, edição de INI (lápis) e log ao vivo (olho).

Use esta tela para confirmar que a subida terminou: `protheus-2610.sh` e `smartview-2610.sh` em **Running**; na topologia DbAccess, `postgres-2610.sh` e `dbaccess-2610.sh` em Running; o exclusivo fica **Stopped** por padrão.

## 5. Acessando o Protheus

| Interface | Como |
|---|---|
| **WebApp** (navegador, sem instalar nada) | `http://localhost:4321`. No macOS o WebApp pede o **WebAgent** (aplicativo da TOTVS) na primeira vez; instale e deixe-o aberto. Para ir direto a um módulo: `http://localhost:4321/?StartProg=SIGACFG&Env=P2610`. |
| **SmartClient** (desktop) | Servidor `localhost`, porta `1234`, ambiente `P2610`, programa inicial `SIGAMDI` (ou `SIGACFG` para o Configurador). |
| Usuário / senha | `Admin` / `T0tvs@2026` |
| Empresa / filial | 99 / 01 (TESTE / MATRIZ), base de demonstração. |
| WebMonitor | `http://localhost:1234/webmonitor` |
| Ambiente sem porta multiprotocolo | `P2610D` — útil para compilar customizações ADVPL/TLPP pelo VSCode (TDS). |

Na primeira entrada aparece o aviso "Este ambiente utiliza base de Desenvolvimento": é esperado, feche e siga.

## 6. Configurações iniciais no Configurador

1. **Tipo de ambiente**: SIGACFG → Ambiente → Cadastros → Configuração do Tipo de Ambiente → "Desenvolvimento" (já vem assim na base de demonstração; confirme).
2. **Conferir a release**: dentro do Configurador pressione **Shift+F6** (Central de Diagnóstico). Deve mostrar Release do RPO e do dicionário **12.1.2610**, AppServer 26.3.0.0, DBAccess 26.1.0.0, License Server 3.7.2, WebApp 26.0.0.
3. **SmartView**: veja a seção 7.

## 7. SmartView

O SmartView (relatórios e análises) já sobe no container `smartview-2610`:

- Aplicação: `http://localhost:7017` — login com o usuário do Protheus (`admin` e a senha acima).
- Agente/diagnóstico: `http://localhost:7019/diagnostic` (status do serviço, versões instaladas); `http://localhost:7019/startup` para reconfigurar.

Para o Protheus abrir os relatórios no formato SmartView, cadastre a URL no Configurador: SIGACFG → Ambiente → Cadastros → **Configuração Smart View** → autenticação **Token Protheus** → Avançar → URL base **http://<IP da sua máquina>:7017** → **Testar conexão** → Confirmar.

> Use o **IP real** da máquina (ex.: `http://192.168.0.10:7017`), nunca `localhost` ou `127.0.0.1`: quem chama essa URL é o AppServer de dentro do container. Descubra o IP com `ipconfig` (Windows) ou `ipconfig getifaddr en0` (macOS). Se o IP mudar (outra rede), refaça o cadastro. Dentro do SmartView, nos conectores, informe o mesmo IP.




Figura 4 — Configuração Smart View no Configurador: Token Protheus.




Figura 5 — Conector no SmartView: endereço com o IP da máquina.

## 8. Operação do dia a dia pelo DeskFlow

Depois da primeira subida, você não precisa mais do `docker compose`: tudo passa pelo DeskFlow.

| Tarefa | Onde |
|---|---|
| Parar / iniciar / reiniciar um serviço ou todos | Topologia → Serviços → botões por linha ou Iniciar/Parar/Reiniciar no topo. |
| Modo exclusivo (manutenção na base) | Serviços → **Ativar Exclusivo**: para o AppServer normal e sobe o `protheus-2610-exclusivo` (SmartClient porta 1235 / WebApp 4322, sem REST). **Desativar Exclusivo** devolve tudo ao normal. |
| Ver o log do AppServer em tempo real | Serviços → ícone do olho na linha do serviço: `console.log` ao vivo com filtro por palavra-chave e download. |

| | |
|---|---|
| Editar `appserver.ini` / `dbaccess.ini` | Serviços → ícone do lápis (edição com validação e backup automático) ou menu Arq. Ini → comparar seções. |
| Ambientes e RPO | Aba **Ambientes**: promover RPO entre ambientes, comparar, rollback, aplicar pacotes (PTM/PAK/UPD), atualizar dicionário. |
| Auditoria da topologia | Aba **Auditoria**: checagens de INIs, ambiente principal, sourcepaths, binários e compilador, com semáforo. |
| Saúde geral | **Visão Executiva**: topologias saudáveis, serviços operacionais, riscos e atividade do período. |
| Rastreabilidade | **Log de Ações**: quem fez o quê, quando, com resultado. |
| Agendamentos | Aba **Scheduler**: restart programado, promoções, patches por cron ou intervalo. |
| Atalhos | Aba **Atalhos**: WebApp, WebMonitor, SmartView, License Server já cadastrados. |





Figura 6 — Aba Ambientes: P2610 (principal) e P2610D, com Promover, Comparar, RollBack, Pacotes e Dicionário.





Figura 7 — Auditoria da topologia.





Figura 8 — Visão Executiva.





Figura 9 — Log de Ações.

O item "Compilador configurado" da auditoria aparece em amarelo até você gerar o compilador da topologia (Configuração → Topologias → Gerar Compilador). Não impede nada do que está neste guia.

## 9. Portas, usuários e senhas

| Serviço | Endereço | Credencial |
|---|---|---|
| DeskFlow Control | http://localhost:8073 | admin / msadm (troque) |
| Protheus WebApp | http://localhost:4321 | Admin / T0tvs@2026 |
| Protheus SmartClient | localhost:1234, ambiente P2610 | Admin / T0tvs@2026 |
| Protheus exclusivo (só em modo exclusivo) | localhost:1235 · WebApp 4322 | idem |
| REST do Protheus | http://localhost:8181/rest | token Protheus |
| SmartView | http://localhost:7017 · agente :7019 | usuário do Protheus |
| License Server | http://localhost:8020 (console) · 5555/2234 | — |
| DBAccess (DBMonitor) | localhost:7890 | — |
| Postgres | localhost:5432, base `protheus` | protheus / protheus (ver `conf.inf`) |

> **Segurança:** este pacote é para demonstração e desenvolvimento. As portas ficam abertas para a rede local e as senhas são públicas. Não exponha a máquina à internet; em servidor compartilhado, publique as portas só em `127.0.0.1` no `docker-compose.yml` e troque as senhas.

## 10. Atualizar, recriar e remover

- **Parar tudo** (preservando dados): `docker compose stop`. Subir de novo: `docker compose start` (ou pelo Docker Desktop).
- **Baixar imagem nova de um serviço** e recriá-lo:

  ```
  docker compose up -d --no-deps --force-recreate --pull always protheus
  ```

  (idem `license`, `db`, `dbaccess`, `smartview`, `deskflow`). Os volumes nomeados preservam INIs, RPO e dados.
- **Voltar um volume ao conteúdo original da imagem** (ex.: desfazer alterações no AppServer):

  ```
  docker compose stop protheus
  docker volume rm protheus2610_protheus12
  docker compose up -d protheus
  ```

- **Recomeçar o banco do zero**: parar tudo, apagar a pasta `volume/data/psql` (ou o volume do banco) e subir; o seed é restaurado de novo.
- **Remover tudo**: `docker compose down -v` (apaga containers e volumes) e, se quiser liberar disco, `docker image rm` das imagens `emebatista/*-2610`.
- **DeskFlow**: a configuração, os dados e a licença ficam na pasta `deskflow/` do projeto; recriar o container não os perde. Atualizações do DeskFlow vêm pela imagem (`--pull always deskflow`).

## 11. Problemas comuns

| Sintoma | Causa provável / solução |
|---|---|
| Container não sobe no Mac Apple Silicon | Rosetta ligada no Docker Desktop. Desligue (Settings → General) e reinicie o Docker. |
| `port is already allocated` | Outra versão (2410/2510) ou outro programa usando a porta. Pare os containers antigos ou mude a porta publicada no compose. |
| Protheus não abre logo após o `up` | Banco ainda restaurando. Espere o `Restore Finished` no log do Postgres; o AppServer reinicia sozinho. |
| WebApp fica em branco | Sessões abandonadas (abas fechadas sem Log Off). No DeskFlow, reinicie o `protheus-2610.sh`. No macOS confirme que o WebAgent está aberto. |
| "Falha ao conectar com o WebAgent" (macOS) | Instale/abra o WebAgent da TOTVS (porta 21021) e recarregue o WebApp. |
| SmartView: "Teste da conexão" falha no Configurador | URL com `localhost`. Use o IP real da máquina; confira `http://localhost:7019/diagnostic` (servidor deve estar ativo na versão 3.11.x). |
| REST (8181) não responde após parada brusca | Reinicie o `protheus-2610.sh` pelo DeskFlow; o REST volta em ~1 minuto. |

| | |
|---|---|
| DeskFlow mostra serviço Stopped que está rodando | O DeskFlow lê o status pelo Docker; aguarde o ciclo de 30 s ou clique em atualizar. Se persistir, verifique se o grupo do compose se chama `protheus2610` (nome fixo no arquivo). |
| DeskFlow "Licença expirada" | Veja a seção 12. |
| Pouca memória / lentidão | Aumente os recursos do Docker Desktop (8 GB+). Pare o SmartView se não for usá-lo (pelo DeskFlow). |

## 12. Licença do DeskFlow

O DeskFlow Control é licenciado por servidor. Este pacote demonstra o produto completo; para usar no seu ambiente (VM ou servidor físico, Linux ou Windows, com seus AppServers reais), solicite uma licença de avaliação ou comercial em **https://deskflow.com.br** (Contato) ou pelo e-mail **emebatista@hotmail.com**, informando empresa e quantidade de servidores. Você receberá `tenant_code`, `tenant_name` e `tenant_authorization`; grave-os no `deskflow/deskflow.ini` (seção `[setup]`), reinicie o container `deskflow-2610` e confira o selo **Licenciado** no topo da tela. A renovação é automática (job diário) enquanto o servidor de licenças estiver acessível.

Instalação em servidor próprio (fora do Docker): pacotes RPM (EL8/EL9) e instalador Windows, com nginx e serviço do sistema. Documentação em **https://deskflow.com.br**.

Versão deste guia: 17/10/2026. Protheus 12.1.2610 · AppServer 26.3.0.0 · DBAccess 26.1.0.0 · License Server 3.7.2 · SmartView 3.11.4 · DeskFlow Control 3.0.250.