Java NIO - 零拷贝实现

Java NIO零拷贝

在 Java NIO 中的**通道(Channel)*就相当于操作系统的*内核空间**(kernel space)的缓冲区,而**缓冲区**(Buffer)对应的相当于操作系统的**用户空间**(user space)中的**用户缓冲区**(user buffer)。

- **通道** (Channel) 是全双工的(双向传输),它既可能是读缓冲区(read buffer),也可能是网络缓冲区(socket buffer)。
- **缓冲区** (Buffer) 分为堆内存 (HeapBuffer) 和堆外内存 (DirectBuffer) , 这是通过 malloc() 分配出来的用户态内存。

堆外内存(DirectBuffer)在使用后需要应用程序手动回收,而堆内存(HeapBuffer)的数据在 GC 时可能会被自动回收。因此,在使用 HeapBuffer 读写数据时,为了避免缓冲区数据因为 GC 而丢失,NIO 会先把 HeapBuffer 内部的数据拷贝到一个临时的 DirectBuffer中的本地内存(native memory),这个拷贝涉及到sun.misc.Unsafe.copyMemory()的调用,背后的实现原理与memcpy()类似。最后,将临时生成的 DirectBuffer内部的数据的内存地址传给 I/O 调用函数,这样就避免了再去访问 Java 对象处理 I/O 读写。

MappedByteBuffer

MappedByteBuffer 是 NIO 基于**内存映射(mmap)**这种零拷贝方式的提供的一种实现,它继承自 ByteBuffer。 FileChannel 定义了一个 map() 方法,它可以把一个文件从 position 位置开始的 size 大小的区域映射为内存映像文件。抽象方法 map() 方法在 FileChannel 中的定义如下:

```
public abstract MappedByteBuffer map(MapMode mode, long position, long size)
    throws IOException;
```

- mode: 限定内存映射区域 (MappedByteBuffer) 对内存映像文件的访问模式,包括只可读 (READ_ONLY)、可读可写 (READ_WRITE) 和写时拷贝 (PRIVATE) 三种模式。
- position: 文件映射的起始地址,对应内存映射区域 (MappedByteBuffer)的首地址。
- size: 文件映射的字节长度,从 position 往后的字节数,对应内存映射区域(MappedByteBuffer)的大小。

MappedByteBuffer 相比 ByteBuffer 新增了 fore()、load() 和 isLoad() 三个重要的方法:

- fore(): 对于处于 READ_WRITE 模式下的缓冲区,把对缓冲区内容的修改强制刷新到本地文件。
- load(): 将缓冲区的内容载入物理内存中, 并返回这个缓冲区的引用。
- isLoaded(): 如果缓冲区的内容在物理内存中,则返回 true,否则返回 false。

下面给出一个利用 MappedByteBuffer 对文件进行读写的使用示例:

```
private final static String CONTENT = "Zero copy implemented by MappedByteBuffer";
private final static String FILE_NAME = "/mmap.txt";
private final static String CHARSET = "UTF-8";
```

■ **写文件数据**: 打开文件通道 fileChannel 并提供读权限、写权限和数据清空权限,通过 fileChannel 映射到一个可写的内存缓冲区 mappedByteBuffer,将目标数据写入 mappedByteBuffer,通过 force()方法把缓冲区更改的内容强制写入本地文件。

■ **读文件数据**:打开文件通道 fileChannel 并提供只读权限,通过 fileChannel 映射到一个只可读的内存缓冲区 mappedByteBuffer,读取 mappedByteBuffer 中的字节数组即可得到文件数据。

```
@Test
public void readFromFileByMappedByteBuffer() {
   Path path = Paths.get(getClass().getResource(FILE_NAME).getPath());
   int length = CONTENT.getBytes(Charset.forName(CHARSET)).length;
   try (FileChannel fileChannel = FileChannel.open(path, StandardOpenOption.READ)) {
        MappedByteBuffer mappedByteBuffer = fileChannel.map(READ_ONLY, 0, length);
        if (mappedByteBuffer != null) {
            byte[] bytes = new byte[length];
            mappedByteBuffer.get(bytes);
            String content = new String(bytes, StandardCharsets.UTF_8);
            assertEquals(content, "Zero copy implemented by MappedByteBuffer");
        }
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

下面介绍 map() 方法的**底层实现原理**。map() 方法是 java.nio.channels.FileChannel 的抽象方法,由子类sun.nio.ch.FileChannelImpl.java 实现,下面是和内存映射相关的核心代码:

```
public MappedByteBuffer map(MapMode mode, long position, long size) throws IOException {
   int pagePosition = (int)(position % allocationGranularity);
   long mapPosition = position - pagePosition;
   long mapSize = size + pagePosition;
   try {
      addr = map0(imode, mapPosition, mapSize);
   } catch (OutOffMemoryError x) {
      System.gc();
      try {
         Thread.sleep(100);
    } catch (InterruptedException y) {
         Thread.currentThread().interrupt();
    }
      try {
         addr = map0(imode, mapPosition, mapSize);
   } catch (OutOffMemoryError y) {
```

```
throw new IOException("Map failed", y);
}

int isize = (int)size;
Unmapper um = new Unmapper(addr, mapSize, isize, mfd);
if ((!writable) || (imode == MAP_RO)) {
    return Util.newMappedByteBufferR(isize, addr + pagePosition, mfd, um);
} else {
    return Util.newMappedByteBuffer(isize, addr + pagePosition, mfd, um);
}
```

map() 方法通过本地方法 map() 为文件分配一块虚拟内存,作为它的内存映射区域,然后返回这块内存映射区域的起始地址。

- 文件映射需要在 Java 堆中创建一个 MappedByteBuffer 的实例。如果第一次文件映射导致 OOM,则手动触发垃圾回收,休眠 100ms 后再尝试映射,如果失败则抛出异常。
- 通过 Util 的 newMappedByteBuffer (可读可写) 方法或者 newMappedByteBufferR (仅读) 方法方法反射创建一个 DirectByteBuffer 实例,其中 DirectByteBuffer 是 MappedByteBuffer 的子类。

map() 方法返回的是内存映射区域的起始地址,通过(**起始地址** + 偏移量)就可以获取指定内存的数据。这样一定程度上替代了 read() 或 write() 方法,底层直接采用 sun.misc.Unsafe类的 getByte() 和 putByte() 方法对数据进行读写。

```
private native long map0(int prot, long position, long mapSize) throws IOException;
```

上面是本地方法 (native method) map0 的定义,它通过 JNI (Java Native Interface) 调用底层 C 的实现,这个 native 函数 (Java_sun_nio_ch_FileChannelImpl_map0) 的实现。位于 JDK 源码包下的 native/sun/nio/ch/FileChannelImpl.c这个源文件里面。

```
JNIEXPORT jlong JNICALL
Java_sun_nio_ch_FileChannelImpl_map0(JNIEnv *env, jobject this,
                                     jint prot, jlong off, jlong len)
{
    void *mapAddress = 0;
    jobject fdo = (*env)->GetObjectField(env, this, chan_fd);
    jint fd = fdval(env, fdo);
    int protections = 0;
    int flags = 0;
    if (prot == sun nio ch FileChannelImpl MAP RO) {
        protections = PROT_READ;
        flags = MAP SHARED;
    } else if (prot == sun_nio_ch_FileChannelImpl_MAP_RW) {
        protections = PROT_WRITE | PROT_READ;
        flags = MAP SHARED;
    } else if (prot == sun nio ch FileChannelImpl MAP PV) {
        protections = PROT WRITE | PROT READ;
        flags = MAP_PRIVATE;
    }
    mapAddress = mmap64(
                              /* Let OS decide location */
        0,
                            /* Number of bytes to map */
        len,
                            /* File permissions */
        protections,
        flags,
                             /* Changes are shared */
                            /* File descriptor of mapped file */
        fd,
        off);
                             /* Offset into file */
```

```
if (mapAddress == MAP_FAILED) {
    if (errno == ENOMEM) {
        JNU_ThrowOutOfMemoryError(env, "Map failed");
        return IOS_THROWN;
    }
    return handle(env, -1, "Map failed");
}

return ((jlong) (unsigned long) mapAddress);
}
```

可以看出 map0() 函数最终是通过 mmap64() 这个函数对 Linux 底层内核发出内存映射的调用, mmap64() 函数的原型 如下:

```
#include <sys/mman.h>
void *mmap64(void *addr, size_t len, int prot, int flags, int fd, off64_t offset);
```

下面详细介绍一下 mmap64() 函数各个参数的含义以及参数可选值:

- addr:文件在用户进程空间的内存映射区中的起始地址,是一个建议的参数,通常可设置为 0 或 NULL,此时由内核去决定真实的起始地址。当 + flags 为 MAP_FIXED 时,addr 就是一个必选的参数,即需要提供一个存在的地址。
- len: 文件需要进行内存映射的字节长度

prot

: 控制用户进程对内存映射区的访问权限

PROT_READ: 读权限PROT_WRITE: 写权限PROT_EXEC: 执行权限PROT_NONE: 无权限

flags

: 控制内存映射区的修改是否被多个进程共享

- MAP PRIVATE: 对内存映射区数据的修改不会反映到真正的文件,数据修改发生时采用写时复制机制
- MAP SHARED:对内存映射区的修改会同步到真正的文件,修改对共享此内存映射区的进程是可见的
- MAP_FIXED: 不建议使用,这种模式下 addr 参数指定的必须的提供一个存在的 addr 参数
- fd:文件描述符。每次 map 操作会导致文件的引用计数加 1,每次 unmap 操作或者结束进程会导致引用计数减 1
- offset: 文件偏移量。进行映射的文件位置,从文件起始地址向后的位移量

下面总结一下 MappedByteBuffer 的特点和不足之处:

- MappedByteBuffer 使用是堆外的虚拟内存,因此分配(map)的内存大小不受 JVM 的 -Xmx 参数限制,但是也是有大小限制的。 如果当文件超出 Integer.MAX_VALUE 字节限制时,可以通过 position 参数重新 map 文件后面的内容。
- MappedByteBuffer 在处理大文件时性能的确很高,但也存内存占用、文件关闭不确定等问题,被其打开的文件 只有在垃圾回收的才会被关闭,而且这个时间点是不确定的。
- MappedByteBuffer 提供了文件映射内存的 mmap() 方法,也提供了释放映射内存的 unmap() 方法。然而 unmap() 是 FileChannelImpl 中的私有方法,无法直接显示调用。因此,用户程序需要通过 Java 反射的调用 sun.misc.Cleaner 类的 clean() 方法手动释放映射占用的内存区域。

```
public static void clean(final Object buffer) throws Exception {
    AccessController.doPrivileged((PrivilegedAction<Void>) () -> {
        try {
            Method getCleanerMethod = buffer.getClass().getMethod("cleaner", new Class[0]);
            getCleanerMethod.setAccessible(true);
            Cleaner cleaner = (Cleaner) getCleanerMethod.invoke(buffer, new Object[0]);
            cleaner.clean();
        } catch(Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    });
}
```

DirectByteBuffer

DirectByteBuffer 的对象引用位于 Java 内存模型的堆里面,JVM 可以对 DirectByteBuffer 的对象进行内存分配和回收管理,一般使用 DirectByteBuffer 的静态方法 allocateDirect() 创建 DirectByteBuffer 实例并分配内存。

```
public static ByteBuffer allocateDirect(int capacity) {
   return new DirectByteBuffer(capacity);
}
```

DirectByteBuffer 内部的字节缓冲区位在于堆外的(用户态)直接内存,它是通过 Unsafe 的本地方法 allocateMemory() 进行内存分配,底层调用的是操作系统的 malloc() 函数。

```
DirectByteBuffer(int cap) {
    super(-1, 0, cap, cap);
    boolean pa = VM.isDirectMemoryPageAligned();
    int ps = Bits.pageSize();
    long size = Math.max(1L, (long)cap + (pa ? ps : 0));
    Bits.reserveMemory(size, cap);
    long base = 0;
    try {
        base = unsafe.allocateMemory(size);
    } catch (OutOfMemoryError x) {
        Bits.unreserveMemory(size, cap);
        throw x;
    unsafe.setMemory(base, size, (byte) 0);
    if (pa && (base % ps != 0)) {
        address = base + ps - (base & (ps - 1));
    } else {
        address = base;
    cleaner = Cleaner.create(this, new Deallocator(base, size, cap));
    att = null;
}
```

除此之外,初始化 DirectByteBuffer 时还会创建一个 Deallocator 线程,并通过 Cleaner 的 freeMemory() 方法来对直接内存进行回收操作,freeMemory() 底层调用的是操作系统的 free() 函数。

```
private static class Deallocator implements Runnable {
   private static Unsafe unsafe = Unsafe.getUnsafe();
```

```
private long address;
    private long size;
    private int capacity;
    private Deallocator(long address, long size, int capacity) {
        assert (address != 0);
        this.address = address;
        this.size = size;
        this.capacity = capacity;
    }
    public void run() {
        if (address == 0) {
            return;
        unsafe.freeMemory(address);
        address = 0;
        Bits.unreserveMemory(size, capacity);
    }
}
```

由于使用 DirectByteBuffer 分配的是系统本地的内存,不在 JVM 的管控范围之内,因此直接内存的回收和堆内存的回收不同,直接内存如果使用不当,很容易造成 OutOfMemoryError。

说了这么多,那么 DirectByteBuffer 和零拷贝有什么关系? 前面有提到在 MappedByteBuffer 进行内存映射时,它的 map() 方法会通过 Util.newMappedByteBuffer() 来创建一个缓冲区实例,初始化的代码如下:

```
static MappedByteBuffer newMappedByteBuffer(int size, long addr, FileDescriptor fd,
                                            Runnable unmapper) {
    MappedByteBuffer dbb;
    if (directByteBufferConstructor == null)
        initDBBConstructor();
    try {
        dbb = (MappedByteBuffer)directByteBufferConstructor.newInstance(
            new Object[] { new Integer(size), new Long(addr), fd, unmapper });
    } catch (InstantiationException | IllegalAccessException | InvocationTargetException e) {
        throw new InternalError(e);
    return dbb;
}
private static void initDBBRConstructor() {
    AccessController.doPrivileged(new PrivilegedAction<Void>() {
        public Void run() {
            try {
                Class<?> cl = Class.forName("java.nio.DirectByteBufferR");
                Constructor<?> ctor = cl.getDeclaredConstructor(
                    new Class<?>[] { int.class, long.class, FileDescriptor.class,
                                    Runnable.class });
                ctor.setAccessible(true);
                directByteBufferRConstructor = ctor;
            } catch (ClassNotFoundException | NoSuchMethodException |
                     IllegalArgumentException | ClassCastException x) {
                throw new InternalError(x);
            }
            return null;
        }});
}
```

DirectByteBuffer 是 MappedByteBuffer 的具体实现类。实际上,Util.newMappedByteBuffer() 方法通过反射机制获取 DirectByteBuffer 的构造器,然后创建一个 DirectByteBuffer 的实例,对应的是一个单独用于内存映射的构造方法:

```
protected DirectByteBuffer(int cap, long addr, FileDescriptor fd, Runnable unmapper) {
    super(-1, 0, cap, cap, fd);
    address = addr;
    cleaner = Cleaner.create(this, unmapper);
    att = null;
}
```

因此,除了允许分配操作系统的直接内存以外,DirectByteBuffer 本身也具有文件内存映射的功能,这里不做过多说明。我们需要关注的是,DirectByteBuffer 在 MappedByteBuffer 的基础上提供了内存映像文件的随机读取 get() 和写入 write() 的操作。

■ 内存映像文件的随机读操作

```
public byte get() {
    return ((unsafe.getByte(ix(nextGetIndex()))));
}

public byte get(int i) {
    return ((unsafe.getByte(ix(checkIndex(i)))));
}
```

■ 内存映像文件的随机写操作

```
public ByteBuffer put(byte x) {
    unsafe.putByte(ix(nextPutIndex()), ((x)));
    return this;
}

public ByteBuffer put(int i, byte x) {
    unsafe.putByte(ix(checkIndex(i)), ((x)));
    return this;
}
```

内存映像文件的随机读写都是借助 ix() 方法实现定位的,ix() 方法通过内存映射空间的内存首地址(address)和给定偏移量 i 计算出指针地址,然后由 unsafe 类的 get() 和 put() 方法和对指针指向的数据进行读取或写入。

```
private long ix(int i) {
   return address + ((long)i << 0);
}</pre>
```

FileChannel

FileChannel 是一个用于文件读写、映射和操作的通道,同时它在并发环境下是线程安全的,基于 FileInputStream、FileOutputStream 或者 RandomAccessFile 的 getChannel() 方法可以创建并打开一个文件通道。FileChannel 定义了transferFrom() 和 transferTo() 两个抽象方法,它通过在通道和通道之间建立连接实现数据传输的。

■ transferTo(): 通过 FileChannel 把文件里面的源数据写入一个 WritableByteChannel 的目的通道。

```
public abstract long transferTo(long position, long count, WritableByteChannel target)
    throws IOException;
```

■ transferFrom(): 把一个源通道 ReadableByteChannel 中的数据读取到当前 FileChannel 的文件里面。

```
public abstract long transferFrom(ReadableByteChannel src, long position, long count)
    throws IOException;
```

下面给出 FileChannel 利用 transferTo() 和 transferFrom() 方法进行数据传输的使用示例:

```
private static final String CONTENT = "Zero copy implemented by FileChannel";
private static final String SOURCE_FILE = "/source.txt";
private static final String TARGET_FILE = "/target.txt";
private static final String CHARSET = "UTF-8";
```

首先在类加载根路径下创建 source.txt 和 target.txt 两个文件,对源文件 source.txt 文件写入初始化数据。

对于 transferTo() 方法而言,目的通道 toChannel 可以是任意的单向字节写通道 WritableByteChannel; 而对于 transferFrom() 方法而言,源通道 fromChannel 可以是任意的单向字节读通道 ReadableByteChannel。其中,FileChannel、SocketChannel 和 DatagramChannel 等通道实现了 WritableByteChannel 和 ReadableByteChannel 接口,都是同时支持读写的双向通道。为了方便测试,下面给出基于 FileChannel 完成 channel-to-channel 的数据传输示例。

通过 transferTo() 将 fromChannel 中的数据拷贝到 toChannel

通过 transferFrom() 将 fromChannel 中的数据拷贝到 toChannel

下面介绍 transferTo() 和 transferFrom() 方法的底层实现原理,这两个方法也是 java.nio.channels.FileChannel 的抽象方法,由子类 sun.nio.ch.FileChannelImpl.java 实现。transferTo() 和 transferFrom() 底层都是基于 sendfile 实现数据传输的,其中 FileChannelImpl.java 定义了 3 个常量,用于标示当前操作系统的内核是否支持 sendfile 以及 sendfile 的相关特性。

```
private static volatile boolean transferSupported = true;
private static volatile boolean pipeSupported = true;
private static volatile boolean fileSupported = true;
```

- transferSupported:用于标记当前的系统内核是否支持 sendfile()调用,默认为 true。
- pipeSupported: 用于标记当前的系统内核是否支持文件描述符 (fd) 基于管道 (pipe) 的 sendfile() 调用,默认为 true。
- fileSupported: 用于标记当前的系统内核是否支持文件描述符 (fd) 基于文件 (file) 的 sendfile() 调用,默认为 true。

下面以 transferTo() 的源码实现为例。FileChannelImpl 首先执行 transferToDirectly() 方法,以 sendfile 的零拷贝方式 尝试数据拷贝。如果系统内核不支持 sendfile,进一步执行 transferToTrustedChannel() 方法,以 mmap 的零拷贝方式 进行内存映射,这种情况下目的通道必须是 FileChannelImpl 或者 SelChImpl 类型。如果以上两步都失败了,则执行 transferToArbitraryChannel() 方法,基于传统的 I/O 方式完成读写,具体步骤是初始化一个临时的 DirectBuffer,将 源通道 FileChannel 的数据读取到 DirectBuffer,再写入目的通道 WritableByteChannel 里面

```
public long transferTo(long position, long count, WritableByteChannel target)
        throws IOException {
    // 计算文件的大小
    long sz = size();
    // 校验起始位置
    if (position > sz)
       return 0;
    int icount = (int)Math.min(count, Integer.MAX_VALUE);
    // 校验偏移量
    if ((sz - position) < icount)</pre>
       icount = (int)(sz - position);
    long n;
    if ((n = transferToDirectly(position, icount, target)) >= 0)
        return n;
    if ((n = transferToTrustedChannel(position, icount, target)) >= 0)
        return n;
    return transferToArbitraryChannel(position, icount, target);
}
```

接下来重点分析一下 transferToDirectly() 方法的实现,也就是 transferTo() 通过 sendfile 实现零拷贝的精髓所在。可以看到,transferToDirectlyInternal() 方法先获取到目的通道 WritableByteChannel 的文件描述符 targetFD,获取同步锁然后执行 transferToDirectlyInternal() 方法。

```
private long transferToDirectly(long position, int icount, WritableByteChannel target)
        throws IOException {
    // 省略从target获取targetFD的过程
    if (nd.transferToDirectlyNeedsPositionLock()) {
        synchronized (positionLock) {
            long pos = position();
            try {
                return transferToDirectlyInternal(position, icount,
                        target, targetFD);
            } finally {
                position(pos);
            }
        }
   } else {
       return transferToDirectlyInternal(position, icount, target, targetFD);
}
```

最终由 transferToDirectlyInternal()调用本地方法 transferToO(),尝试以 sendfile 的方式进行数据传输。如果系统内核完全不支持 sendfile,比如 Windows 操作系统,则返回 UNSUPPORTED 并把 transferSupported 标识为 false。如果系统内核不支持 sendfile 的一些特性,比如说低版本的 Linux 内核不支持 DMA gather copy 操作,则返回 UNSUPPORTED CASE 并把 pipeSupported 或者 fileSupported 标识为 false。

```
private long transferToDirectlyInternal(long position, int icount,
                                        WritableByteChannel target,
                                        FileDescriptor targetFD) throws IOException {
    assert !nd.transferToDirectlyNeedsPositionLock() ||
            Thread.holdsLock(positionLock);
    long n = -1;
    int ti = -1;
    try {
        begin();
        ti = threads.add();
        if (!isOpen())
            return -1;
        do {
            n = transferToO(fd, position, icount, targetFD);
        } while ((n == IOStatus.INTERRUPTED) && isOpen());
        if (n == IOStatus.UNSUPPORTED_CASE) {
            if (target instanceof SinkChannelImpl)
                pipeSupported = false;
            if (target instanceof FileChannelImpl)
                fileSupported = false;
            return IOStatus.UNSUPPORTED_CASE;
        }
        if (n == IOStatus.UNSUPPORTED) {
            transferSupported = false;
            return IOStatus.UNSUPPORTED;
        return IOStatus.normalize(n);
    } finally {
        threads.remove(ti);
        end (n > -1);
    }
```

本地方法 (native method) transferToO() 通过 JNI (Java Native Interface) 调用底层 C 的函数,这个 native 函数 (Java_sun_nio_ch_FileChannelImpl_transferToO) 同样位于 JDK 源码包下的 native/sun/nio/ch/FileChannelImpl.c 源文件里面。JNI 函数 Java_sun_nio_ch_FileChannelImpl_transferToO() 基于条件编译对不同的系统进行预编译,下面是 JDK 基于 Linux 系统内核对 transferTo() 提供的调用封装。

```
#if defined(__linux__) || defined(__solaris__)
#include <sys/sendfile.h>
#elif defined( AIX)
#include <sys/socket.h>
#elif defined(_ALLBSD_SOURCE)
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/uio.h>
#define lseek64 lseek
#define mmap64 mmap
#endif
JNIEXPORT jlong JNICALL
Java_sun_nio_ch_FileChannelImpl_transferTo0(JNIEnv *env, jobject this,
                                             jobject srcFDO,
                                             jlong position, jlong count,
                                             jobject dstFDO)
{
    jint srcFD = fdval(env, srcFDO);
    jint dstFD = fdval(env, dstFDO);
#if defined(__linux___)
    off64_t offset = (off64_t)position;
    jlong n = sendfile64(dstFD, srcFD, &offset, (size_t)count);
    return n;
#elif defined(__solaris__)
    result = sendfilev64(dstFD, &sfv, 1, &numBytes);
    return result;
#elif defined( APPLE )
    result = sendfile(srcFD, dstFD, position, &numBytes, NULL, 0);
    return result;
#endif
}
```

对 Linux、Solaris 以及 Apple 系统而言, transferToO() 函数底层会执行 sendfile64 这个系统调用完成零拷贝操作, sendfile64() 函数的原型如下:

```
#include <sys/sendfile.h>
ssize_t sendfile64(int out_fd, int in_fd, off_t *offset, size_t count);
```

下面简单介绍一下 sendfile64() 函数各个参数的含义:

- out fd: 待写入的文件描述符
- in fd: 待读取的文件描述符
- offset: 指定 in_fd 对应文件流的读取位置,如果为空,则默认从起始位置开始
- count: 指定在文件描述符 in_fd 和 out_fd 之间传输的字节数

在 Linux 2.6.3 之前, out_fd 必须是一个 socket, 而从 Linux 2.6.3 以后, out_fd 可以是任何文件。也就是说, sendfile64() 函数不仅可以进行网络文件传输, 还可以对本地文件实现零拷贝操作。

其它的零拷贝实现

Netty零拷贝

Netty 中的零拷贝和上面提到的操作系统层面上的零拷贝不太一样, 我们所说的 Netty 零拷贝完全是基于 (Java 层面) 用户态的, 它的更多的是偏向于数据操作优化这样的概念, 具体表现在以下几个方面:

Netty 通过 DefaultFileRegion 类对 java.nio.channels.FileChannel 的 tranferTo() 方法进行包装,在文件传输时可以将文件缓冲区的数据直接发送到目的通道 (Channel)

ByteBuf 可以通过 wrap 操作把字节数组、ByteBuf、ByteBuffer 包装成一个 ByteBuf 对象, 进而避免了拷贝操作 ByteBuf 支持 slice 操作, 因此可以将 ByteBuf 分解为多个共享同一个存储区域的 ByteBuf, 避免了内存的拷贝 Netty 提供了 CompositeByteBuf 类,它可以将多个 ByteBuf 合并为一个逻辑上的 ByteBuf,避免了各个 ByteBuf 之间的拷贝 其中第 1 条属于操作系统层面的零拷贝操作,后面 3 条只能算用户层面的数据操作优化。

RocketMQ和Kafka对比

RocketMQ 选择了 mmap + write 这种零拷贝方式,适用于业务级消息这种小块文件的数据持久化和传输;而 Kafka 采用的是 sendfile 这种零拷贝方式,适用于系统日志消息这种高吞吐量的大块文件的数据持久化和传输。但是值得注意的一点是,Kafka 的索引文件使用的是 mmap + write 方式,数据文件使用的是 sendfile 方式。

消息队列	零拷贝 方式	优点	缺点
RocketMQ	mmap + write	适用于小块文件传输,频繁调用时,效率很高	不能很好的利用 DMA 方式,会比 sendfile 多消耗 CPU,内存安全性控制复杂,需要避 免 JVM Crash 问题
Kafka	sendfile	可以利用 DMA 方式,消耗 CPU 较少,大块文件传输效率高,无 内存安全性问题	小块文件效率低于 mmap 方式,只能是 BIO 方式传输,不能使用于O ① 表言技术技