《常用LINUX命令备忘手册》

```
shutdown -h now
即刻关机
shutdown -h 10
10分钟后关机
shutdown -h 11:00
11: 00美机
shutdown -h +10
预定时间关机(10分钟后)
shutdown -c
取消指定时间关机
shutdown -r now
重启
shutdown -r 10
10分钟之后重启
shutdown -r 11:00
定时重启
reboot
重启
init 6
重启
init 0
立刻关机
telinit 0
```

关机

poweroff 立刻关机 halt 关机 buff数据同步到磁盘 logout 退出登录Shell 关机/重启/注销常用命令 作用 uname -a 查看内核/OS/CPU信息 uname -r 查看内核版本 uname -m查看处理器架构 arch 查看处理器架构 hostname 查看计算机名 显示当前登录系统的用户 who am i 显示登录时的用户名 whoami 显示当前用户名 cat /proc/version 查看linux版本信息 cat /proc/cpuinfo

查看CPU信息

cat /proc/interrupts
查看中断

cat /proc/loadavg 查看系统负载

uptime

查看系统运行时间、用户数、负载

env

查看系统的环境变量

lsusb -tv

查看系统USB设备信息

lspci -tv

查看系统PCI设备信息

lsmod

查看已加载的系统模块

系统信息和性能查看grep MemTotal /proc/meminfo 查看内存总量

grep MemFree /proc/meminfo 查看空闲内存量

free -m

查看内存用量和交换区用量

date

显示系统日期时间

cal 2021

显示2021日历表

top

动态显示cpu/内存/进程等情况

vmstat 1 20

每1秒采一次系统状态,采20次

iostat 查看io读写/cpu使用情况

sar **-**u 1 10

查询cpu使用情况(1秒一次,共10次)

sar -d 1 10

查询磁盘性能常用命令

作用

fdisk -l

查看所有磁盘分区

swapon -s

查看所有交换分区

df -h

查看磁盘使用情况及挂载点

df -hl

同上

du -sh /dir

查看指定某个目录的大小

du -sk * | sort -rn

从高到低依次显示文件和目录大小

mount /dev/hda2 /mnt/hda2

挂载hda2盘

mount -t ntfs /dev/sdc1 /mnt/usbhd1

指定文件系统类型挂载(如ntfs)

mount -o loop xxx.iso /mnt/cdrom

挂载iso文件

mount /dev/sda1 /mnt/usbdisk

挂载usb盘/闪存设备

umount -v /dev/sda1

通过设备名卸载

```
umount -v /mnt/mymnt
通过挂载点卸载
fuser -km /mnt/hda1
强制卸载(慎用)
磁盘和分区常用命令
作用
useradd codesheep
创建用户
userdel -r codesheep
删除用户
usermod -g group name user name
修改用户的组
usermod -aG group name user name
将用户添加到组
usermod -s /bin/ksh -d /home/codepig
-g dev codesheep
修改用户codesheep的登录Shell、
主目录以及用户组
groups test
查看test用户所在的组
groupadd group_name
创建用户组
groupdel group_name
删除用户组
groupmod -n new_name old_name
重命名用户组
su - user_name
完整切换到一个用户环境
```

passwd 修改口令 passwd codesheep 修改某用户的口令 查看活动用户 id codesheep 查看指定用户codesheep信息 last 查看用户登录日志 crontab -1 查看当前用户的计划任务 cut -d: -f1 /etc/passwd 查看系统所有用户 cut -d: -f1 /etc/group 查看系统所有组 用户和用户组常用命令 作用 ifconfig 查看网络接口属性 ifconfig eth0 查看某网卡的配置 route -n 查看路由表 netstat -lntp 查看所有监听端口 netstat -antp 查看已经建立的TCP连接 netstat -lutp

ifup eth0 启用eth0网络设备

查看TCP/UDP的状态信息

ifdown eth0 禁用eth0网络设备

```
iptables -L
查看iptables规则
ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask
255.255.255.0
```

配置ip地址

dhclient eth0

以dhcp模式启用eth0 route add -net 0/0 gw Gateway IP

配置默认网关

route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.1.1

配置静态路由到达网络'192.168.0.0/16' route del 0/0 gw Gateway_IP 删除静态路由

hostname 查看主机名 网络和进程管理host www.codesheep.cn 解析主机名

nslookup www.codesheep.cn 查询DNS记录,查看域名解 析是否正常

ps -ef

查看所有进程

ps -ef | grep codesheep 过滤出你需要的进程

kill -s name kill指定名称的进程

kill -s pid kill指定pid的进程

top

实时显示进程状态

vmstat 1 20 每1秒采一次系统状态,采

20次

iostat

查看io读写/cpu使用情况

sar -u 1 10

查询cpu使用情况(1秒一次,共10次)

sar -d 1 10

查询磁盘性能常用命令

作用

chkconfig --list 列出系统服务

service <服务名> status 查看某个服务

service <服务名> start 启动某个服务

service <服务名> stop 终止某个服务

service <服务名> restart 重启某个服务

systemctl status <服务名> 查看某个服务

systemctl start <服务名> 启动某个服务

systemctl stop <服务名> 终止某个服务

systemctl restart <服务名> 重启某个服务

systemctl enable <服务名> 开启自启动

systemctl disable <服务名> 关闭自启动

```
常见系统服务命令常用命令
作用
cd <目录名>
进入某个目录
cd ..
回上级目录
cd ../..
回上两级目录
cd
进个人主目录
cd -
回上一步所在目录
pwd
显示当前路径
ls
查看文件目录列表
ls -F
查看目录中内容(显示是文件还是目录)
ls -1
查看文件和目录的详情列表
ls -a
查看隐藏文件
ls -lh
查看文件和目录的详情列表(增强文件大小易读性)
ls -lSr
查看文件和目录列表(以文件大小升序查看)
查看文件和目录的树形结构
mkdir <目录名>
创建目录
mkdir dir1 dir2
同时创建两个目录
```

mkdir -p

```
/tmp/dir1/dir2
创建目录树
rm -f file1
删除'file1'文件
rmdir dir1
删除'dir1'目录
文件和目录操作rm -rf dir1
删除'dir1'目录和其内容
rm -rf dir1 dir2
同时删除两个目录及其内容
mv old dir new dir
重命名/移动目录
cp file1 file2
复制文件
cp dir/* .
复制某目录下的所有文件至当前目录
cp -a dir1 dir2
复制目录
cp -a /tmp/dir1 .
复制一个目录至当前目录
ln -s file1 link1
创建指向文件/目录的软链接
ln file1 lnk1
创建指向文件/目录的物理链接
find / -name file1
从跟目录开始搜索文件/目录
find / -user user1
搜索用户user1的文件/目录
find /dir -name *.bin
在目录/dir中搜带有.bin后缀的文件
locate <关键词>
快速定位文件
locate *.mp4
```

寻找.mp4结尾的文件

whereis <关键词> 显示某二进制文件/可执行文件的路径

which <关键词> 查找系统目录下某的二进制文件

chmod ugo+rwx

dir1

设置目录所有者 (u)、群组 (g) 及其他人 (o) 的读 (r) 写 (w) 执行 (x) 权限

chmod go-rwx dir1 移除群组(g)与其他人(o)对目录的读写执行权限

chown user1 file1 改变文件的所有者属性

chown -R user1 dir1 改变目录的所有者属性

chgrp group1 file1 改变文件群组chown

user1:group1 file1 改变文件的所有人和群组

常用命令 作用

cat file1 查看文件内容

cat -n file1 查看内容并标示行数

cat xxx.txt

awk 'NR%2==1'

tac file1

从最后一行开始反看文件内容

more file1 查看一个长文件的内容

less file1 类似more命令,但允许反向操作

head -2 file1 查看文件前两行

```
tail -2 file1
查看文件后两行
tail -f /log/msg
实时查看添加到文件中的内容
grep codesheep hello.txt
在文件hello.txt中查找关键词codesheep
grep ^sheep hello.txt
在文件hello.txt中查找以sheep开头的内容
文件查看和处理grep [0-9] hello.txt
选择hello.txt文件中所有包含数字的行
sed 's/s1/s2/g' hello.txt
将hello.txt文件中的s1替换成s2
sed '/^$/d' hello.txt
从hello.txt文件中删除所有空白行
sed '/ *#/d; /^$/d' hello.txt
从hello.txt文件中删除所有注释和空白行
sed -e '1d' hello.txt
从文件hello.txt 中排除第一行
sed -n '/s1/p' hello.txt
查看只包含关键词"s1"的行
sed -e 's/ *$//' hello.txt
删除每一行最后的空白字符
sed -e 's/s1//g' hello.txt
从文档中只删除词汇s1并保留剩余全部
sed -n '1,5p;5q' hello.txt
查看从第一行到第5行内容
sed -n '5p;5q' hello.txt
查看第5行
paste file1 file2
合并两个文件或两栏的内容
paste -d '+' file1 file2
```

合并两个文件或两栏的内容,中间用"+"区分

```
sort file1 file2
排序两个文件的内容
sort file1 file2
uniq
sort file1 file2
uniq -u
sort file1 file2
uniq -d
comm -1 file1 file2
比较两个文件的内容(去除'file1'所含内容)
comm -2 file1 file2
比较两个文件的内容(去除'file2'所含内容)
comm -3 file1 file2
比较两个文件的内容(去除两文件共有部分)常用命令
作用
zip xxx.zip file
压缩至zip包
zip -r xxx.zip file1 file2 dir1
将多个文件+目录压成zip包
unzip xxx.zip
解压zip包
tar -cvf xxx.tar file
创建非压缩tar包
tar -cvf xxx.tar file1 file2 dir1
将多个文件+目录打tar包
tar -tf xxx.tar
查看tar包的内容
tar -xvf xxx.tar
解压tar包
tar -xvf xxx.tar -C /dir
将tar包解压至指定目录
tar -cvfj xxx.tar.bz2 dir
创建bz2压缩包
tar -jxvf xxx.tar.bz2
解压bz2压缩包
```

```
tar -cvfz xxx.tar.gz dir
创建gzip压缩包
tar -zxvf xxx.tar.qz
解压gzip压缩包
bunzip2 xxx.bz2
解压bz2压缩包
bzip2 filename
压缩文件
gunzip xxx.gz
解压gzip压缩包
gzip filename
压缩文件
gzip -9 filename
最大程度压缩
打包和解压常用命令
作用
rpm -qa
查看已安装的rpm包
rpm -q pkg name
查询某个rpm包
rpm -q --whatprovides xxx
显示xxx功能是由哪个包提供的
rpm -q --whatrequires xxx
显示xxx功能被哪个程序包依赖的
rpm -q --changelog xxx
显示xxx包的更改记录
rpm -qi pkg_name
查看一个包的详细信息
rpm -qd pkg_name
查询一个包所提供的文档
rpm -qc pkg_name
查看已安装rpm包提供的配置文件
rpm -ql pkg_name
查看一个包安装了哪些文件
```

```
rpm -qf filename
查看某个文件属于哪个包
rpm -qR pkg name
查询包的依赖关系
rpm -ivh xxx.rpm
安装rpm包
rpm -ivh --test xxx.rpm
测试安装rpm包
rpm -ivh --nodeps xxx.rpm
安装rpm包时忽略依赖关系
rpm -e xxx
卸载程序包
rpm -Fvh pkg name
升级确定已安装的rpm包
rpm -Uvh pkg name
升级rpm包(若未安装则会安装)
rpm -V pkg name
RPM包详细信息校验
RPM包管理命令常用命令
作用
yum repolist enabled
显示可用的源仓库
yum search pkg_name
搜索软件包
yum install pkg_name
下载并安装软件包
yum install --downloadonly pkg_name
只下载不安装
yum list
显示所有程序包
yum list installed
查看当前系统已安装包
```

yum list updates

查看可以更新的包列表

yum check-update 查看可升级的软件包

yum update 更新所有软件包

yum update pkg_name 升级指定软件包

yum deplist pkg_name 列出软件包依赖关系

yum remove pkg_name 删除软件包

yum clean all 清除缓存

yum clean packages 清除缓存的软件包

yum clean headers 清除缓存的header YUM包管理命令常用命令

作用

dpkg -c xxx.deb 列出deb包的内容

dpkg -i xxx.deb 安装/更新deb包

dpkg -r pkg_name 移除deb包

dpkg -P pkg_name 移除deb包(不保留配置)

dpkg -1 查看系统中已安装deb包

dpkg -l pkg_name 显示包的大致信息

dpkg -L pkg_name 查看deb包安装的文件 dpkg -s pkg_name 查看包的详细信息

dpkg -unpack xxx.deb 解开deb包的内容 DPKG包管理命令常用命令

作用

apt-cache search pkg_name 搜索程序包

apt-cache show pkg_name 获取包的概览信息

apt-get install pkg_name 安装/升级软件包

apt-get purge pkg_name 卸载软件(包括配置)

apt-get remove pkg_name 卸载软件 (不包括配置)

apt-get update 更新包索引信息

apt-get upgrade 更新已安装软件包

apt-get clean 清理缓存