Configuration de serveurs DNS principal et secondaire

Contexte

Configuration DHCP

• Adresse réseau : 192.168.49.0/24

• Passerelle: 192.168.49.1/24

• Distribution des adresses : 192.168.49.128-254/24

• Adresse broadcast: 192.168.49.255/24

Machines

Client Ubuntu Desktop 20.04

Configuration IP: DHCP avec DNS manuel

• Client Ubuntu Server 20.04

o Configuration IP: statique (192.168.49.133/24) avec DNS manuel

Domaine: ubuntu.uncle.esgi

• Serveur DNS primaire Debian 10

o Configuration IP: statique (192.168.49.254/24) avec DNS en localhost

○ **Domaine**:ns1.uncle.esgi

• Alias (CNAME): server.uncle.esgi

• Serveur DNS secondaire Debian 10

o Configuration IP: statique (192.168.49.253/24) avec DNS sur le serveur principal

○ **Domaine**:ns2.uncle.esgi

• Zone DNS: uncle.esgi

• Alias externes :

```
o gogole.uncle.esgi ⇒ www.google.com
```

o school.uncle.esgi ⇒ www.esgi.fr

1. Configuration des serveurs DNS

1.1 Serveur primaire

Installation des ressources

Avant toute chose, nous devons installer les ressources nécessaires (l'option -y permettant de répondre oui par avance aux demandes de confirmation) :

```
apt install bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils resolvconf -y
```

Configuration réseau

nameserver 127.0.0.1

Notre serveur DNS doit avoir une configuration IP statique afin d'être configuré sur les postes clients. Une fois le nom de l'interface réseau récupéré grâce à la commande ip -4 -0 addr (qui nous donne ici ens33), on peut alors modifier le fichier /etc/network/interfaces en se référant au contexte donné :

```
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.49.254
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.49.1
    dns-nameservers 127.0.0.1
```

Il faut ensuite redémarrer le service avec la commande suivante :

```
systemctl restart networking
```

Nous vérifions alors que tout s'est bien déroulé en affichant la configuration IP grâce à la commande ip a et en vérifiant que le fichier /etc/resolv.conf contient bien uniquement la ligne nameserver 127.0.0.1:

```
user@dns-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid lft forever preferred lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
      valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
   link/ether 00:0c:29:1e:06:45 brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.49.254/24 brd 192.168.49.255 scope global ens33
      valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::20c:29ff:fe1e:645/64 scope link
      valid lft forever preferred lft forever
user@dns-server:~$ cat /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
    DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
```

Test du serveur cache

Désormais, notre serveur possède son propre DNS local : nous allons nous assurer qu'il fonctionne correctement et parvient à résoudre le nom de domaine www.debian.org grâce à la requête dig www.debian.org.

```
root@dns-server:/home/server dig www.debian.org
; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u1-Raspbian <<>> www.debian.org
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64130
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
                                       IN
;www.debian.org.
;; ANSWER SECTION:
www.debian.org.
                      168 IN A 130.89.148.77
;; AUTHORITY SECTION:
www.debian.org. 300 IN NS geo1.debian.org
www.debian.org. 300 IN NS geo2.debian.org
www.debian.org. 300 IN NS geo3.debian.org
;; ADDITIONAL SECTION:
geo1.debian.org. 28799 IN A 82.195.75.105 geo2.debian.org. 28799 IN A 209.87.16.31
geo2.debian.org.
                      28799 IN AAAA 2001:41b8:202:deb:1a1a:0:52c3:4b69
geo1.debian.org.
;; Query time: 568 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Mon Jun 29 18:29:49 BST 2020
;; MSG SIZE rcvd: 204
```

Le temps de résolution est de 568 ms mais en relançant la même requête, le temps de résolution est nul : l'adresse ayant été résolue et les informations correctement mises en cache, nous pouvons donc mettre en place le serveur primaire.

Mise en place du serveur primaire

Définition des zones DNS et reverse DNS

Nous allons maintenant mettre en place nos zones DNS et reverse DNS selon le contexte défini initialement. Pour cela, nous allons modifier le fichier /etc/bind/named.conf.local et y ajouter les lignes suivantes :

```
zone "uncle.esgi" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.uncle.esgi";
};

zone "49.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.49.168.192.in-addr.arpa";
};
```

Une fois chose faite, il faut alors créer les fichiers de zone /etc/bind/db.uncle.esgi (pour la zone DNS) et /etc/bind/db.49.168.192.in-addr.arpa (pour la zone reverse DNS).

Configuration de la zone DNS et reverse DNS

Remplissons d'abord le fichier /etc/bind/db.uncle.esgi contenant la définition de notre zone DNS ainsi que les domaines, les alias, etc. avec les informations suivantes :

```
$TTL 10800

$ORIGIN uncle.esgi.

IN SOA ns1.uncle.esgi. admin.uncle.esgi. (
20200628; Serial
3h; Refresh
1h; Retry
1w; Expire
1h; Minimum

)

IN NS ns1.uncle.esgi.
ubuntu IN A 192.168.49.133
ns1 IN A 192.168.49.254
ns2 IN A 192.168.49.255
primary-server IN CNAME ns1
gogole IN CNAME www.google.com.
school IN CNAME www.esgi.fr.
```

Contenu de l'entête SOA (Start of Authority) :

- @ : remplace le nom de la zone uncle.esgi
- **ns1.uncle.esgi.** : serveur primaire de la zone
- admin.uncle.esgi. : adresse e-mail de l'administrateur (l'@ est remplacée par un .)
- **Serial** : indique le numéro de version du serveur : il doit être incrémenté à chaque modification, ce qui indique aux autres serveurs que leurs données doivent être mises à jour.
- **Refresh**: indique le temps entre deux mises à jour des serveurs secondaires par rapport au serveur primaire.
- **Retry**: indique le temps entre 2 tentatives de Refresh s'il y a échec.
- **Expire**: indique le temps au bout duquel un serveur secondaire ne fait plus autorité s'il n'a pas réussi à contacter le serveur primaire.
- Minimum : indique le temps durant lequel une réponse négative doit être conservée en cache.

On définit après l'entête SOA le nom du serveur de la zone avec un enregistrement NS, puis on ajoute également les correspondances de nom de machine / adresses IP grâce aux enregistrements A ainsi que trois alias.

Il faut ensuite configurer la zone reverse DNS à l'aide du fichier /etc/bind/db.49.168.192.in-addr.arpa:

De la même manière que pour la zone DNS, un enregistrement NS définit le nom du serveur DNS de la zone puis est suivi des enregistrements PTR permettant de faire la résolution inverse des adresses IP.

Une chose faite, il faut alors redémarrer le service bind9 avec la commande systemctl restart bind9

Test de la zone DNS

Si tout s'est bien déroulé, les zones DNS et reverse DNS devraient être reconnues par notre serveur. Pour s'en assurer, on va tout d'abord résoudre l'adresse ubuntu.uncle.esgi avec une requête dig :

```
user@dns-server:~$ dig ubuntu.uncle.esgi
; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u1-Debian <<>> ubuntu.uncle.esgi
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 37398
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 3
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: 16fab81d8a5925ff15021fbe5efa5d6242c49ab1ff5ea44b (good)
;; QUESTION SECTION:
;ubuntu.uncle.esgi. IN A
;; ANSWER SECTION:
ubuntu.uncle.esgi. 10800 IN A 192.168.49.133
;; AUTHORITY SECTION:
uncle.esgi. 10800 IN NS ns1.uncle.esgi.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.uncle.esgi. 10800 IN A 192.168.49.254
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: lun. juin 29 23:30:10 CEST 2020
;; MSG SIZE rcvd: 158
```

Le domaine est reconnu ! Vérifions alors la résolution inverse de ce domaine avec la requête dig -x 192.168.49.133 +short :

```
user@dns-server:~$ dig -x 192.168.49.133 +short ubuntu.uncle.esgi.
```

On constate alors que la zone de reverse DNS fonctionne également.

1.2 Serveur secondaire

Mettons maintenant en place le serveur DNS secondaire qui assurera le relais si le serveur DNS principal tombe en panne. On utilisera une relation "maitre - esclave" entre les serveurs primaire et secondaire : le serveur secondaire sera la copie confirme du premier et ne pourra se mettre à jour que si le principal est actif.

Installation des ressources

Il faut tout d'abord installer les mêmes outils que sur le premier serveur avec la commande suivante :

```
apt install bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils resolvconf -y
```

Configuration réseau

De même que pour le serveur principal, le serveur secondaire doit avoir une configuration IP statique afin d'être configuré sur les postes clients. C'est encore une fois le fichier /etc/network/interfaces qui sera modifié en se référant au contexte donné et au retour de la commande ip -4 -o addr:

```
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.49.253
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.49.1
    dns-nameservers 192.168.49.254
```

Il faut ensuite redémarrer le service avec la commande :

```
systemctl restart networking
```

Nous vérifions alors que tout s'est bien déroulé en affichant la configuration IP grâce à la commande ip a et en vérifiant que le fichier /etc/resolv.conf contient bien uniquement la ligne nameserver 127.0.0.1:

```
user@dns-server-2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
      valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
   link/ether 00:50:56:36:81:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.49.253/24 brd 192.168.49.255 scope global ens33
      valid lft forever preferred lft forever
    inet6 fe80::250:56ff:fe36:81c4/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
user@dns-server:~$ cat /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 192.168.49.254
search uncle.esgi
```

Mise en place du serveur secondaire

Déclaration du serveur secondaire sur le serveur primaire

Il faut ensuite configurer le serveur principal pour qu'il interagisse avec le serveur secondaire. Tout d'abord, il faut lui dire de notifier le serveur secondaire lorsqu'un des fichiers de zone est modifié : pour ce faire, on ajoute la directive notify yes pour chaque zone qu'on souhaite reproduire. On ajoute ensuite la liste des serveurs secondaires autorisés à effectuer un transfert de zone avec la directive allow-transfer :

Serveur DNS principal: fichier /etc/bind/named.conf.local

```
zone "uncle.esgi" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.uncle.esgi";
    notity yes;
    allow-transfer { 192.168.49.253; };
};

zone "49.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.49.168.192.in-addr.arpa";
    notity yes;
    allow-transfer { 192.168.49.253; };
};
```

Il faut également déclarer le serveur secondaire ns2 dans les zones DNS et reverse DNS :

Serveur DNS principal:zone DNS /etc/bind/db.uncle.esgi

```
$TTL 10800
$ORIGIN uncle.esgi.
      IN SOA ns1.uncle.esgi. admin.uncle.esgi. (
        20200628;
        3h;
        1h;
        1w;
        1h);
      IN NS ns1.uncle.esgi.
@
      IN NS ns2.uncle.esgi.
@
ubuntu IN A 192.168.49.133
ns1 IN A 192.168.49.254
ns2 IN A 192.168.49.253
primary-server IN CNAME ns1
gogole IN CNAME www.google.com.
school IN CNAME www.esgi.fr.
```

Serveur DNS principal:zone reverse DNS /etc/bind/db.49.168.192.in-addr.arpa

```
$TTL 10800
$ORIGIN 49.168.192.in-addr.arpa.

IN SOA ns1.uncle.esgi. admin.uncle.esgi (
20200628;
3h;
1h;
1w;
1h);

IN NS ns1.uncle.esgi.

IN NS ns2.uncle.esgi.

IN PTR ubuntu.uncle.esgi.

IN PTR ns1.uncle.esgi.

IN PTR ns1.uncle.esgi.
```

Une fois chose faite, il faut redémarrer le service bind9 avec la commande systemet 1 restart bind9.

Si tout s'est bien déroulé, le serveur secondaire devrait être reconnu par les zones DNS et reverse DNS. Pour s'en assurer, on va tout d'abord résoudre l'adresse ns2.uncle.esgi avec la une requête dig :

```
dig ns2.uncle.esgi
; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u1-Debian <<>> ns2.uncle.esgi
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 22898
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: 954560d971df8139d8d9adc55efa63fd94049bcab5a7c36f (good)
;; QUESTION SECTION:
                                     IN
;ns2.uncle.esgi.
;; ANSWER SECTION:
ns2.uncle.esgi. 10800 IN A 192.168.49.253
;; AUTHORITY SECTION:
uncle.esgi. 10800 IN NS ns2.uncle.esgi. uncle.esgi. 10800 IN NS ns1.uncle.esgi.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.uncle.esgi. 10800 IN A 192.168.49.254
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: lun. juin 29 23:58:21 CEST 2020
;; MSG SIZE rcvd: 135
```

Déclaration du serveur secondaire

Sur le serveur secondaire, il faut alors modifier le fichier /etc/bind/named.conf.local afin de le déclarer comme serveur "esclave".

```
zone "uncle.esgi" {
    type slave;
    file "/var/lib/bind/db.uncle.esgi";
    notity yes;
    masters { 192.168.49.254; };
};

zone "49.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.49.168.192.in-addr.arpa";
    notity yes;
    masters { 192.168.49.254; };
};
```


Pour avoir les droits nécessaires, les fichiers téléchargés sur le serveur secondaire depuis le serveur principal seront stockés dans le repertoire /var/lib/bind/.


1.3 Configuration du client Ubuntu Desktop 20.04

Comme indiqué dans le Contexte, la configuration IP du client Ubuntu Desktop est obtenue par DHCP et le DNS est configuré manuellement.

Configuration réseau

Pour ce faire, il faut se rendre dans les paramètres réseau de la machine et ajouter les informations suivantes :





Test du serveur DNS

Pour tester les zones DNS et reverse DNS, on utilise une requête dig et l'alias "primary-server" du serveur principal :

```
dig primary-server.uncle.esgi
; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> primary-server.uncle.esgi
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 27593
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;primary-server.uncle.esgi. IN A
;; ANSWER SECTION:
primary-server.uncle.esgi. 7092 IN CNAME ns1.uncle.esgi.
ns1.uncle.esgi. 7092 IN A 192.168.49.254
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
;; WHEN: lun. juin 29 15:19:09 PDT 2020
;; MSG SIZE rcvd: 88
```

La zone DNS étant correcte, on vérifie alors la zone reverse DNS :

```
user@dns-server:~$ dig -x 192.168.49.133 +short ubuntu.uncle.esgi.
```

1.4 Configuration du client Ubuntu server 20.04

Comme indiqué dans le Contexte, la configuration IP du client Ubuntu Server est statique (192.168.49.133/24) et le DNS est configuré manuellement.

Configuration réseau

Pour ce faire, nous allons utiliser l'utilitaire réseau installé par défaut sur Ubuntu Server : netplan. Pour cela, il faut modifier le fichier /etc/netplan/00-installer-config.yaml de la façon suivante :

```
network:
   ethernets:
   ens33:
    addresses: [192.168.49.133/24]
   gateway4: 192.168.49.1
   nameservers:
   addresses: [192.168.49.254,192.168.49.253]
   version: 2
```

Pour appliquer cette configuration, il faudra lancer la commande netplan apply. Si aucune erreur n'a été détectée, l'adresse IP sera alors correctement définie :

```
user@dnsclient:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:09:70:42 brd ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.49.133/24 brd 192.168.49.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe09:7042/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Test du serveur DNS

Nous testons alors la zone DNS grâce à la requête dig :

```
user@dnsclient:~$ dig ns2.uncle.esgi
; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> ns2.uncle.esgi
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 33076
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;ns2.uncle.esgi.
                               IN A
;; ANSWER SECTION:
ns2.uncle.esgi. 10800 IN A 192.168.49.253
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
;; WHEN: Mon Jun 29 22:29:55 UTC 2020
;; MSG SIZE rcvd: 59
```

Puis la zone reverse DNS:

```
user@dnsclient:~$ dig -x 192.168.49.133 +short ubuntu.uncle.esgi.
```

2. Test de panne du serveur DNS primaire

Lorsque les deux serveurs DNS sont actifs, le statut de résolution DNS sur le client **Ubuntu Server 20.04** affiche les informations suivantes :

```
systemd-resolve --status
Global
     LLMNR setting: no
MulticastDNS setting: no
 DNSOverTLS setting: no
    DNSSEC setting: no
   DNSSEC supported: no
        DNSSEC NTA: 10.in-addr.arpa
                     corp
                     d.f.ip6.arpa
                     internal
                     intranet
                     lan
                     local
                     private
                     test
Link 2 (ens33)
     Current Scopes: DNS
DefaultRoute setting: yes
     LLMNR setting: yes
MulticastDNS setting: no
 DNSOverTLS setting: no
    DNSSEC setting: no
   DNSSEC supported: no
 Current DNS Server: 192.168.49.254
       DNS Servers: 192.168.49.254
                    192.168.49.253
```

Nous constatons que le **Current DNS server** est notre serveur DNS principal.

Lorsqu'on éteint le serveur principal, on constate alors que le **Current DNS server** est désormais notre serveur DNS secondaire :

```
systemd-resolve --status
      LLMNR setting: no
MulticastDNS setting: no
 DNSOverTLS setting: no
    DNSSEC setting: no
   DNSSEC supported: no
       DNSSEC NTA: 10.in-addr.arpa
                     corp
                     d.f.ip6.arpa
                     internal
                     intranet
                     lan
                     local
                     private
                     test
Link 2 (ens33)
    Current Scopes: DNS
DefaultRoute setting: yes
     LLMNR setting: yes
MulticastDNS setting: no
 DNSOverTLS setting: no
    DNSSEC setting: no
   DNSSEC supported: no
 Current DNS Server: 192.168.49.253
       DNS Servers: 192.168.49.254
                     192.168.49.253
```

On vérifie cela grâce à une requête dig puis un ping vers le domaine ns2.uncle.esgi:

```
user@dnsclient:~$ dig www.google.com
; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> www.google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 56632
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
; EDNS: Version. 5,
;; QUESTION SECTION:
;; ANSWER SECTION:
                     243 IN A 216.58.213.132
www.google.com.
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
;; WHEN: Mon Jun 29 22:39:05 UTC 2020
;; MSG SIZE rcvd: 59
user@dnsclient:~$ ping ns2.uncle.esgi
PING ns2.uncle.esgi (192.168.49.253) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.49.253 (192.168.49.253): icmp seq=1 ttl=64 time=0.088 ms
64 bytes from 192.168.49.253 (192.168.49.253): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.173 ms
64 bytes from 192.168.49.253 (192.168.49.253): icmp\_seq=3 ttl=64 time=0.151 ms
64 bytes from 192.168.49.253 (192.168.49.253): icmp\_seq=4 ttl=64 time=0.161 ms
--- ns2.uncle.esgi ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3035 \, \mathrm{ms}
rtt min/avg/max/mdev = 0.088/0.143/0.173/0.032 ms
```