



(Grundlagen der) Betriebssysteme | C.1



Franz J. Hauck | Institut für Verteilte Systeme, Univ. Ulm





C | Aufbau eines Rechnersystems (Grundlagen der) Betriebssysteme



Franz J. Hauck | Institut für Verteilte Systeme, Univ. Ulm

Überblick

Überblick der Themenabschnitte

- A Organisatorisches
- B Zahlendarstellung und Rechnerarithmetik




- C Aufbau eines Rechnersystems
- D Einführung in Betriebssysteme
- E Prozessverwaltung und Nebenläufigkeit
- F Dateiverwaltung
- G Speicherverwaltung
- H Ein-, Ausgabe und Geräteverwaltung
- I Virtualisierung 🖁 🗷
- J Verklemmungen 💈 🛚 🗷
- K Rechteverwaltung

Inhaltsüberblick

Aufbau von Rechnersystemen

- Heutige Rechner
- typischer Hardware-Aufbau
 - Speicher
 - Prozessor
- Befehlsbearbeitung
 - Befehle
 - Reset
- Programmausführung

Heutige Rechner



Heutige Rechner (2)



Hardware

Anwendungen




Betriebssystem




Ein-, Ausgabe

Server


Heutige Rechner (3)



Heutige Rechner (4)



Hardware-Aufbau



Hauptspeicher


Menge von Speicherzellen

- Adressen zur Auswahl einer Zelle
 - typisch: positive ganze Zahl
 - z.B. 4A8218FE₁₆
- feste Bitbreite für Adressen
 - Adressraum des Systems
 - z.B. 64 Bit, d.h. 18.446.744.073.709.551.616 verschiedene Adressen
 - nicht an allen Adressen tatsächlich Speicher verfügbar
- Zellengröße meist ein Byte
 - d.h. 8 Bit
 - aber: Speicherzugriff häufig wortweise, d.h. auf mehre Bytes gleichzeitig

Hauptspeicher (2)

Spielbeispiel

- Adressraum 8 Bit breit
 - d.h. 256 Speicherzellen à 1 Byte



- aktueller Speicher von Adresse 40 bis 9F
 - 96 Byte

Prozessor


Aktive Einheit im System

- mehrere Register
 - z.B. 32 Stück
 - speichern Worte, z.B. 64 Bit
- Registernutzung
 - Zwischenergebnisse bei Rechnungen
 - Adressen, die in den Speicher verweisen
- Programmzähler (Program Counter)
 - Adresse in den Speicher für nächsten Maschinenbefehl (Instruction)

Prozessor (2)

Spielbeispiel

■ vier Register



- speichern jeweils 1 Byte
- PC enthält Adresse einer Speicherzelle


Befehlsbearbeitung

Abarbeitung von Maschinenbefehlen

- Laden des Inhalts der Speicherzelle des PC
 - meist internes zusätzliches Register für Inhalt
 - IR = Instruction Register
- Interpretation des Werts
 - Inhalt ist codierter Befehl
 - z.B. 8C entspricht: "Addiere R0 zu R1 und speichere Ergebnis in R0"
- Ausführen des Befehls
- Inkrementieren des PC
 - d.h. PC = PC + 1
 - PC zeigt nun auf nächsten Befehl im Speicher
- Beginn von vorne

Befehlsbearbeitung (2)

Schematische Darstellung



Befehlsbearbeitung (3)

Maschinensprache, Maschinen-Code

- codierte Werte der Befehle
 - z.B. 8C

Assembler, Assemblerbefehl

- lesbare Notation für Befehle
 - z.B. ADD R0, R1
 - meist noch etwas mehr "Syntactic Sugar" dabei

Befehlsbearbeitung (4)

Mögliche Speicherbefehle (Spielbeispiel)

- Laden von Werten aus dem Speicher
 - z.B. 5C entspricht "Lade eine Speicherzelle in Register R0"
 - in Assembler: MOV <addr>, R0
 - Adresse in der nächsten Speicherzelle
 - d.h. PC = PC + 1 und weiterer Speicherzugriff zum Holen der Adresse
- ◆ Befehl benötigt u.U. mehrere Bytes/Worte

Befehlsbearbeitung (5)

Mögliche Speicherbefehle (Spielbeispiel)

- Speichern von Werten in den Speicher
 - z.B. 4C entspricht "Speichere R0 in eine Speicherzelle"
 - in Assembler: MOV R0, <addr>
 - Adresse in der nächsten Speicherzelle
- Laden von Werten in ein Register
 - z.B. 6C entspricht "Lade eine Konstante in das Register RO"
 - in Assembler: MOV #<value>, R0
 - Wert in der nächsten Speicherzelle

Befehlsbearbeitung (6)

Mögliche Rechenbefehle (Spielbeispiel)

- Grundrechenarten
 - z.B. ADD, SUB, MUL, DIV, MOD
- bitweise Verknüpfung mit Booleschen Funktionen
 - z.B. AND, OR, XOR, NOT

Bisher nur sequentielle Abarbeitung möglich!

Befehlsbearbeitung (7)

Sprungbefehle (Spielbeispiel)

- Ausbruch aus der sequentiellen Bearbeitung
- Sprung an eine neue Stelle
 - z.B. 5F entspricht "Springe an neue Adresse"
 - in Assembler: JMP <addr>
 - Adresse in der nächsten Speicherzelle
 - lädt Programmzähler mit neuer Adresse

Endlosschleifen möglich, aber noch keine Alternativen!

Befehlsbearbeitung (8)

Erzeugen von Bedingungen

- Grundlage: Vergleich zweier Registerinhalte
 - kleiner, gleich größer bzw. Kombinationen davon
- Berechnungsgrundlage: Subtraktion der Werte
 - bei 0: gleich
 - kleiner 0: kleiner
 - größer 0: größer
- Spezielles Register (Condition-Code Register, CCR)
 - enthält verschiedene Bits (Flags)
 - Flags durch verschiedene Befehle gesetzt insbes. SUB
 - Flags signalisieren kleiner, gleich, größer

Befehlsbearbeitung (9)

Bedingte Sprungbefehle (Spielbeispiel)

- Springen bei Gleichheit
 - z.B. 70 entspricht "Springe bei Gleichheit"
 - in Assembler: JEQ <addr>
 - Adresse in der nächsten Speicherzelle
 - Auswertung des CCR
 - bei Ungleichheit der letzten Subtraktion sequentielle Abarbeitung
 - Grundlage für Verzweigungen!

Befehlsbearbeitung (10)

Bedingte Sprungbefehle (Spielbeispiel)

- Springen bei Ungleichheit
 - z.B. 71 entspricht "Springe bei Ungleichheit"
 - in Assembler: JNE <addr>
- Springen falls kleiner
 - z.B. 72 entspricht "Springe bei kleiner"
 - in Assembler: JLT <addr>
- Springen falls größer gleich
 - z.B. 73 entspricht "Springe bei größer gleich"
 - in Assembler: JGE <addr>

Start des Systems

Neustart, Reset


- Initialisieren des PC mit fester Adresse
- Festwertspeicher (ROM) mit initialem Programm
 - BIOS, Basic Input Output System
 - Firmware
- Abarbeitung einer Startsequenz
 - Initialisierung der Hardware
 - Laden des Betriebssystems von einem Hintergrundspeicher
 - Starten des Betriebssystems

Ein-, Ausgabe




Vertagt bis zum Kapitel H

Architektur des Spielbeispiels



Programmausführung (Beispiel Java)



^{© 2024,} Franz J. Hauck | Institut für Verteilte Systeme, Universität Ulm | http://www.uni-ulm.de/in/vs/hauck

Inhaltsüberblick

Aufbau von Rechnersystemen

- Heutige Rechner
- typischer Hardware-Aufbau
 - Speicher
 - Prozessor
- Befehlsbearbeitung
 - Befehle
 - Reset
- Programmausführung