

Системное администрирование

- Основы работы с системой
- CourseLab Online
- Безопасность
- Библиотека
- Виртуальный класс
- Временный персонал
- Геймификация
- График сотрудника
- Дизайнер
- Дистанционное обучение
- Компенсации и льготы
- КЗДО
- Мобильный WebSoft HCM
- Оценка персонала
- Персонал
- План преемственности
- Подбор персонала
- Портал
- Премирование
- Проекты
- Прокторинг
- Прочие возможности
- Развитие карьеры и управление талантами
- Рекомендательный сервис
- Системное администрирование

- Тип ресурсов базы
- Источник файлов
- Система тестирования
- Узел

- Создание нового узла
- Указание настроек мобильного приложения для узла
- Указание сайта, который будет работать на узле

Настройка способа и параметров аутентификации пользователей при доступе через узел

- Настройка параметра referrer URL
- Настройка хоста и порта, по которым будет доступен сайт Портала
- Карточка узла в интерфейсе администратора
- Управление учетом входа пользователей на Портал
- Дополнительные правила авторизации
- Авторизация с x-auth-id при работе с несколькими хостами одного домена (мультиузловая авторизация)
- Авторизация администраторов с учетом хоста
- Указание настроек WorkSpace для узла

- Система прокторинга
- Система библиотек
- Система вебинаров
- Пакет данных
- Скачанный пакет данных
- Выгрузка из базы
- Сервер обмена данными
- Событие базы
- Правило
- Неотправленное уведомление
- Нумератор
- Версия объекта
- Журналы сервера
- Типы авторизации
- Провайдер канала
- Система подбора персонала

Настройка способа и параметров аутентификации пользователей при доступе через узел

Активен


Дата создания: 13.03.2019 (обновлено 05.06.2026)
Экспорт в PDF

В системе реализованы следующие способы аутентификации пользователей и администраторов:

- Basic – аутентификация по логину и паролю;
- Windows Authentication / IDM – аутентификация с использованием NTLM-каталога (например, Active Directory) или через модуль IDM-аутентификации WebSoft IDM;
- Cookie – аутентификация пользователей по Cookies браузера;
- Использовать внешнюю аутентификацию пользователей на Портале – для аутентификации используются внешние средства аутентификации (например, токены, смарт-карты или биометрические считыватели для строгой аутентификации);
- LDAP / LDAPS – аутентификация с помощью протокола доступа к каталогам LDAP.

Настройка в версиях системы, начиная с релиза 2023.2

Для настройки типов аутентификации укажите необходимое значение в поле **Тип авторизации** и в блоке **Переменные** заполните необходимые настройки. Описание переменных приведено в статье [Карточка типа авторизации в интерфейсе администратора](#).



Настройка в версиях системы до релиза 2023.2


Для настройки типов аутентификации Basic и Ntlm / Idm просто выберите соответствующее значение в поле **Аутентификация на портале**.

Для настройки аутентификации по cookies выберите соответствующее значение в поле **Аутентификация на портале**, после чего заполните следующие поля:

- Название поля логина** – укажите название поля, в котором в cookies будут храниться логины;
- Название поля пароля** – укажите название поля, в котором в cookies будут храниться пароли;
- Домен** – укажите название домена, который будет указываться в cookies для хранения информации;
- Период хранения (минут)** – укажите срок хранения данных в cookies.

Для настройки аутентификации с использованием внешних средства выберите соответствующее значение в поле **Аутентификация на портале**, после чего заполните следующие поля:

- Формула логина** – введите формулу, по которой будет вычисляться логин пользователя (для сравнения с логинами, хранящимися в базе данных системы);
- Формула доступа** – введите формулу, по которой будет осуществляться проверка доступа для вычисленного логина;
- Отображать поля для ввода логина и пароля** – включите параметр, если требуется показывать пользователям поля для ввода логина и пароля. При этом в полях **Название поля логина** и **Название поля пароля** можно задать названия этих полей;
- Программный код предварительного вычисления аутентификационных данных – при необходимости введите программный код, с помощью которого можно подготовить аутентификационные данные для формул проверки логина и доступа.



При необходимости можно настроить систему таким образом, чтобы при авторизации пользователя с определенным логином этот пользователь перенаправлялся бы не на главную страницу Портала, а на произвольный адрес. Это может использоваться, например, для интеграции с другими системами. Для настройки перенаправления заполните поля:

- Перенаправлять, если передан логин** – введите нужный логин;
- По ссылке** – введите программный код, возвращающий адрес перехода для автоматического перенаправления пользователя с указанным логином. В простейшем случае это может быть URL-адрес, заключенный в кавычки, например: "http://server.domain.com".

Также система позволяет настроить требования, предъявляемые к логинам пользователей на данном узле. Сделать это можно с помощью полей:

- Логин чувствителен к регистру** – параметр, определяющий чувствительность логина к регистру;
- Требуется указание домена в логине** – параметр, определяющий необходимость указания в логине домена (в формате *login@websoft.ru*).

- > Типовые конфигурации
- > Управление знаниями
- > Учебный центр
- > Центр Аналитики
- > Чат-боты



Предупреждение

Если параметр **Требуется указание домена в логине** выключен, для авторизации используется логин, указанный перед символом "@".