# 脉学心悟



李士懋 田淑霄 主编



中医古籍出版社

# 脉学心悟

李士懋 田淑霄 编



中医古籍出版社

1231492

## (京) 新登字027号

责任编辑 王庆福 封面设计 刘亚新

图书在版编目 (CIP) 数据

脉学心悟/李士懋,田淑霄编.-北京:中医古籍出版 社,1994

ISBN 7-80013-530-6

[.脉… Ⅱ.①李… ②田… Ⅲ.①中医诊法-脉诊②脉 诊-中医诊法③脉象-中医诊法 Ⅱ.R241.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (94) 第00379号



中医古籍出版社出版 (北京东東门內北新仓18号) (100700) 新华书店北京科技发行所发行·海北定兴印刷南厂印刷

787×1092毫米 32开本 2.26印张 50千字 1994年9月第1次印刷

印数: 0001~7000

ISBN7-80013-530-6/R·527 定价: 1.60元

## 前言

自《内》、《难》至今,脉学论著甚多,详且尽矣,本不容置喙。但在大学时,因受秦伯未、赵绍琴诸瑟师影响,潜心脉学三十余载,窃有所悟。多年来, 几 欲 成 书,惟恐谬误,几拾几辍,终又不肯死而为憾,况且,我夫妻二人皆早已晋为教授,料不至有"为晋职而作"之嫌,还是横下一条心写了出来,名之曰《脉学心悟》。

既为心悟,就不苟因循沿袭,悟多少,写多少,悟成什么样,就写出什么样。不避标新立异之讥,不惮背经杜撰之 贬,斗胆谈谈我们自己的看法。

全书分上下两篇。上篇谈脉学中与传统观点不同的几个 问题,下篇重在谈各脉的脉象、脉理,而不着意讨论其脉主 某病、某症,以免胶柱鼓瑟、按图索骥之弊。理明,自能融 汇贯通。

因水平所限, 谬误难免。倘因此书之鸣而荡起一点 回响, 也总比"炒冷饭"为好。

李士懋 田淑駕 1993年8月10日 书于相濡斋

## 目 录

上篇	•	1	)	六、涩脉 (31)
一、脉诊的				七、虚脉(35)
意义	(	1	)	八、实脉 (37)
二、脉的从舍…	•	5	<b>&gt;</b>	九、长脉 (38)
三、脉诊纲要…	•	7	)	十、短脉 (40)
四、脉诊原理…	•	8	)	十一、洪脉 (40)
五、脉象的动态				十二、微脉 (43)
变化	•	10	•	十三、紫脉 (45)
六、脏腑分布…	•	12	)	十四、缓脉 (48)
七、脉症关系…	•	13	)	十五、芤脉 (49)
八、脉象的删繁				十六、弦脉 (52)
就简	•	14	)	十七、革脉 ( 56 )
九、脉诊中的注	٠			十八、牢脉 (56)
意事项	(	15	)	十九、潘脉 (57)
十、脉象要素分				二十、弱脉 (59)
解	€	16	)	二十一、散脉… (59)
下篇	•	20	.)	二十二、细脉… (60)
一、浮脉	•	20	)	二十三、伏脉…(61)
二、沉脉	•	22	)	二十四、动脉… (62)
三、迟脉	€	25	)	二十五、促脉… ( 63 )
四、数脉	€	28	<b>)</b>	二十六、結脉… ( 64 )
五、滑脉	(	29	)	二十七、代脉… ( 65 )

## 上篇

## 一、脉诊的意义

脉诊乃四诊之一,是诊断疾病和判断疾病转归、预后的 重要依据,历来为医家所重视。

## (一) 用于疾病的诊断

脉诊,在疾病的诊断中,起着决定性的作用。若用数字来估量,大约可占50~90%。

或问,自古以来,四诊依其诊断价值来排列,当依次为望、闻、问、切,而本书认为脉诊起着决定性作用,岂不有造古调?不可否认,确与传统观点有差别。笔者认为,望闻问切是四诊在诊断过程中运用的顺序,而不是重要性的先后排列。医者看病,总是先望病人之神色形态,闻其气息音声,问其所苦,再诊其脉,以明确诊断。若论四诊的重要性,当以切诊为先。因为切诊对一个完整诊断的三个要素的判断,都起着重要作用。

中医的一个完整诊断,要有三个要素,一是病性,二是病位,三是程度。这三个要素可概括为"三定",即定性、定位、定量。例如患者喘,性质为热,病位在肺,热势较重,诊断就是"肺热壅盛"。热是性质,肺是病位,热邪壅盛是程度。具备这三个要素,才算是个完整的诊断,但还不能说是个正确诊断。因诊断正确与否,还要以临床实践来检验。主

观与客观相符,取得了预期疗效,才能说这个诊断是正确或基本正确的。若越治越坏,主客观不符,虽然诊断是完整的,但未必是正确的。在明确诊断的这三个要素中,脉诊一般都起着重要的、甚至是决定性的作用。

1. 关于疾病性质的判断,主要依据脉诊来判断,这在经典医籍中有很多记载,如:《金匮》肺痿篇:"脉数虚者为肺痿,数实者为肺痈。"《金匮》疟篇:"疟脉自弦,弦数者多热,弦迟者多寒。"《伤寒论》27条:"太阳病,发热恶寒,热多空少,脉微弱者,此无阳也,不可发汗。"《金匮》脏腑经络篇:"病人脉浮在前,其病在表;浮者在后,其病在里。"类似的记载,在经典医籍及历代文献中比比皆是,不胜枚举。据笔者30余年临床实践,对此有深切的体会,而且对脉诊也愈来愈倚重。

疾病的性质,无非是寒热虚实,都可以在脉象上得到反 陕。反过来,就可根据脉象以推断疾病的寒热虚实。就一般 规律而言,证实脉实,证虚脉虚,热则脉数,寒则脉迟,这 就是对疾病性质的判断。尤其对一些危重、复杂的病人;或 症状很少的病人,缺少辨证的足够依据,或症状特多,令人 无人着手的病人,这时更要依据脉诊来判断。

2. 关于病位的判断,也主要依据脉象,并结合经络脏腑的症状来判断。如寸部脉象有改变,又出现心经的症状,则可判断病位在心,若出现肺经的症状,则可判断病位在肺。余皆仿此类推。但有些病人,症状在上而病位在下,或症状在下而病位在上,这就更须依赖脉诊进行判断。如一人后头痛四日,别无他症。随诊的实习学生以为外感,予辛凉解表剂。余诊其脉尺浮,此为相火旺,淫于膀胱经,沿经上

灼而后头痛, 改用知柏地黄丸而愈。

3. 关于疾病轻重程度,这是个既模糊又确切的概念。 说它模糊,是因为难以量化,说它确切,是指医者必须明确 病情的轻重,以指导用药治疗。如肺热用石膏,究竟是用50 克,还是10克,不明确病情的轻重,就无法确定适当药物及 用量。病重药轻不成,病轻药重也不成。疾病的轻重程度, 也可以从脉上来判断。如脉数有热,越数实有力,热就越重, 数轻则热轻。

明确了诊断中这三个要素,一个完整的诊断 也 就 形成了。这就是脉诊在诊断中的价值。

至于以脉定症,须加分析。有的医生只诊脉,便滔滔不绝地叙述病人的症状。随着经验的积累,诊脉可以描述一部分症状,或多或少,随经验多寡而异。但以脉定症,终究不是一个普遍规律。因为一脉可代表几种病理变化,一种病机,又可出现许多不同的症状,只凭诊脉,难以准确地描述病人症状。所以我们在讨论脉诊的意义时,只提定性、定位、定量这三定,而不提定病、定症。有些脉书往往机械地罗列某脉主某病、某症,教人按图索骥、刻舟求剑,就难免堕入形而上学。正为《脉学辑要》所云:"有此证,当诊其脉,以察其阴阳表里、虚实寒热,而为之处措。安可以万变之证,于隶于脉平。"

## (二) 用于判断疾病的转归及预后

疾病不是静止的,有着性质、病位、程度的不断变化。 这些变化,决定着疾病的转归和预后。

首先,在疾病过程中,病因是不断变化的。例如外感病中,开始因感受寒邪,寒邪蕴久化热,热邪又可伤阴化燥。

由寒到热、到燥的改变,是由于病因的改变,病的性质亦随之而变。这些改变,主要依据脉象的变化来判断。 脉 紧 为寒,待寒邪化热,脉转浮洪数,待伤阴化燥,脉 又 转 为 细 数。

病性的改变,疾病可由阳证转为阴证,由实证 转为虚证,由热证转为寒证等。这种改变,亦主要依据脉象来判断。如原为实脉,逐渐出现按之无力的表现,标志着正气已衰,病性由实转虚。

病位的改变,根据脉象的相应变化,可以判断病位的改变。如《伤寒论》第4条,"脉静者为不传,脉数急者为欲传也。"标志病位将由浅入深,由表入里,病势加重。又如温病热入背分,热邪内陷营阴,脉沉细数急。当治疗后,脉由沉位而外达于中位、浮位,脉细数逐渐变为洪数,则标志营热已透转气分,病位由深转浅,由里透外。

疾病轻重程度的改变,亦主要据脉以判断。为上例《伤寒论》4条太阳病脉由数急到静,病情减轻,数急加重,则病情加剧。

对疾病预后的判断, 也倚重于脉。历代文献有很多关于 脉的吉凶顺逆。真脏脉、怪脉、有无胃气、神、根等论述, 对疾病预后有重要价值。

#### (三) 脉象变化的灵敏性

脉象作为疾病诊断、转归、预后判断的主要依据,总的来说是比较灵敏的,往往先于自觉症状和病情改变而出现。如《金匮》虚劳篇:"夫男子平人,脉大为劳,脉极虚 亦 为 劳。"所谓平人,就是病者尚无不适之感,但脉已出现明显变化,已成为较重笃的虚劳证。甚至古代有些医案记载,当病

者尚无感觉时,脉象示真气已绝,根本已离。知其称不久于人世。笔者在教学中给学生诊脉时,很多人都无自觉症状,但脉象正常的并不多,脉象的变化可先于症状而出现。又如,在病房会诊时,病人因高热入院,当体温降至正常时,认为病已愈,可出院。可是诊其脉仍疑数,可断定不出半日,热将复起。而且依据脉的躁数程度,大致可估量体温升高的幅度。也有的虽然体温尚高,但脉已趋静,亦可预知体温将一日左右可正常。这说明脉象的变化是比较灵敏的,对疾病的发生发展、预后转归的判断,有重要价值。当然,脉也有滞后现象,有的病人已出现明显的病变,而脉象变化不著。如《金匮》呕吐篇:"下利三部脉皆平,按之心下坚者,急下之,宜大承气汤。"《金匮》痰饮篇:"支饮亦喘而不能卧,加短气,其脉平也。"临床也确遇到一些此类现象,如肾炎病人,脉已正常,尿蛋白未除。但总的来说,脉象的变化是灵敏可靠的。

## 二、脉的从舍

历来都认为脉有假脉,所以出现"含脉从证"与"含证 从脉"的问题。笔者认为脉无假,关键在于是否识脉。任何 一种脉象的出象,都有其必然的生理、病理基础,都反映一 定的生理、病理改变。草率地归之于假脉,含而不论,是不 科学的。

所谓假脉,无非脉证不一,阳证见阴脉,阴证见阳脉, 表证见里脉,里证见表脉,寒证见热脉,热证见寒脉,虚证 见实脉,实证见虚脉。这些与证不一的脉,不仅不假,恰恰 反映了族病的本质。 阳证见阴脉者,阳极似阴也。例为阳热亢极, 反 见 55 迟、涩、小、细等阴脉,此为火热闭伏气机,气血不得畅达面出现的阴脉,此正说明火热之甚,并非假脉。 阴 证 见 阳脉,阴极似阳也。为阴寒内盛,格阳于外,脉反见浮大洪数之阳脉,此正说明阴盛之极也,何假之有?

表证见里脉者。伤寒初起,寒邪外束,经脉不通,气血 概泣,出现沉紧之里脉,乃理势然也。 温 病 初 起,温邪上 受,首先犯肺,肺气臌郁,气机不畅,气血不能外达以鼓荡 血脉,反见沉数之里脉,恰恰反映了温病的本质是郁热。里 证而见表脉者,可因里热外淫,或里虚真气浮越于外而脉浮 或浮大。

热证见寒脉者,热闭气机,气血不得畅达,脉反见沉迟 小湿乃至厥。寒证见热脉者,因寒邪搏击气血,脉紧而数; 或阴寒内盛,格阳于外而脉浮大洪数。

实证见虚脉者,乃邪阻气机,血脉不畅,脉见细迟短 湿。虚证见实脉者,乃真气外泄,胃气衰竭,经脉失柔,反见强劲搏指之实脉。

此类脉象,何假之有。张景岳说得好,"虽曰脉有真假, 而实由人见之不真耳,脉亦何从假哉。"《医论三十篇》亦云。 "舍脉,乃脉伏从证,不得不舍,非脉有象而舍之旃。"这段 话是很明确的,所谓舍脉,只有脉因邪阻而闭厥,无脉可据 时,此时不得不舍脉从证。除此而外,只要可摸到脉象,就 不存在舍弃的问题。所以该书又说:"为停食、气滞、经脉 不行,或塞闭气塞,脉伏不见,惟据证以为治。"脉断然 无 假,根本不存在什么舍证从脉,舍脉从证的问题。

## 三、脉诊纲要

脉象确有很多不同的变化,医家将其分为24种脉,27种脉,34种脉等,另外还有怪脉、真脏脉。而且,两手脉象可各不相同,寸关尺三部亦可各异。除单脉外,常又有很多兼脉,纷纭繁杂,的确难于掌握。如何执简驭繁、纲举目张呢?历代医家都作过许多有意义的尝试,将脉分为阴阳,以浮沉迟数为纲,或浮沉迟数虚实为纲,亦有将浮沉迟数虚实滑涩合为八纲者。景岳独具慧眼,提出以虚实为纲。曰:"于病万病不外虚实,治病之法无逾攻补。欲察虚实,无逾脉息。"又曰:"虚实之要,莫逃乎脉。"脉虚证虚,脉实证实。

脉的虚实,当以沉餧有力无力为辨。因沉餧为本,沉餧为根,沉餧的有力无力,才真正反映脉的虚实。对此,《内经》及后世医家都有明确的论述。《素同·至真要大论》曰:"帝曰,脉从而病反者,其诊何为?岐伯曰,脉至而从,按之不鼓,诸阳皆然。帝曰,诸阳之反,其脉何为?曰,脉至而从,按之鼓甚而盛也。"对这段经文,景岳阐述得很清楚。他说:"脉至而从者,为阳证见阳脉,阴证见阴脉,是皆谓之从也。若阳证星见阳脉,但按之不鼓,指下无力,则脉虽浮大,便非真阳之候,不可误为阳证。凡诸脉之似阳非阳者皆然也。或阴证虽见阴脉,但按之鼓甚而盛者,亦不得认为阴证。"这就明确指出,既使临床表现为一派阳证,浮取脉亦为洪数的阳脉,但只要按之或甚而疑之不鼓,指下无力,就是阴证、虚证。既使临床表现为一派阴证,脉见沉迟细涩等阴脉,但只要按之鼓甚,便是阳证、实证。《医宗金鉴》更明确指出。

"三因百病之脉,不论阴阳浮沉迟数滑涩大小,凡有力皆为实,无力皆为虚。"《脉学辑要》亦云。"以脉来有力为阳证,脉来无力为阴证。"《医家四要》云。"浮沉迟数各有虚实。无力为虚,有力为实。"但必须指出,若脉过于强劲搏指,不得作实脉看,恰为胃气衰败,真气外泄之脉。

脉以沉候为准,沉取有力为实,沉取无力为虚。对此观点亦有持异议者。《脉理求真》就提出,"脉见有力无力难"。共提出四点理由,其一"脉见坚劲有力,症见腹痛喜按,呕逆战慄,其脉可作有余而用苦寒泻实之药乎。"若腹痛呕逆战慄,为脾胃阳虚。而坚劲之脉,已无和缓之象,恰为胃气衰败,正是真气外泄之虚衰脉。其二"脉见虚软无力,症见腹满喘急痰鸣,其脉可作不足而作桂附理中之药乎。"脉虚软乃正虚。正虚恰可腹满喘急痰鸣。若以腹满喘急痰鸣为实证,则脉之虚软,当为轻取虚软,按之当有力,此脉属实。其三"脉之所致在气,而气动而不守,保无气自寒生,而气因寒而始振乎。"脉因寒劲而不守,正是阴盛格阳之象,浮虽洪大,必不任重按,绝非阳盛之脉。其四"脉虚软在湿,而湿滞而不动,保无热挟湿至,而脉因痰、因湿而始软乎。"脉软正是湿盛之脉。四者,皆当以有力无力为恐,不足以否定"有力为实,无力为虚"的论断。

沉取有力无力,此即诊脉之关键。不论脉分27种还是34种,皆当以虚实为纲,何其明快。

## 四、脉诊原理

脉虽纷纭多变,但只要理解脉象形成的原理及影响脉象 变化的因素,对诸脉也就能瞭然胸臆,不为所感了。 脉的形成原理,一言以敝之,乃气与血耳。脉乃血脉, 赖血以充盈,靠气以鼓荡。正如《医学入门》所云:"脉乃 气血之体,气血乃脉之用也。"所有脉象的诸多变化,也都是 气血变化的反映。气为阳,血为阴。气血的变化,也就是阴 阳的变化。诚如《素同·脉要精微论》所云:"微妙在脉,不可 不察。察之有起,从阴阳始。"气血,是打开脉学迷宫的钥匙。倘 能悟彻此理,则千变万化的各种脉象,可一理相贯,触类旁 通,而不必囿于众多脉象之分,划地为牢,死于句下。恰如 《脉学指南》云:"上古诊脉,如浮沉迟数等,名目不多, 而病情无避。后世胪列愈伙,指下愈乱,似精反粗,欲明反 晦。蓄求迹而不明理之过也。"《诊家枢要》亦云:"得其理, 则象可得而推矣。是脉也,求之阴阳对持统系之间,则启源 而达流,因此而识彼,无遗策矣。"

## (一) 气的变化对脉象的影响

- 1. 气盛:气有余,则鼓荡血脉之力亢盛,气血必动数而外涌。气血外涌,则脉见浮、洪、实、大、长、缓纵而大等象。气血动数,则脉见数、疾、躁、促等象。
- 2. 气郁: 气为邪阻, 气机不畅, 或情志拂逆, 气机郁滞, 则气不能畅达以鼓荡血脉, 脉见沉、伏、牢、涩、迟、细、短、结乃至厥。气机不畅, 阳气不得敷布, 经脉失却阳气之温养, 致收引拘急, 脉见弦、紧、细、涩等象。此等脉象, 貌似不足, 实则乃邪气亢盛所致。其与虚脉的鉴别, 在于按之中有一种奔冲激荡、不肯宁静之象, 与虚脉之按之无力者异。这就是以沉取有力无力分虚实。

至于病机相同,为何脉象有沉、伏、涩、短、迟等不同的 区分?这是由于气机滞塞的程度、部位不同,引起气机滞塞 的原因不同,因而同一病机,产生不同的脉象。脉虽各异, 而湿却相通。

3.气虚,气虚无力鼓荡血脉,则出现脉来无力的缓、迟、微、弱、濡、代、小、短、涩等脉象。气虚不能固于其位,气浮于外而脉浮,可见浮、虚、散、芤、微、濡、革等脉。气虚,则虚以自救,奋力鼓搏,脉可数,然按之无力。愈虚愈数,愈数愈虚。若气虚极,脉失柔和之象,亦可见强劲坚搏之脉。此乃真气外泄,大虚之脉,不可误认作实脉。

## (二) 血的变化对脉象的影响

- 1. 血盛; 血为邪迫,则奔涌激荡,血流薄疾,则脉见滑、数、疾、促等象。血流奔涌于外,则见脉浮、洪、实、长等象。
- 2. 血瘀:由于邪阻、气滞,血行淤**泣**,脉道不利,则 见沉、伏、牢、涩、细、小、短、促、结等。
- 3.血虚:血虚不能充盈血脉,则脉细、小、濡、短、湿等。血行不继,则脉歇止而见促、结、代等。血虚不能内守,气失依恋而外越,则脉见浮、虚、微、芤、革、散、动等。血虚经脉失于濡养,则脉拘急而弦。

为了论述清晰,故将气与血分别论述。气与血的病理变化,虽有所侧重,但往往相互影响密不可分。气血是脉象产生和变化的基础。明白了这个道理,就可以"知其要者,一言而终。"

## 五、脉象的动态变化

古人对各种脉象,作了很多规定、描述,而且列举了很 多形象的比喻,使后人能对各种脉象有个清晰的概念,可谓 用心良苦。我们学习脉诊,不仅要了解各脉脉象的 界定 标准,准确地认脉,而且要掌握脉理及其所主的病证。能正确地识脉,还要以辨证的观点动态地辨脉。各脉不是孤立的、静止的,而是互相联系,有着不断的动态变化。掌握了这种动态变化的规律,就可活泼地看待各种脉象,守绳墨而发绳墨,驾驭整个疾病进程及脉象的各种变化,随心所欲不逾矩,达到出神入化的境地。

例如风温初起,脉可沉而数,可用升降散、 银 翘 散 之 类。随着郁热的亢盛,热郁极而伸, 淫热于外,则脉由沉数 变成浮数。热邪进一步亢盛,激迫气血外涌,脉由浮数变为 洪数,可用白虎汤治之。热邪亢盛而伤津耗气,则脉由洪数 变为 花数,可用人参白虎汤。若气被壮火严重耗伤,则脉由 花而转虚大乃至散,可用生脉散。若正气浮越而脱,则可由 阳证转为阴证,脉转为沉微欲绝,可用参附汤、四逆汤回阳 救逆。若热邪由卫分逆传心包,脉见沉数而躁急。若热传营 血, 阴亦耗伤,则脉见沉细数而躁急。温病后 期, 邪 退 正 衰, 肝肾阴伤,脉转为细数无力。 若阴竭阳越,脉又可变为 浮大而虚。阳越而脱,转为阴阳双亡时,脉又可沉细数弱。

再如气机郁滞,气血不能畅达以鼓荡血脉,随郁滞的程度不同,脉可逐渐转沉,进而出现沉、弦、迟、涩、细、短、结、伏乃至脉厥。这些虽是各不相同的脉象,但由于病机相同,可知上述诸脉是有机联系的,是一种病机动态发展的不同阶段、不同程度所出现的不同变化。这样就可以将诸脉以一理而融汇贯通,就可由守绳墨而发绳墨,辨证地、灵活地看待各种脉象,而不必机械、刻板地死于句下。

欲达到守绳墨而发绳墨的境地, 就必须 丁 解 脉 理。理

明自可判断各种脉象的意义,进而判断病证的性质、病位、程度。掌握脉理的关键,在于气血的相互关系及变化规律。

## 六、脏腑分布

一种说法是,浮取以侵心肺,中以候脾胃, 沉以 候 肝 肾。这种说法, 临床不适用。难道心肺的病变都在浮候而不 见于中侯、沉侯吗? 肝肾的病变都在沉侯而不见于浮侯、中 侯吗? 如病人喘而寸脉沉数,当知肺中蕴热,迫肺上逆而作 瑞。此证非于脉之浮侯察得,而是于沉侯诊知,何以言心肺之疾独于浮侯诊之。

还有一种说法,以寸尺内外分侯脏腑。寸口乃区区之地,细为麦杆,再过细地分为内外上下,难于掌握,且近于玄虚,临床也不这样用。

比较一致的意见,是以左右脉按寸关尺分布。左脉寸关尺分别为心、肝、肾,右脉寸、关、尺分别为肺、脾、命。心包在左寸。两尺有的认为都属肾。

关于腑的分配,胆在左关,胃在右关,膀胱在尺,诸家意见比较一致。大小肠的分布,分歧就比较大。约有三种意见,一种是以表里经络关系来分,心与小肠相表里,且有经络相通,故小肠居左寸。肺与大肠柏表里,且有经络相通,大肠居右寸。第二种意见是以气化功能分,大小肠都传化水谷,属胃气所辖,故大小肠居右关。第三种以脏器实体部分来分,大小肠皆周下焦,所以分配于尺部。三焦的分布,有的主张上中下三焦分居寸关尺,有的认为三焦气化取决于肾,应居尺,有的认为三焦与心包相表里,且有经络相通,

应居左寸。各执已见,令学者莫衷一是。

脏腑的分部,不宜过于机械刻板,不仅玄虚,也不适用。笔者判断脏腑病位,根据寸候上焦病变,包括心、肺、心包及胸、颈、头部,关候中焦病变,包括脾、胃、肝、胆、上腹,尺以候下焦病变,包括肾、膀胱、大小肠、女子胞,及下腹、腰、膝、足等。至于判断属何脏何腑的病变,要结合该脏腑及其经络所表现的症状,综合分析判断。如寸数咳嗽,寸数为上焦有热。上焦之热究竟在心、在肺、在胸、在头,尚不能单凭脉以断。察知病人咳嗽,咳嗽乃肺的症状,结合寸数,可断为肺热。若同为寸数,出现心烦不寐的症状,则可断为心经有热。考之于《脉经》,即以寸关尺分主三焦,而没有机械地将寸关尺与脏腑硬行搭配。《脉经》分别三关境界脉候所主曰:"寸主射上焦,出须及皮毛竟手。关主射中焦,腹及胃。尺主射下焦,少腹至足。"这种定位的方法,简单、实用、确切,皮有故异玄虚或呆板、繁琐的弊端。

## 七、脉症关系

很多脉学著作都讲某脉主某病、某症。这种以脉定症的方法,是值得商格的。一脉可因很多因素而形成,而一种致病因素、病机,又可出现很多症状,是很难准确地予先规定某脉必见某症的。这无疑教人按图索骥。《脉学辑要》说得好: "安可以万变之症,预隶于脉乎?"但临床确有的医生只凭诊脉便滔滔不绝地叙述病人的症状。不可否认,根据脉论,确可以描述一部分症状,随医生经验多寡而异。但作为一个普遍规律,以脉定症是不可取的。

脉诊的运用,只在望、闻、问的基础上,获得对该病的初步印象,再进而诊脉,判断疾病的性质,病位及病的程度。正如《脉学辑要》所说:"已有此证,当诊其脉,以察其阴阳表里、虚实寒热,而为之处措。"若含望、闻、问三论,硬要凭脉说症,按图索骥,无异官人瞎马。

本书论述各脉时,没有搞脉与症牵强、刻板地搭配、以脉定症,而是重在脉象、脉理。理通,自可了解各个症状的 病理意义及相互之间的联系,作出正确的诊断。

## 八、脉象的删繁就简

《脉经》以前,虽提出了很多种脉,但缺乏脉象准确、严格的描述,而且名称也不统一,随意性很大。《脉经》始对脉学作了专门的、系统的、整理阐述。提出24种脉,并对脉象作了较严格的界定,对后世影响深远。后世医家在《脉经》24脉的基础上,又增加了许多种脉,分别提出了27种脉和34种脉等。仔细研究分析,有些脉象是重复的,彼此之间的特征难以区分,而且其病理意义是相同的。所以,后世有些医家作了有意义的删减,如景岳提出正脉16部,计有浮、沉、迟、数、洪、微、滑、涩、弦、芤、紧、缓、结、伏、虚、实,而将《濒湖脉学》中的长、短、濡、促、代、散、牢、革、细、弱、动11部脉删去。这种删繁就简的思路是好的,但具体何脉当删、何脉当留,尚可商榷。

就后世多遵从的《濒湖脉学》中27部脉而言,可删濡、伏、牢、革、长、短。

(一) 濡脉当改称软脉:濡本软,其特征为脉体柔软。 后世将濡脉的特征描述为浮而柔细。若果以浮而 柔 细 为 濡 脉,则与浮细无力之微脉难以区分,而且濡与微所代表的病理意义也是相同的,故以浮而柔细为特征的濡脉当删。濡脉当改称软脉,软脉的唯一特征是脉体柔软,没有浮而柔细的限定。

- (二) 伏脉可删: 伏与沉,都是重按方见,只是伏比沉 更深一些,这与沉脉只是程度上的差异,病理意义上没有多 大区别,故伏脉可删。
- (三) 牢脉可删, 牢脉特征是沉而弦长实大, 与沉实的脉象和病理意义是一致的。故牢脉可删。
- (四)长脉可删,太过之长脉,与实脉、弦大有力之脉的脉象特征、病理意义是相同的,故长脉可删。
- (五)短脉可删:无力而短之脉,与微、弱的病理意义相同。有力而短的脉,与涩而有力的脉相同,故短可脉删。
- (六) **革脉可删** 草脉的特征是浮大有力,按之空豁,与**扎脉相近,而且病理意义相同,故革脉可删**。

《颜湖脉学》较《脉经》增加了长、短、牢三部脉。增加的意义不大、可删。笔者又在《脉经》基础上,提出去掉伏、革,并将满恢复软的名称,共22种脉。这里仅提出供商榷的意见,在下篇对各脉的讨论中,仍保留了《颜湖脉学》中的27部脉。

## 九、脉诊中的注意事项

关于脉诊中的注意事项,各脉书中都有很多论述,此处 只谈一下未曾提及或有不同见解的几个问题。

(一) 西药对中医诊脉辨证的影响

很多西药, 尤其是中枢神经系统药物、循环系统药物、

内分泌药物、液体疗法等,都可显著地影响脉象,干扰中医辨证。因而,在诊脉时,要充分考虑这些影响因素,尽量避免错误的判断。我曾会诊一格林巴氏综合症患者,呼吸已停,心跳尚在。因用激素、兴奋剂、加压输氧、输液及血管活性药物,呈现脉洪大、面赤、舌红而干。据此,诊为阳明热盛,予人参昌虎汤。10日后死亡。事后想来,呼吸已停,当属中医脱证范畴,应用参附益气回阳。面赤脉洪,当为西药的影响,予人参白虎恐为误治。中西结合共同治疗很多,当如何排除干扰,正确辨证论治,有待进一步研究探讨。

- (二)下指法, 历来强调诊脉当用指目。但对脉体稍固者, 指目难以诊得脉之全貌, 莫如用指肚为好。所以我主张以指肚诊脉。
- (三)双脉问题:有些病人一侧脉,并列两根动脉。一根于寸口处浮弦细而劲,另一根略沉较粗且和缓,周学海称"二线脉"。两脉之取舍,当以稍粗大者为凭。

## 十、脉象要素分解

脉象,是由脉位、脉体、脉力、脉率、脉律、脉幅、脉形七个基本要素所组成。由于这七个要素的变动,因而演变出纷纭繁杂的诸多脉象。若每种脉象,都能从七要素入手,加以分解,并弄清影响这些要素变化的原因、机理,则有助于对各种脉象的掌握、理解和融汇贯通,不致有如坠五里云雾之感。

## (一) 脉位

脉位可分浮中沉三侯。

脉何以浮? 无非是气血搏击于外致脉浮。

气血何以搏击于外?常脉之浮,可因季节影响,阳气升发而脉浮。病脉之浮,可因邪气的推荡,使气血鼓搏于外而脉浮。如热盛所迫、或邪客于表而脉浮。若正气虚弱,气血外越,亦可因虚而浮。同为浮脉,一虚一实,以按之有力无力分之。

何以脉沉? 常脉之沉, 因于季节变化, 阳气 敛 藏 而 脉 沉。病脉之沉, 一可因气血虚表, 无力鼓荡而脉沉; 一可因气血为邪所缚, 不能畅达鼓荡而脉沉。同为 沉 脉, 一 虚 一 实, 以按之有力无力区别之。

#### (二) 脉体

脉体有长短、阔窄之分。

脉长而阔者,健壮之人,气血旺盛,或因 夏季 阳 气隆 盛,脉可阔长。病脉之阔而长,可因邪气载荡气血,使气血 激荡,搏击于脉乃阔而长。正虚者,气血浮动,脉 亦 可 阔 长。二者一虚一实,当以沉取有力无力别之。

脉体短而窄者,一因邪遏,气血不能畅达鼓击于脉,致 脉体短窄。或因正气虚衰,无力鼓搏,亦可脉体短窄。二者 一虚一实,当以沉取有力无力别之。

#### (三) 脉力

脉之有力无力,当以沉候为准。无论浮取脉力如何,只 要沉取无力即为虚,沉取有力即为实。

沉而无力者,阳气、阴血虚衰也,无力鼓击于脉,致脉按之无力。沉而有力者,因邪扰气血不宁,搏击血脉而脉力强。若亢极不柔者,乃胃气败也。

## (四) 脉率

脉率有徐疾之别。疾者, 儿童为吉。病脉之疾, 可因邪

迫,气血奔涌而脉疾,亦可因正气虚衰,气血皇张,奋力鼓 搏以自救,致脉亦疾。二者一虚一实,当以沉 取 有 力 无力 分之。

脉徐者,可因气血为邪气所缚,不得畅达而行徐,亦可 因气血虚衰,无力畅达而行徐。二者一虚一实,当以沉取有 力无力分之。

#### (五) 脉律

脉律有整齐与歇止之分。气血循行,周而复始,如环无端,脉律当整。若有歇止,则或为邪阻,气血不畅而止,或为气血虚,无力相继乃见止。二者一虚一实,当以沉取有力无力分之。

## (六) 脉幅

脉来去(即脉之起落)之振幅有大小之别。常脉振幅大者,气血盛。病脉之振幅大,或因邪迫,气血激扬而大,或 因里虚不固,气血浮越而脉幅大。二者一虚一实,当以沉取 有力无力别之。

脉幅小者,可因邪遏或正虚,致脉来去之幅度小。二者 一虚一实,当以沉取有力无力分之。

#### (七) 脉形

气血调匀,脉当和缓。因时令之异,阴阳升降 敛藏 不同。脉有弦钩毛石之别,此皆常也。者因邪扰或正虚,气血循行失常,脉形可有弦、紧、楈、代之殊。弦紧皆血脉拘急之象,或因邪阻,或因正虚,经脉温煦滴养不及而拘急。滑乃气血动之盛也。或因气血旺,脉动盛而滑,如胎孕之脉,或邪扰,激荡气血,涌起波澜而脉滑,或正气虚衰,气血张惶而脉滑。二者一虚一实,当以沉取有力无力分之。

脉代者, 因寒暑更迭而脉代者, 此为常。若脏气衰, 他 脏之气代之, 脉亦更代, 动而中止不能还, 因而复动。

脉之变化多端。无非是构成脉象的七要素之变动。七要素的变动,无非是气血的变动。气血之所以变动,无非邪扰和正虚两类。故气血为脉理之源,虚实为诊脉之大纲。倘能知此,则诸脉了然胸臆,不为变幻莫测之表象所惑。

## 下篇

## 一、浮 脉

#### (一) 脉象

浮脉有两层含义,一是指部位概念,凡轻取而能诊得的诸脉,不论大小迟数,只要脉位在浮位,皆称为脉浮,如虚脉、微脉、洪脉、革脉等。另一种是指具有严格界定的独立脉象。为了对二者加以区分,前者可称为"脉浮",后者乃称为"浮脉"。

浮脉必须具备下列几个条件:

- 1. 脉位: 位居肌表, 轻手而得。所谓轻手而得, 是指 轻取即可诊得脉之主体, 脉之全貌。若轻于虽可触得脉的搏动, 但沉按之脉较轻取时或大或细, 或强或 弱, 或 弦 紧 拘 急, 或动数不宁等等, 皆非浮脉。因轻取时所诊得的脉象, 并非脉之主体、全貌, 反映不了疾病的本质, 所以不得称为 浮脉。
- 2. 脉体: 浮脉虽轻手可得,但其脉体当不大不小,不 长不短。大则属洪、芤、实、革、虚、散之类, 细则属微、 细、漏之类。
- 3. 脉力: 浮脉当轻手而得,举之有余,按之不足,如捻葱叶,如水漂木。所谓按之不足,是指当中取或沉取时,脉力与浮位相较,略显不足而已。若按之较 轻 取 还 有力,

则为实脉、牢脉之类。若按之较轻取时明显 无 力, 则 属 虚脉、芤脉之类,皆非浮脉。

4. 脉幅: 脉起落之幅度不大、不小。过大为洪、实之类; 过小为细、涩之类。

## (二) 脉理与主病

**浮脉**,是气血游行于外所致。气血何以游行于外?可见于三种情况:

- 1. 平脉: 肺之平脉浮而短涩。四季中, 秋脉当浮。秋属金, 与肺相应。秋季, 阳气由隆盛而初敛, 人亦应之。脉虽浮, 已由夏季浮大转见短涩敛降之象, 故脉浮而短涩, 此为平脉, 当知无恙。
- 2. 邪袭脉浮: 此种浮脉, 当属实证, 多见于 外感 新病。外感六淫, 邪袭肌表, 正气拒邪而之得深入, 正邪相争于肌表, 气血搏击于外而脉浮, 如太阳病之脉浮。
- 3. 热盛脉浮: 六气化火, 五志化火, 或气血痰食蕴久化热, 热盛外淫于肌表, 搏激气血外达肌表, 脉亦可浮。此种脉浮, 均属实证。
- 4. 正虚脉浮: 这类脉浮, 皆属久病、虚证。久病 正虚, 脉本不当浮, 若反见浮者, 可有两种情况。一是经适当治疗、将养, 正气逐渐恢复而脉浮, 此是向愈之兆。如《伤寒论》290条: "少阴中风, 脉阳微阴浮者, 为欲愈。"327条: "厥阴中风, 脉微浮为欲愈, 不浮为未愈。"另一种是正气虚衰, 真气浮越于外而脉浮。所谓正虚而浮, 当包括阴阳气血的虚衰。阴虚不能敛阳, 阳浮于外而脉浮, 血虚不能内守, 气失依恋, 气越于外而脉浮, 阳虚者, 阴寒内盛, 格阳于外而脉浮, 气虚者, 不能固于其位, 游荡于外而脉浮。

正如《四诊抉微》所云: "内虚之证,无不兼浮"。

久病脉浮,可有渐浮、暴浮两种形式。渐浮者,或正气 渐复而浮,或正气渐耗,真气逐渐浮越于外 而 脉 浮。暴 浮 者,可见于正气暴脱,真气骤然脱越于外,阴阳离决而脉暴 浮,多属回光返照的征象。

由上述可知, 浮脉主邪在表, 或里热外淫, 亦主里虚。

## 二、沉 脉

#### (一) 脉象

沉脉和浮脉一样,也有两层意思:一是部位概念。凡重 按至筋骨乃得之脉,不论大小迟数、有力无力,皆曰沉;一 是指沉脉,是具有严格特征的一种脉。为了区分二者,前者 可称"脉沉",后者可称"沉脉"。

正常沉脉,举之不足,按之有余,如绵 裹 砂,内 刚 外 柔。除位居沉位,重按之筋骨乃得这个特征之外,还须具有"软滑匀"的特征。软与匀,是指脉沉之中有舒缓之象,往来和匀,乃有胃气的表现。沉滑者,沉为阴,滑为阳,有阳潜水中之象,此为冬与肾之平脉。

## (二) 脉理与主病

沉脉是非常重要的一部脉,因脉以沉为本,以沉为根。脉以虚实为纲,而虚实的区分,又在于沉健不有力无力。故尔,沉脉极为重要。

脉何以沉》四气血不能外达以鼓荡, 充盈血脉, 故尔脉沉。

气血何以不得外达? 无非两类原因,一类是正气虚衰, 气血无力外达,致脉沉, 一类是邪气阻遏,气血外达之路窒 塞不畅,亦可致脉沉。

#### 1. 正虚脉沉

正虚脉沉,可见于阳虚、气虚、血虚、阴虚。阳主动,可推动荡激发全身之机能。阳虚无力推动激发气血循行,脉乃沉。气为橐龠,鼓荡血脉。气虚则无力鼓荡,故脉沉。血虚者,无力充盈血脉,致脉沉。且血虚往往兼有气虚,气血皆不足,脉失充盈鼓荡,故尔沉。阴虚者,血脉失于充盈,脉亦可沉。正虚而脉沉者,当沉而无力。

当临床见到沉而无力的脉象时,病的性质属虚无疑。但究竟判断为阳虚,还是气虚、血虚,还是阴虚,这就要结合沉脉的兼脉及望闻问三诊来综合分析判断。阳虚者,脉沉迟无力,伴畏寒肢冷、舌淡苔滑的寒象。气虚者,脉沉无力,伴有气短、无力等虚象。血虚者,脉沉细无力,伴面色无华、心悸、舌淡嫩等症。阴虚者,脉沉细而数,伴虚热、舌红少苔等症。

前论浮脉时,言正虚可致脉浮,此又曰正虚脉沉,岂不 矛盾?非也。正虚脉可沉可浮。取决于压虚的程度与方式。 阳虚者,虽虚但不甚重时,脉可沉而无力转为虚大、洪数、 阴阳格拒时,阳气外脱,脉可由沉而无力转为虚大、洪数、 浮散等。若阳虚进一步加重,连浮越迟力亦丧失时,则脉可 由浮大转为沉而微细欲绝,或脉绝。气虚不甚重时,脉不任 重按,或按之无力。若气虚而频灭肉炔。则气虚因贼灭之迫 激而外浮,可见洪大虚数之脉。气虚不甚重时,脉不任 重按,或按之无力。若气虚而频灭肉炔。则气虚因贼灭之迫 激而外浮,可见洪大虚数之脉。气息,所谓是一种,亦可 转为沉而微细欲绝。因此为气之思,亦可 转为沉而微细欲绝。因此为气之思,亦可 转为沉而微细欲绝。因此为气之思,亦可 转为沉而微细欲绝。因此为气之思,亦可 转为沉而微细欲绝。因此为气之思,亦可 转为沉而微细欲绝。因此为气之思,亦可 血暴脱时,气乃外越,出现虚大芤革等脉象。阳虚者,若阳气尚未浮越时,脉象多呈沉细数。若阴虚较重,阴不敛阳而阳越,则脉浮大洪数,或阴竭于下而阳越于上,呈阳旺阴弱之脉。所以,同为正虚,脉可沉亦可浮,乃取决于正虚程度及方式。

#### 2. 邪阻而脉沉

内外之邪阻遏气血外达而导致脉沉,包括六淫、七情及 气血痰食等。

(1) 六淫外袭,可致脉沉。俗皆云浮脉主表,表证脉浮,六淫外袭,脉皆当浮。然临证既久,悉心体察,发现表证初起,脉竟多不浮,反以沉者为多见。固然,正虚外感之人,脉可不浮,然素体健壮者,外感初起脉亦多不浮。究其原委,盖因邪气闭郁使然。

明邪袭于肌表者,以阴邪其性凝泣牧引,腠理闭郁,经脉不畅,气血不能外达,故脉不仅不浮,反而见沉。如《四诊挟微》云:"表寒重者,阳气不能外达,脉必先见沉紧。"又云:"岂有寒闭腠理,曹卫两郁,脉有不见沉者乎。"

新感温病初起,邪袭肺卫,脉本当浮。以温邪为阳邪,阳主动,又外袭卫分,脉本当浮。但征之临床,发现温病初起,脉亦多不浮,反而以沉为多见。何以温病初起脉亦多沉?因温邪上受,首先犯肺,肺气臓郁,气机不畅。温邪蕴阻于肺而为热。卫阳不宜而恶寒,气血不得外达而脉沉。故虽为温痼初起,脉沉乃遇势然也。由此可知,沉脉主表。

当然,并非表正不见脉浮。当外邪化热,热郁而伸时, 鼓荡气血外达,脉方见浮。若热势进一步亢盛,则气血为热 所迫而外涌,脉不仅浮,且呈洪数之象。此时已由太阳传入 阳明,或由卫分传入气分。

浮脉主表,似乎成为千古不易之定论。所以脉浮与否,成为判断表证有无的主要依据。但通过上述论证,当知表证初起脉并不浮。那么表证当如何判断呢?判断表证有无的主要标志当是"恶风寒",有一分恶寒有一分表。当然,热郁、阳虚皆可恶寒,但与表证之恶风寒有别。表证之恶风寒,尚须具备以下特点:第一,发病初起即有恶风寒;第二,恶寒与发热并见;第三,表证不解,则恶风寒不除;第四,发热恶风寒的同时,伴有头身痛、鼻塞咳嗽等证。有符合上述特征的恶风寒,就有表证存在;无此特征的恶风寒,就无表证。所以,表证存在与否,不以脉浮沉为据。

#### (2)情志拂逆,可致脉沉。

情志拂逆,扰乱气机,气血不能畅达,故尔脉沉。沉脉之中,可兼实、弦、细、涩、迟、结等。这些不同脉象的出现,病机相同,都是由于气郁,气血不能畅达所致。由于郁滞程度不同,正气盛衰有别,因而出现沉中兼弦细涩迟等。

(3)痰饮、湿浊、瘀血、食滞、水蓄、积聚、腑实、 火郁等诸有形之邪,皆可阻滞气机、气血不畅、脉道不利而 脉沉。由于阻滞的邪气不同,阻闭程度相殊,沉脉可兼滑、 弦、细、软、涩、实、结、躁,甚至脉伏、脉厥。因皆属邪 实,故皆沉而有力。

## 三、迟 脉

## (一) 脉象

迟脉皆以至数论, 曰一息三至。若仅以至数分, 有些问题就难以解释。迟脉分部, 脉书皆有寸迟、关迟、尺迟之分。

若独寸迟,则寸当一息三至;关尺不迟,当一息五至,寸与关尺的脉率当不一致。再如,《金匮》胸痹篇有"寸口脉沉而迟,关上小紧数。"寸迟当为一息三至,关数当一息 六至。寸关尺本一脉相贯,一气而动,三部脉率应是相等的,不可能出现各部至数不一的情况。若坚持以至数分迟数,那么只能得出这样的结论。自古迟脉分部而论是错误的,仲景的寸迟关数是荒谬的。

我们认为,迟数脉的确定,应以脉象为据,而不重在至数。脉的每次搏动,来去皆迟慢,不论至数为三至、四至乃至五至,皆日迟。

据之临床,事实上一脉三部,至数定然一致,而脉象可各不相同。以脉象论迟,则某部独迟就不难解释了。所以, 迟脉的特征,应重在脉象,而不重在至数。

或问,迟脉来去迟慢,涩脉来去艰难,二者如何区分?二者的同点是来去皆迟慢艰难,异点是涩脉搏起时的振幅小,而迟脉搏起之振幅不小。

## 

脉迟,缘于气血运行迟滞,致使脉之来去皆迟慢。导致气血运行迟滞的原因,不外正气虚衰,气血不振,或邪气阻遏,气血不得畅达。

1. 正气虚衰,气血不振。

正气虚衰,包括阴阳气血的虚衰,皆可令气血不振,运 行不畅而脉迟。

医普通病医生 試

(1) 阳虚脉迟, 阳虚不能温煦、推荡气血运行, 阴寒内盛, 又使气血凝泣不行, 故脉来去迟慢。凡肾阳虚、脾阳虚、心阳虚、肝阳虚者, 皆可令脉迟。此迟, 当沉而无力。

- (2)气虚脉迟:气虚,无力鼓动血脉,率血而行,致脉来去迟慢。此迟,必迟而无力。
- (3)血虚脉迟:血虚,不能充盈血脉,脉道枯而涩滞 不利,故脉来去皆迟慢。如《伤寒论》50条:"假令尺中迟 者,不可发汗,何以知然,以荣气不足,血少故也。"

阳虚、气虚、血虚,皆可致脉迟而无力。其鉴别之点在于:阳虚者,伴畏寒肢冷、舌体淡胖等症,气虚者,伴气短无力症,而寒象不著;血虚者,伴面色无华、心悸、舌淡、脉迟无力而兼细。

- (4) 阴虚脉迟, 阴虚之脉,多为细数或虚数,迟虽少见,但不是绝对没有。如热邪灼伤津夜,血稠浊而行迟,亦可导致脉迟。阴虚脉迟者,舌质红绛少苔,伴阴虚阳亢之热象。
  - 2. 邪气阻遏,气血不畅。

六淫外客,七情内伤,气血痰食等,皆可 阻 滞 血 脉令脉迟。

- (1)寒邪所客。寒为阴邪,其性收引凝泣,气血不得畅达而脉迟。如《金匮》痉证。"太阳病,其证备,身体强儿儿,然脉反沉迟。"既为太阳证,脉本当浮,何以反见沉迟。乃风寒之邪客于血脉,气血不得畅达而脉迟。
- (2) 熱邪壅遏: 熱震于內,一方面可阻遏气机,使气血不得畅达而脉迟,另一方面,热邪耗伤阴液,血液稠浊而行迟,故尔脉迟。热闭愈重则脉愈迟。如《伤寒论》208条:"阳阴病脉迟……大承气汤主之。"大承气汤乃攻下热结之峻方,竟然脉迟,可知此迟外寒,乃热闭使然。此种脉迟,必按之有力,且有一种躁扰不宁之象。进而察其舌,舌质必

老红、苔必老黄、伴胸腹灼热等内热亢盛之象。

- (3)气体郁滞:七情所伤,气机郁滞,气血不能 畅达,致令脉迟。
- (4)痰饮、淤血、食积阻滞气机,气血不得畅达,亦可致脉迟。

正虚而脉迟者, 沉而无力; 邪阻而迟者, 沉取有力。

## 四、数 脉

#### (一) 脉象

一息六至为数。此以至数论数脉。余以为数 脉 重 在脉象,而不重在至数。脉来去皆快,即为数脉。至 于 脉 的 至 数,可一息六至,亦可一息五至、七至。《内经》云数脉之象"脉流薄疾"。薄者,迫也,疾者,迅也。脉来去疾速急迫,就是数脉。显然《内经》是以脉之形象而不是 以 脉 之 至数论数脉。《脉经》亦云: "数脉去来 促 急。"也是 以 "象"论数脉,而不是以至数论数脉。既使脉来一息六至,但来去均无疾迫之感,仍不以数脉论。所以,数脉尤重在脉象。否则,历来脉书都以寸关尺分部论数如何解释? "寸口脉沉而迟,关上小紧数"者,又如何解释?

#### (二) 脉理与主病

儿童稚阳之体, 脉数为平。病脉之数, 有阳热亢盛及正 虚两类原因所形成。

#### 1. 热盛脉数

阳热亢盛而脉数者,可见于六气化火、五志化火,以及 痰饮、湿浊、瘀血、食积等蕴而化火,致阳热亢盛。热盛, 则搏击气血,气血行速而脉来疾迫致脉数。 由于引起阳热亢盛的原因不同,所以数的兼脉也不同。 气郁化火者,脉多沉数,或沉弦而躁数。外感六淫化热音。 脉多洪数,或沉实而数。痰、食蕴久化热,脉多滑数。湿邪 蕴而化热,脉多濡数。当然,除兼脉不同外,其他症状和本 征亦各有特点,当相互参照,以资鉴别。这类数脉,皆属实 热,当数而有力,治当以凉酒为主。

#### 2. 正虚脉

正虚,包括阴阳气血的虚衰,皆可致数。

- (1) 阴虚脉数: 阴虚不能制阳,则阳相对亢盛, 鼓荡气血,脉流薄疾而脉数。此数,多见细数。若阴虚不能内守而阳气浮越者,脉可浮数而大,但不任重按。
- (2)阳虚、气虚、血虚者,脉皆可数。因正气虚衰, 气血张皇,奋力鼓搏以自救,致脉来急迫,且愈虚愈数,愈 数愈虚。此数也,或沉细而数,或浮大而数,然必皆按之无力,治当温补。

## 五、滑 脉

## (一) 脉象

滑脉之象,往来流利,如贯珠转动,往来前却。《脉经》曰:"往来前却,流利展转,替替然与数相似。"

#### (二) 相类脉

滑与数,皆往来流利。但滑脉的主要特征是往来前却。 前是前进,却是后退。进而复却,如珠之滚动。数脉的主要 特征是往来急迫,而滚动之感不著。

#### (三) 脉理与主病

#### 1. 常脉

- (1) 平人见滑脉,乃气血旺盛。
- (2) 肾之平脉沉而软滑。以肾藏精,五脏六腑之精皆聚于肾而藏之。精血同源,肾之精血充盛脉乃滑。又肾脉沉,乃封藏之象,滑为阳,乃火潜水中,故肾脉沉而软滑为平。
  - (3) 孕妇聚血以养胎,故血盛而滑。

#### 2. 病脉

(1) 邪阻:滑与邪盛有余之脉。邪气阻遏,气血欲行而与邪搏击,则激扬气血而脉滑。犹如河中有石,水流经时,则与石搏击,激起波澜。故《金匮》水气病篇曰:"滑则为实。"

可以导致滑脉的邪气很广,热盛、水蓄、血结、气壅、痰饮、食积等皆可致滑。如《伤寒论》350条云: "伤寒脉滑而厥者,里有热,白虎汤主之。"《伤寒论》140条: "脉沉滑者,协热利。"此言热盛而致滑。《伤寒论》256条: "脉滑而数者,有宿食也"。此言宿食致滑。《金匮》水气病篇: "寸口脉沉滑者,中有水气。"此言水蓄致滑。《金匮》水气病篇: "沉滑相搏,血结胞门。"此言血结致滑。《金匮》脏腑经络篇: "滑则为气。"此言气壅而滑。《伤寒论》138条: "小结胸,正在心下,按之则痛,脉浮滑者,小陷胸汤主之。"此言痰热致滑。以上皆为邪实而致脉滑。

或问既为邪阻,脉何不沉、迟、细、涩、结而反滑? 盖 邪阻重者,气机阻滞亦重,气血通行艰难,故脉见沉迟细涩 结之类,甚至脉闭伏而厥。若虽有邪阻,但新阻不甚,气血 与邪搏击而波潮涌起,则脉可滑。此滑必按之有力。 (2)正虚脉滑,正虚者,脉本不当滑。因气血已亏, 鼓荡乏力,脉何由滑也。所以张路玉说,"滑脉 无 无 力之 象,无虚寒之理。"但是当正气虚衰较重,不能内固而外泄 时;或正虚而贼火内炽时,脉亦可滑。如《脉学辑要》云, "然虚家有反见滑脉者,乃无气外泄之候。"《脉理求真》 亦曰,"或以气虚不能统摄阴火,脉见滑利者有之。"此滑 当按之无力。

临床因正虚而脉滑者,常见于 脾 虚 生 痰者,亦滑而无力,或缓滑不任重按。

若脉滑实坚搏弹指,乏和缓之象,乃胃气败。如真心脉,"坚而搏,如循意苡子,累累然。"此为真脏脉,乃大虚之象,不得误认为实脉。

## 六、涩 脉

#### (一) 脉象

关于涩脉的脉象,较难把握。历代都加了很多限定词, 列举了很多比喻。本想把涩脉说得更明确,反倒滋生出许多 冗词蔓语,使涩脉模糊难识。

涩脉的本意是往来涩滞,正如王冰在《素问·脉要精激论》注解中所说: "涩者,往来不利而蹇涩也。" 王叔和改为: "涩脉细而迟,往来难且散,或一止复来。" 提出了涩脉的五个条件,即细、迟、止、散、往来难。后世多崇此说。如《脉决汇辨》曰: "迟细而短,三象俱足。" 也就是说,涩脉必须具备迟、细、短三个条件,缺一不可。李濒湖曰: "参伍不调名曰涩。" 在细迟短三个条件上,又加上了了至数不齐的"参伍不调"。又曰: "散止依稀应指闻,如

丽沾砂容易散。"在细迟短止的四个条件上,又加上了散与虚软无力。综合起来,涩脉的条件是细、迟、短、止、散、虚、往来难七个要素。可是《素问·调经论》载:"其脉盛大以涩"由句意可知,此涩绝非指尺肤之涩,而是言脉象之涩。涩脉与盛大脉并见,既然盛大,就不会细短,涩脉的条件起码三缺二。可见,短细并非澀脉的必备条件。《灵枢》胀论曰:"其脉大坚以涩者,胀也。"《难经》58难曰:"伤寒之脉,阴阳俱盛而紧涩。"涩当细迟短且无力,而盛紧坚大皆长大有力之脉,何能与涩并见?《伤寒论》363条云:"寸脉反浮数,尺中自涩者"。涩兼迟,当一息三至,何能与数并见不悖?《伤寒论》274条:"阳微阴涩而长者"。涩脉当短,何以与长并存,涩脉的细迟短散虚与上述的数长盛大坚紧是不可能并见的。可见,涩脉未必细迟短散虚。

后世医家又提出: "参伍不调名曰涩"参伍不调, 医家多解为三五不调, 中有歇止。肺之平脉多浮短而涩, 若果有歇止, 且三五不调, 脉律如此紊乱, 肯定不是正常脉, 焉能称为平脉? 再者, 涩脉亦有寸涩、关涩、尺涩之分部, 脉本一气相贯, 岂能寸脉三五不调, 而关尺脉律整齐? 所以, 涩脉不当有歇止。

"参伍"一词见于《内经》有二、《素 问·三部五 侯 论》:"形气相得者生,参伍不调者死。"《素问·八正神明 论》:"以日之寒温,月之虚盛,四时气之浮沉,参伍相合而 调之。""参伍",《说文解字》段注:"凡言参伍者,皆 谓错综以求之。"王冰注:"参谓参校,伍谓类伍。参校类 伍而有不调,谓不率其常则病也。"

据《内经》两处用"参伍"一词的意思,是参校类比以

推求的意思。"参伍不调",是指经过参校类比、分析推求,以知人之形与气、人与时令不相调和,此为病。把"参伍"当作"三五"的大写,直译成"三五"已谬;而且《内经》两句原文,并没有三五不调的含义,再衍生出歇止的意思,及谬再者,参伍不调,《内经》中从未指涩脉而言。至于那位先生首先发明的"参伍不调名曰涩",尚无确据,后人随之敷衍出涩脉"三五不调,中有歇止"的错误,人云亦云,谬误流传至今。

综上所述, 涩脉当 无 迟、细、短、散、虚、止 这 些条件, 仅剩下"往来蹇涩"这唯一的特征了。

"往来蹇涩",若指脉的来去皆艰难,这与迟脉的往来迟慢是一个意思,迟涩二脉就无分别,而是一种脉象。所以,"往来蹇涩",不是指脉的来去艰难迟慢,而是指脉搏起之振幅小。这是由于气血滞涩,或气血虚衰,不能畅达以 鼓荡光盈血脉而形成的脉象。笔者临床即以脉来搏起之振幅小,作为判断涩脉的唯一特征。无论脉体大细长短,脉力有力无力,脉律齐与不齐,脉率或数或迟,只要脉来搏起之振幅小,就是涩脉。此亦即往来蹇涩之意。

## (二) 脉理与主病

涩脉振幅小,因于气血鼓搏不利所致。气血鼓搏不利的原因,无非是气血虚而鼓搏无力,或气血为邪所阻,不能畅达以鼓搏于脉,致脉幅小而为涩。

## 1. 气血虚而涩

血虚可致脉涩,故涩脉主精亏血少。对此,诸医家均无异议。精血同源,血少无以充盈血脉,故脉来蹇涩。因于血少,故见心痛、怔忡、经闭、艰嗣等。

对于涩主气虚,众医家皆非之。因《内经》云:"涩者阳气有余也。"历代医家多宗此说,认为涩为多气。如《脉经》云:"脉涩者少血多气。"《于金方》:"脉涩者,少血多气"《诊家枢要》:"涩为气多血少之侵。"《脉确》:"涩脉血少气有余。"果若血少气有余,则载荡有力,脉当见浮、芤、革、虚等,而不会出现涩脉,这似乎与《内经》原文相悖。实则《内经》所指的阳气有余,是指气滞而言。如《外科精义》曰:"脉涩则气涩也。"《脉 学 辑 要》曰:"又有七情郁结,及疝瘕癖气,滞碍隧道而脉涩者。"《脉学阅微》亦云:"涩脉多见于情志不遂,血运郁涩所致。"至于涩主气虚,仅有少数医家论及。如《景岳全书》云:"涩为阴脉,为气血俱虚之候。"《脉理求真》曰:"涩为气血俱虚之候"。由此可见,气血虚,无力载搏于脉,致脉之搏幅小而形成涩脉。因虚而涩者,当按之无力。

## 2. 邪阻气机不畅而脉涩

那阻气机不畅,气血不能畅达以鼓搏血脉,致脉幅小而形成湿脉。起到阻滞作用的邪气,主要为外邪所客、气滞、血瘀、寒盛、热邪、食积等。如《伤寒论》48条,"何以知汗出不彻?以脉涩故知也"此涩,即表邪郁遏使营卫不畅,阳气怫郁不得发越而致涩。《脉理求真》曰,"然亦须分寒涩、枯涩、热涩之殊耳。"指出涩脉可因寒客、阳虚、阴血枯涸、热邪壅塞所致。《脉学辑要》云:"食痰胶固中外,……七情郁结,及疝瘕癖气,滞碍隧道",皆可致涩。

正虚之涩,脉涩而无力,邪阻之涩,脉涩而有力。恰如《**脉学辑要》所说:"脉涩者,宜甄别脉力之**有无,以定其虚实耳。"

## 七、虚 脉

#### (一) 脉象

《脉经》云: "虚脉,迟大面软,按之不足,隐指豁豁然空。" 这里提出了虚脉的组成有 四 个 要 素,即浮、迟、大、空。后世医家多宗此说。

古代对虚脉的描述,只有一个要素,即按之无力,并不含有浮、迟、大的意思。《素问·示从容论》: "今天脉浮大虚者,是脾气之外绝。"《素问·刺疟篇》: "疟证脉缓大。"《索问·五脏生成篇》: "黄脉之至也,大而虚。"《内经》是把浮、大、缓作为虚脉的兼脉,则知虚脉本身并不具备浮、大、缓的特征。再者,《金匮》虚劳篇: "夫男子平人,脉大为劳,脉极虚亦为劳。"将虚与大对举并论,则知虚未必大。《金匮》血痹篇: "脉极虚芤迟。"迟乃虚之兼脉,知迟非虚脉固有之特征。所以,虚脉的主要特征就是按之无力,至于浮否、迟否、大否,都不是虚脉本身固有的要素。

## (二) 相类脉

虚脉的主要特征就是按之无力。与此相似的脉象尚有浮、芤、革、散、微、弱、濡,须加以鉴别。

- 1. 虚与浮, 浮脉轻手而得, 举之有余, 按之不足。其不足, 仅与浮取相比较而害, 并非按之无力。而虚脉是按之无力。
- 2. 虚与芤; 芤脉浮大中空有两边。其中空, 按之有陡然空豁之感, 虚脉虽按之无力, 尚未致空豁。
  - 3. 虚与革: 革脉形如按数皮, 浮取时 浮 大 有 力, 有

如鼓皮绷紧之感,但按之豁然,有 出 无 入。虚脉 浮取力不足,不似革脉之浮大有力,按之力益减,尚 未 至 革 脉之空 豁。

- 4. 虚与散, 散脉浮大极无力, 散漫无拘, 脉之边际模糊, 如杨花散落之飘忽轻虚, 踪迹不定。虚脉虽浮无力, 然脉之边际尚清, 且无力之程度无散脉之甚。
- 5. 虚与微, 微脉浮细无力, 其细与无力程度, 皆甚于 虚脉。
- 6. 虚与弱: 弱脉沉细无力,不见于浮位,其细与无力程度,亦皆其于虚脉。
- 7. 虚与濡:多数脉书皆以浮而柔细称 作儒。笔者认为, 濡脉就是软脉, 常必兼浮细。其软, 亦是脉力不足, 但不似虚脉无力之甚。若濡果为浮而柔细,则与微脉只是细与无力的程度略有差异, 临床上二者难以区分, 迳可视为一种脉象。

## (三) 脉理与主病

虚脉是非常重要的一部脉, 因脉以 虚 实 为 纲, 脉虚则 证虚。

健脉主正气虚。凡阴阳气血亏虚,皆可形成虚脉。阳气虚,血脉搏击无力,则脉虚。阴血虚者,不能内守而阳气浮,阴血不能充盈血脉而脉不任重按,致成虚脉。临床凡见到虚脉,肯定是正气虚衰无疑,至于究竟为阳虚、气虚,抑或阴虚、血虚,则要结合兼脉以及神、色、舌、症等综合判断。

# 八、实脉

## (一) 脉象

典型的实脉,是浮中沉皆大而长,搏指有力。但有些实脉并不很典型。或浮取时不著,而中取、沉取时大而有力,或脉大而有力并不长,或浮中沉皆有力,但不甚大。凡此,皆可称为实脉。所以,实脉的主要指征是大而有力,致于浮与长,不是主要特征。

## (二) 相类脉

实脉的主要特点是大而有力。与此相类的脉有沉、牢、洪。

- 1. 实与沉, 沉脉举之不足, 按之有余, 内刚外柔, 不 似实脉之三侯皆大而有力, 既使沉取时较有力, 亦不如实脉 之大而有力。
- 2. 实与牢, 牢脉位沉而实大弦长, 浮中不见。牢脉亦可称沉实脉。
- 3. 实与洪, 洪脉来盛去衰, 似波澜涌起, 虽浮大, 但 按之稍减, 不似实脉之大面搏指有力。
- 4. 实与长:长脉过于本位,迢迢悠扬,如揭长华之末梢,不似实脉之大而搏指。若长脉太过,长大而坚搏,亦即实脉。

## (三) 脉理与主病

## 1. 邪实:

实脉主实证。邪气亢盛,正气奋与邪**搏,鼓荡气血,故** 见实脉。

(1) 外感, 外感六淫, 邪气 亢盛, 正与邪搏, 脉可实。或六淫化火, 三焦热盛, 搏击气血, 鼓荡血脉而脉实。

**治当清热泻火,或通畅逐热,或**发 汗 祛 邪,皆宗"实者泻之"之法以逐邪为务。

(2)内伤:内伤杂病中常可见实脉,这种实脉就比较复杂。若脉实、舌红苔黄,确有热象可据者,属火热亢盛之实证,当清热泻火。若脉实而舌不老红、苔不老黄,无热象可凭者,可因于疾浊、疾血、食积等,邪气阻隔于里,气机逆乱,正气奋力与邪相搏,气血激荡而脉实。亦可见于肝气横逆,气逆则血逆,气血奔涌,鼓荡血脉而脉实。

## 2. 正虚

在一些特殊情况下,实脉反主虚证。如胃气衰竭,真气 外泄,脉见强劲搏指,失却冲和之象,可见实脉。如《伤寒 论》869条,"伤寒,下科日十余行,脉反实者,死。"此 时实脉,并非实证,乃胃气衰败,万万不可误予攻伐。

冲气上逆而脉实。张锡纯认为:"八脉以冲为纲", "上隶于胃阳明经,下连肾少阴经。"当胃虚不固,或肾虚 不振时,冲气上逆,于于气血,脉可实大。张氏曰:"脉弦 大按之似有力,非真有力,此脾胃真气外,泄,冲脉逆气上 干。"治当培元佐以镇摄。

# 九、长 脉

## (一) 脉象

长脉过于本位。上过于寸,下过于尺。不大不小,不疾不徐,直上直下,名之曰长。若仅上部脉长,名之曰溢,若仅下部脉长,名之曰覆。关脉位居寸尺之间,上则为寸,下则为尺,无所谓过于本位,所以关脉无长。

## (二) 脉理与主病

## 1. 常脉

脉来悠扬而长,乃气血昌盛之象。强 壮 髙 大 之人脉可 长。此即《内经》所云"长则气治。"

春脉可长,以春为阳气升发之时,气张而脉长。肝应于 春时,其政舒启,肝之常脉可长。

平脉之长,当迢迢自若,如揭长杆之末梢,悠扬而长。 《诊家正眼》曰:"长而和缓,即含春生之气,而为健旺之 征。"

## 2. 病脉

病而见长,当长而搏指有力。因于气血奔冲亢盛,鼓荡 血脉而脉长。能够使气血亢盛奔冲的原因,常见于热邪蒸迫 及气逆亢盛。

- (1) 主肝病, 肝气亢逆, 气血随之而涌, 则脉来搏坚而长。如《素问·平人气象论》曰: "病肝脉来, 盈实而滑, 如循长竿, 曰肝病。"其症可见头晕、头痛、耳鸣、目眩、胁下胀痛, 甚或动风、眩仆等。
- (2) 阳热亢盛: 阳热盛则激荡气血,搏击于脉而脉长。

阳热的形成,可由于六气化火,五志化火,以及气血痰食 蕴久化热。虽脉皆长而亢盛,但由于致病因素不同,其症有别,临床当须分辨。

(3) 阴证见长脉、阴证渐见脉长,乃正气来复,阴证转阳向愈之征。如《伤寒论》274条: "太阴中风,四肢烦痛,阳微阴涩而长者,为欲愈。"长为阳脉,乃气血旺盛之脉,故知欲愈。

# 十、短 脉

## (一) 脉象

短脉的特点是两头短绌,寸尺不能满部,关脉居中,无短。

## (二) 脉理与主病

## 1. 常脉

秋之常脉浮而短涩。肺与秋相应、肺之 平 脉 亦 浮而短 涩。秋气敛肃,人亦应之,气血内敛,不能充分充盈鼓荡血脉,故脉见短。此乃平脉。

## 2. 病脉

《繁问·脉要精微论》曰: "短则气病。"气病不能帅血而行, 充盈鼓荡于血脉, 致两头短绌而为短脉。所谓气病, 包括气虚与气郁两类。

- (1)气虚:气虚者,既无力鼓荡血脉,又无力帅血以充盈血脉,致脉短。其短,乃因虚所致,故必短而无力。如《伤寒论》211条:"发汗多,若重发汗者,亡其阳,谵语,脉短者死,脉自和者不死。"此即阳虚而短。
- (2)气郁、导致气郁的原因,可因七情所伤,亦可因于痰饮、食积、瘀血、火郁等邪气壅遏,阻滞气机,可致脉短,其短,乃因邪实气郁所作,必短而有力,兼有不肯宁静之感。如杨仁斋云:短脉,"无力为气虚,有力为壅,阳气伏郁不伸之象。"

# 十一、洪 脉

(一) 脉象

洪脉之象, 浮大有力, 以大为主要特征。

洪脉古称曰钩,后世以洪脉相称,钩脉逐渐被洪脉所取代。为什么古代将洪脉称为钩?关于钩的含义是什么? 遍查各书,均无满意的解释。余意度之,洪脉盛大,来时如洪波涌起。波涛奔涌之时,浪头前曲,其状如钩,故古人将洪脉以钩相喻,亦即以洪波喻洪脉。

医家多以来盛去衰描述洪脉。来盛, 指血脉搏起之时, 其势如洪波涌起, 满指滔滔, 浮大有力。去衰, 却难体会。 当脉回落之时, 脉势皆衰, 非独洪脉。所以, 去衰并非洪脉 独有之特征。

#### (二) 相类脉

洪脉,以脉大为主要特征。实、芤、革、虚、散亦皆浮 大,故须加以鉴别。

- 1. 洪与实:实脉浮中沉皆大而有力,洪脉大而兼浮,但脉力逊于实脉,且按之力减。
- 2. 洪与虚:虚脉浮大无力,按之益甚,脉力远逊于洪。
- 3. 洪与散、散脉其形更浮大,边际模糊,状若无涯, 浮游飘忽,极为无力。
- 4. 洪与**芤: 芤**脉亦浮大,然按之陡然空豁,不似洪脉 之有力,按之满指滔滔,无空豁之感。
- 5. 洪与革: 革脉亦浮大, 其浮大有如戟皮之绷紧, 缺乏弹性, 且按之空豁, 不似洪脉之浮大, 搏幅亦大, 按之有涌盛之感。
- 6. 洪与大,多数医家将洪与大视为一脉,洪即大。笔者认为,大脉只强调其脉体阔大且有力,不强调脉位之浮

沉。洪应兼浮,且脉之搏幅亦大,脉虽有力,尚较柔和,不 似大脉之力强,洪大应分之为妥。

## (三) 脉理与主病

## 1. 常脉

夏季与心之常脉应洪。夏季阳气旺盛,气血涌盛于外, 鼓荡充盈于血脉,致脉洪。心主火,与夏相应,故心脉为 洪。《素问·玉机真脏论》曰:"夏脉者,心也,南方火也,万 物之所以盛长,故其气来盛去衰,故曰钩。"

#### 2. 病脉

- (1) 热盛:外邪入里化热,或五志化火,或痰、湿、食积、瘀血蕴而化热。热盛蒸迫气血,脉流迫疾,数击血脉而脉洪。症见壮热、烦渴、大汗,或出血、疮疡等。《难经》14难曰:"脉洪大者,苦烦满。"《伤寒论》26条:"服桂枝汤,大汗出后,大烦温不解,脉洪大者,白虎加人参汤主之。"《金匮》肠痛篇:"脉洪数者,脓已成,不可下也,大黄牡丹汤主之。"
- (2)气虚:饮食劳倦伤脾,脾胃气弱,正气虚衰,阴火内炽,激荡气血而脉洪。《脾胃论》卷中:"脾证始得,则气高而喘,身热而烦,其脉洪大而头痛。"此洪,乃因虚所致,故当沉取无力,治以甘湿除大热法。
- (3) 阴虚, 阴虚不能内守, 阳气浮于外而脉洪。或阴竭于下, 阳越于上, 阳脉洪大, 阴脉沉细。阴虚阳浮者, 舌当光绛无苔。
- (4) 阴寒内盛;阳气衰微,阴寒内盛,格阳于外而脉 洪。此洪也,必沉取无力,舌质淡胖。
  - (5) 虫扰: 蝈虫扰动气血, 气血 逆 乱, 脉 亦 可洪。

《金匮》趺踬篇曰:腹痛有虫,"其脉当沉若弦,反洪大,故有蛔虫。"

《意问·脉要精微论》曰: "大则病进。"丹溪曰: "大,洪之别名。"新病脉大有力为邪盛;久病脉大无力为 真气外泄。皆为病势将进一步发展恶化,故曰病进。

# 十二、微 脉

#### (一) 脉象

微脉浮取而见,极细而无力,犹如羹上飘浮之肥油,按 之欲绝,如有如无。在有些医藉中,复合脉言微时,很多不 是指微脉,而是起形容词作用,有"少许的"、"略微的" 意思,此时不作微脉看待。如《素河·平人气象论》论曰:长 夏胃微软曰平。"亦即略微软弱的意思。若 把 微 看 成是微 脉,那么既微而软,当是胃气衰而不是平脉了。

## (二) 相类脉

微脉浮细无力, 与细、弱、濡相类, 须加以鉴别。

- 1. 微与弱: 二者都极细而无力,但脉位不同。微脉见于浮位, 弱脉见于沉位。
- 2. 微与细: 二脉虽均细, 但微较细脉更细。细脉不强 调脉位、脉力, 只要脉体细, 就是细脉。微脉虽细, 但脉位 必须浮, 脉力必须无力, 按之欲绝。
- 3. 微与濡: 濡脉的特征,都称其浮面柔细。当然,我不赞同这种看法。因为濡即软,对脉位、脉体、至数都无特殊限定,只要脉有柔软之感,就是濡脉。若果以浮而柔细称为濡,则与微脉较难区分,顶多说微比濡更细、更无力而已,实则可迳视为一脉。

## (三) 脉理与主病

脉的搏动,依赖阴血的充盈,阳气的鼓荡。气血皆衰,脉失血之充盈面细,脉失气之鼓荡而无力;血虚不能内守,气虚不能固于其位而外越,故脉浮,于是形成浮细无力,按之欲绝之微脉。如《脉学阐微》曰,"微为气血不足,阳气衰微之象。"

#### 1. 气血衰弱

气血弱,则无力充盈鼓荡血脉而脉微。如《金匮》水气 病篇:"微则无胃气。"《金匮》呕吐啰篇:"微则无气。"

#### 2. 阳气衰微

阳气虚衰,无力鼓荡血脉,脉亦可微。症见 畏寒、肢厥、萎靡、踏卧、吐利、胀满等,少阴篇 中恒 多见之。如《伤寒论》281条:"少阴之为病,脉 微 细,但欲寐也。"《伤寒论》286条:"少阴病,脉微,不可发汗,亡阳放也。"

## 3. 邪去正未复

久病脉微概作虚治。新病邪去正虚未复而脉微,为欲愈之兆。例如《伤寒论》287条:"少阴病脉紧,至七八日,自下利,脉晕微,手足反温,脉紧反去者,为欲解也,虽烦下利,必自愈。"《伤寒论》254条:"脉阳微而汗出少者,为自和也。"《金匮》呕吐篇:"脉微弱数者为欲自止,虽发热不死。"当然,此种脉微,未必都是浮细无力之微脉,亦可指脉见和缓或缓弱无力之脉,此皆为邪去,正气未复,向愈之征。

## (四) 微脉主实析

《金匮》腹满宿食篇日:"寸口脉浮而大,按之反涩,

尺中亦微而涩,故知有宿食,大承 气 汤 主 之。"脉既已见微,尚用大承气汤,似乎此微当为邪阻无疑。《脉理求真》亦曰:"然有痛极脉闭,脉见沉伏,与 面 有 热 色,邪未欲解,并阴阳俱停,邪气不传,而脉 俱 见 微 者。若以微为虚象,不行攻发,何以通邪气之滞也。"

微脉主邪实,余以为不然。上述之微脉,乃沉取而见,实为沉伏之脉,或沉涩之脉,并非浮细无力之微脉。景岳云:微脉"当概作虚治。"诚有见地也。

# 十三、紧 脉

## (一) 脉象

紧脉的主要特征就是左右弹指,不拘于指下一定部位, 这个特点,古人喻为"转索"、"切绳"、"纫草线"。

所谓"转索",就是指脉的搏动,犹如绳索之转动,左右弹指无定处。因绳索是数股拧在一起,状若麻花,有凹有凸。当绳索转动而前时,凹凸交替更迭,凸外或转于脉之左侧,则左侧弹指,凸外或转于脉的右侧,则右侧弹指,切之,脉左右弹指,不恒在一处搏动。好像单数脉搏击于切脉手指靠指尖一侧,双数脉搏击于切脉手指靠近手掌一侧。有左右交替弹指之感,所以古人喻为"切绳"、"转索"、"左右弹指"。至于"如纫草线",指竹革纵横交锗编织,凹凸不平,模之凹凸交替出现,亦如转索无常。诸比喻中,以转索喻紧脉最为贴切、形象。

紧脉脉位不定,可见于浮位,亦可见于沉位;至数,或 迟或数。因紧为拘束之象,故脉体一般不大,或竟编细。脉 力可强可弱,因虚实不同而异。其象如切绳,故脉多长而不

## 短绌。

## (二) 脉理与主病

紧脉为拘急敛束之象。脉的调和畅达、正常搏动,取决于气血的和调、畅达。当气血为寒束或邪阻,不能调和畅达,则脉失阳气的温煦鼓荡,以及阴血的充盈濡养,脉即拘急敛束,而呈观紧象。若阳气、阴血不足,无力温养濡润,脉亦可拘急而紧。二者一虚一实,当以沉取有力无力加以区分。

## 1. 紧脉生寒

紧为诸寒收引之象。寒性凝泣收引,脉绌急而紧,左右弹指。寒袭于表,则肌表之经脉气血不得畅达,不通而头身痛。寒袭于里,则里之经脉气血不得畅达,经脉拘急收引而 胸腹痛。

## 2. 紧主邪阻

气血为邪气所阻遇,脉失阳气之温煦鼓荡、阴血之充盈 濡养,亦可拘急而为紧。如《伤寒论》 355 条: "病人手足 厥冷,脉乍紧者,邪结在胸中……当须吐之,宜瓜蒂散。" 此即邪阻气机,脉失阳气之温煦而乍紧。阻不达于四末而手 足厥冷。以瓜蒂散吐邪,祛其壅塞畅达气机,阳气敷布,脉 紧自除,肢厥自愈。

(1)宿食阻遏:《金匮》腹满篇:"脉紧如转索无常者,宿食也。"又曰:"脉紧,头痛风寒,腹中有宿食不化也。"此即宿食阻隔气机,经脉失于阳气之温煦鼓荡,拘急而紧。头痛风寒者,非风寒所容,乃宿食不化,郁滞气机,阻气不升而头痛,状如风寒,而实为食积类似伤寒。

同为食积,何以脉可滑、可紧、可湿、可伏?皆因食积 阻滞程度不同所致。阻滞轻者,气血尚可通达,但有食阻,

激起波澜而脉滑。若阻滞重者,则经脉失于阳气温煦、阴血 漏养,则脉拘急为紧。若阻滞再重,则脉可湿、可伏,甚至 可厥。

- (2) 阴浊闭阻:《金匮》腹满篇云:"脉 紧 大而 迟 者,必心下坚。脉大而紧者,阳中有阴,可下之。"《金匮》 痰饮篇:"膈间有支饮,其人喘满,心下痞坚,面色黧黑,其脉沉紧。"阴浊阻滞阳气,经脉失于阳气之湿脓致荡,故 尔脉紧。下其阴浊,阳气得伸,脉紧自去。
- (3)热结阻滞:《伤寒论》221条:"阳明病,脉浮而紧,咽燥口苦,腹满而喘,发热汗出,不恶寒反恶热,身重。"一派阳明热结之象,脉反紧,此即热结阻隔气机,气血被缚而不肯宁静,左冲右突,形成左右弹指之紧脉。又如《伤寒论》135条:"结胸热实,脉沉而紧。"仲景明确指出热实致紧,可知紧亦主热结。

## 3. 紧脉主虚

- (1) 亡阳:阳虚阴寒内盛,经脉拘急而为紧。如《伤寒论》283条:"病人脉阴阳俱紧,反汗出者,亡阳也,此属少阴。"又如《伤寒论》67条:"伤寒若吐若下后,心下逆满,气可冲胸,起则头眩,脉沉紧,发汗则动经,身为振振摇者,茯苓桂枝白术甘草汤主之。"此亦为阳虚水饮上泛而脉紧。
- (2) 亡血, 阴血虚, 不能满养经脉, 致经脉拘紧而为紧。如《伤寒论》86条, "衄家, 不可发汗, 汗 出 必 额 上 陷, 脉急紧, 直视不能胸, 不得眠。"

脉紧皆言其挺劲、有力、弦强。若因邪实、寒盛者, 固 可挺劲、有力、弦强, 若因阳虚而阴盛、正气虚衰乃至亡阳 者,脉当紧而无力。故不可概云紧脉挺劲、弦强。

# 十四、缓 脉

## (一) 脉象

**缓脉之象**,当不浮不沉,不大不小,不疾不徐,不亢不 弱,往来均匀,悠悠扬扬,状如轻风吹拂柳梢,轻舒摇曳。

医家皆以"四至为缓", 余以为不尽然。缓脉重在脉象, 而不重在至数。既使至数稍快或稍慢, 其势轻舒和缓, 即为 缓脉。若从容之象已失, 纵然四至, 亦非缓脉。

## (二) 脉選与主病

#### 1. 平脉

正气充沛,气血调和畅达,脉即舒缓,此为有胃气、有神的表现,属于常脉。《素问·平人气象论》曰:"平 胂 脉来,和柔相离,如鸡践地,曰脾平,长夏以胃气为本。"和柔,即壅容不迫也,相离,即匀净分明也。脾胃为后天之本,生化之源,脾胃气旺,气血充盛,故脉缓。此为脾之平脉。

即使病脉,中有和缓之象,为胃气尚存,虽重不俱;若无和缓之象,即胃气已亡,虽轻亦足堪虞。

## 2. 病脉

- (1) 营虚卫强:太阳中风脉浮缓,为风伤卫,卫强营弱,营卫不和。寒为阴邪,阴胜则脉拘急而为紧;风为阳邪,阳胜两脉弛纵,故脉缓。其缓也,因气血受风阳之鼓动,故缓而兼浮。
- (2) 脾虚湿盛:湿性濡,濡盛可令经脉 弛长,故脉 缓。

湿有内外之分,然皆以脾胃为重心。湿邪外受,必有内

湿相合。外湿内湿虽然有别,但又密切相关,均可致脉缓。' 湿盛者,脉缓且软,脾虚者,脉缓而无力。以脾虚生化不足, 气血皆虚,其行徐缓,鼓搏不力,故脉缓。如《诊家枢要》 曰:"缓以气血向衰,故脉体徐缓尔。"

(3) 热盛脉缓, 热盛则令经脉弛纵,致脉缓, 热盛追 被血脉而脉大,故热盛者,脉可缓大。如《伤寒论》278条, "伤寒脉浮而缓, 手足自温者, 系在太阴……以脾家实。" 脾家实,即脾经热盛。热盛脉纵,故见缓脉。景岳云: "缓 而滑大者多实热。"

# 十五、芤 脉

## (一) 脉象

**芤脉浮大**,按之边实而中空,如按蓝管。

所谓"边实",是指脉的上下两边,还是指左右两边? 众说不一。《脉理求真》曰:"芤则如指著葱,浮取得上面 之葱皮,却显得弦、大,中取减小空中,按之又落下面之葱 皮而有根据。"这是明确无误地指上下两边。脉之上边,易 于触知,脉之中间,搏指已然无力,有中空之感,再持之至 沉,只能更加无力或无,何以沉取反能强实搏指,这是不可 能的。再者,脉的下边,贴近筋骨,按之较硬,根本无法在 沉按较硬的感觉中,分出那个是脉的底边,那个是筋骨。试 以葱管置于桌子上,轻按触知葱管上部,重接至桌,板硬之 感上,难以分出葱管底部及桌面。两边,应指脉的 左右 两 边。边实中空,是指中取时的感觉,此时上部之脉管已经按 下,搏指之力顿减,现中空之感,而左右两边之脉壁抗指之 力尚存,因而呈"边实中空。"

## (二) 相类脉

**芤、虚、革皆浮而大。按之无力,须加以鉴别。** 

- 2. 芤与草, 革脉为弦芤相合之脉, 浮大有力, 胜于芤脉。且有挺急之感, 按之陡然空豁。

## (三) 脉理与主病

芤脉的形成,是由于亡血、失精、阴液耗伤,脉道失充 而按之中空。气失依恋而外越,故脉浮大无力而为芤。如张 景岳云:"芤脉为孤阳亡阴之候,为失血脱血,为气无所归, 为阳无所附,……总属大虚之候。"

## (1) 亡血失精

《伤寒论》246条:"脉浮而芤,浮为阳,芤为阴。"精辟地阐明了芤脉脉理。"芤为阴",是指芤脉中空,是由于阴液耗损,如亡血失精、伤津耗液等。"浮为阳",是指芤脉之浮大,由于阴耗阳无所附而外越,于是形芤脉的浮大之象。在《金匮》虚劳篇中,又进一步阐明了芤脉所主的病证:"脉极虚芤迟,为清谷亡血失精。""脉芤动微紧,男子失精,女子梦交。"清谷、亡血、失精,均为阴液精血耗伤,血脉失充而中空,气失依恋而外浮,形成浮大中空的乳脉。男子失精,女子梦交,亦为阴虚阳动之征,脉乃见芤。

式脉以亡血为多见。亡血的原因,可因热盛迫血妄行, 情志所伤,气逆血逆,肝血不藏; 瘀血阻塞经脉, 血不循 经,阳虚不摄阴血; 气虚不能固摄; 阴虚火旺,灼伤阴络; 或外伤出血等。因出血原因不同,虽皆可见芤,但兼脉、兼 症有别。 出血尚有缓急之分,量有多少之别。缓慢而少量出血,脉多呈细数、微弱之脉,少数亦可见洪大、虚大的脉象。大量急性出血,血暴脱而气暴浮,多见虚大、洪大、芤或革,少数亦有细数虚弱之脉。笔者曾多次于大失血后,即刻诊病人的脉,未诊得典型的芤脉,倒是多见数大或细数之脉。

## (2) 热感津伤

《灵枢》邪客篇曰:"营气者,怒其津液,注之于脉, 化以为血。"热盛耗伤津液,脉道失充,阳失依附,可出现 扎脉。如《温病条辨》上焦篇第8条:"太阴温病,脉浮大 而礼,汗大出,微喘,甚至鼻孔扇者,白虎加人参汤主之。" 《金匮》中暍篇:"太阳中暍,发热恶寒,身重而疼痛,其 脉弦细芤迟。"此为唇热伤津耗气,津气两伤,致脉芤而兼 弦细迟。

## 3. 瘀血痈疽

1.

(1) 瘀血:《脉诀》首先提出芤主瘀血,曰:"寸芤积血在胸中,关内逢芤肠里痛。"关于芤主瘀血,赞同者廖廖无几。《诊家枢要》:"右寸芤,胸中积血。"《医学入门》:"芤主瘀血不通。"《灏猢脉学》亦 从此 说,曰:"寸芤积血在于胸。"而大多数医家对芤主瘀血 持 否 定 态度,甚至直斥为"邪讹"。李仕材就对李时珍从:"伪诀"之言深感遗憾,曰:"以李时珍之博洽明确,亦祖述其言为主病之歌,岂非千虑之一失乎。"

究竟芤脉是否主积血,笔是倾向于肯定的。临床曾诊治过多例属于瘀血型的"冠心病"患者,,其寸脉出现动脉。 其中约半数独左脉动,症见胸中闷痛,常于凌晨憋醒,以血 府逐瘀汤加减获效。虽动脉非芤,但二者病理意义相通。芤 为亡血气无所依, 动为阴虚阳搏阳失所附。动可主瘀血, **芜** 当亦可主瘀血。

血脱气浮而脉芤,易于理解。血瘀,脉当涩,何以会出现芤脉?盖一则因瘀血不去,新血不生,新血不生而血虚,气失依附而浮越,再者,血瘀既久则化热,热动而气浮,故可造成芤脉。笔者虽未见到胸中积血而出现典型的芤脉,但依动脉而据理推断,芤主积血不无道理,难怪有些医家亦持肯定态度。違斥为"邪讹",恐有偏濒武断之嫌。

(2) 痛疡,关末,为中焦失血。左关脉末为肝血不 藏,右关脉芤为脾血不摄。肠胃痈疡,乃气血为热邪腐败而 为痈脓,致血伤气浮而为芤。尤其痈疡被溃之后,气血大伤 易见芤脉。

# 十六、弦脉

## (一) 脉象

弦脉的主要特征是指脉来端直以长,直上下行,状如弓弦。弦脉对脉位、至数没有特定要求。脉位可浮可沉,至数可快可慢。典型的弦脉,脉力当满张有力,但亦可出现弦而无力之脉。脉体可细、可不细,或大,但定要长。

## (二) 相类脉

弦与长,因脉皆长,故常相混。长脉主要特征是脉体长,过于本位。弦脉虽亦长,但主要特征是指脉象端直为弓弦,直上下行,且脉力强于长。

## (三)脉理与主病

弦为阳中之阴脉。其脉为血脉拘急, 欠冲和舒达之象, 故弦为阴中伏阴之脉。 经脉之柔和调达,赖阳气之温煦,阴血之满养。当阳气 或阴血不足时,脉失温煦满养而拘急,则为弦。或因气机不 畅,邪气阻隔,气血不得畅达,亦可使脉失阳气之温煦,阴 血之满养,拘急而弦。故仲景称"弦则为减"。《诊家枢要》 曰:"弦为血气收敛,为阳中伏阴,或经络间为寒所入。"

弦脉因其脉力强弱不同,分为常脉、病脉、真脏脉三种。

## 1. 常脉

春脉弦。肝应春,故肝之常脉亦弦。

春令,阴寒乍退,阳气升发之时。此时,阳气始萌而未盛,温煦之力未充,《内经》称之谓"其气来软弱",故脉尚有拘急之盛而为弦。肝为阴尽阳生之脏,与春相当,阳始生而未盛,故脉亦弦。

常脉之弦, 当弦长和缓, 正如《素同·玉机真脏论》所云: "春脉者, 肝也, 东方木也, 万物之所以始生也, 故其气来软弱, 轻虚而滑, 幽直以长。"《素同·平人气象论》曰: "平肝脉来, 软弱招招, 如揭长竿未梢, 曰肝平。"揭乃高举之意。手举长竿之未梢, 修长且悠扬, 喻弦脉之状, 甚为妥切。

## 2. 病脉

弦有太过与不及。

(1)太过,弦脉太过之象,在《素问·平人气象论》中说得很清楚,曰:"病肝脉来,盈实而滑,如循长竿曰肝病。"盈实而滑,乃有坚意。状如循长竿,为弦长坚挺,已乏柔和之象。

何以脉弦太过?不外气逆、邪阻、及本虚标实三者。第一气逆,因情志拂逆,气机逆乱,或气机 亢 逆,或

气机郁结,脉皆可弦。气逆者,气升血升,气血 搏 击 于 血脉,致脉弦长而强劲搏指。气机郁结者,气血不能畅达敷布,脉失气血之温煦濡养,故拘急而弦劲。

第二邪阻,邪气阻遏,气机不畅,气血不得宜发敷布,脉失气血之温煦濡养,故拘急而弦。阻遏气机的邪气包括很广,除七情之外,尚有六淫及痰饮、痰血、食积等。

那客少阳,少阳主枢,乃阴阳出入之枢。少阳为邪所客,枢机不利,阴阳出入乖戾,气血运行失常,脉失气血之温煦濡养,致拘急而弦。疟属少阳,故疟脉自弦。痉乃筋之病,因邪客而气机乖戾,筋失柔而拘急为痉,脉失柔而拘急为弦。故"痉脉按之紧如弦,直上下行。"

肝为厥阴,为刚脏,为阴尽阳生之脏。**邪客于肝,阳气** 之升发失**常,阳不胜阴,温煦不及,致脉拘**急而弦。

弦主痰饮:痰饮为阴邪。痰饮的产生,缘于阳气不振, 温煦不及,故脉弦。且痰饮既已形成,复又阻隔气机,气血 不得畅达,脉失温煦濡养,故尔脉弦。此即仲景所说:"脉 偏弦者,饮也。"

弦主寒,主痛,寒盛则阳损,脉失温煦而脉弦。痛乃因 经脉不通而作。既已不通。经脉拘急必矣,此于脉为弦,于 症为痛,机理一也。

弦主症痕, 症瘕乃气血痰搏聚而成。症瘕阻滞气血, 则脉失温煦濡养而为弦。至于宿食致弦, 其理亦如症瘕, 皆缘气机阻滞使然。

第三本虚标实。肝为刚脏,赖脾胃生化水谷精微的 满养, 肾水之滋酒, 肾阳之温煦, 肝木方能升发条达, 脉乃弦而舒缓悠扬。若脾胃虚弱, 化生不足, 肝失濡养, 或肾水不

足而失于滋涵,肾阳不足失于温煦,则肝失冲和舒启而亢逆,脉皆可弦。此弦,可弦劲搏指,但不可以弦而有力误认为实证,妄予开破降泄。此乃胃气不足,弦多胃少,本虚标实之证。故仲景明确指出:"弦则为减"。减即不足之意。治当培土或益肾,以使肝木条达。

(2)不及: 弦而无力为不及, 乃正虚所致。所谓正虚, 当包括肝气虚、肝阳虚、肝血虚。阳气、阴气不足, 脉失温煦濡养而弦。肝气虚者, 弦而无力, 或弦而不任重按, 伴头昏气短, 胸胁胀痛, 脘满不食, 倦怠无力等症。肝阳虚者, 脉亦弦而无力, 伴畏寒肢冷等寒象。肝血虚者, 因血虚常件气虚, 故脉多弦细无力, 症见头昏目眩, 心悸气短, 瘦软转筋, 面色无华等。肝阴虚者, 脉多弦急缩数, 或弦劲搏指, 少有弦细无力者。

## 3. 真脏脉

《素问·玉机真脏论》曰: "真脏脉至,中外急,如循 刀刃,贵责然,如按琴瑟弦。"脉弦劲不柔,失冲和之象, 乃胃气已败。

同一正虚脉弦,有的可本虚标实,出现弦劲搏指,太过之脉,有的出现弦而无力,本虚标亦虚,有的可出现弦劲不柔,如循刀刃,何以然也?盖因禀赋不同,正气强弱之殊使然。正虚不甚,尚可动员全身之气血,奋力搏击,而现本虚标实之脉。若正虚已甚,拼挣之力亦弱,则正虚标亦虚。若正气衰败,胃气已绝。脉可弦劲不柔,如循刀刃,乃真气外泄之象,为肝之真脏脉。

# 十七、革 脉

## (一) 脉象

革脉乃弦芤相合之脉,中空外急,浮取弦大有力,如按 鼓皮,沉取则豁然中空。《金匮》血痹虚劳篇曰:"脉弦而 大,弦则为减,大则为芤,减则为寒,芤则为虚,虚寒相搏, 此名为革。"后世皆宗仲景之说。

## (二) 脉理与主病

革脉何以中空?阴血不足,血脉失充,脉中无物故尔按之空。革脉何以外急?乃血虚不能内守,阳气奔越于外,搏击血脉,脉乃浮大而绷急。气越的原因,包括血虚、气虚、阳虚、阴虚四类。

血虚,气无所倚而浮越,搏击于外而为革。气虚,不能固于其位,浮越于外而为革。阳虚,阴寒内盛,格阳于外,搏击血脉而为革。阴虚不能内守,阳浮于外,脉亦为革。这四类原因,其实仲景都早已阐明。

《金匮》惊悸篇曰:"虚寒相搏,此名为革,妇人则半产漏下,男子则亡血。"虚寒,即指阳虚而生寒;亡血,即阴血亡失,皆可致革。后世医家多遵仲景之说。如《诊家枢要》曰:"革,气血虚寒。"《脉确》曰:"主阴虚失血。"

# 十八、牢脉

## (一) 脉象

牢脉居于沉位, 弦长实大, 坚挺搏指。《医家必读》曰: 牢"兼弦长实大, 四象合为一脉也, 但于沉侵取也。"

## (二) 脉斑与主痛

牢脉位沉, 弦长实大, 乃正强邪盛, 正邪奋力交争, 激 扬气血, 鼓搏血脉使然。

诸医家论牢脉,皆云主阴寒坚积。《诊家正限》曰:"以其在沉分也,故悉属阴寒;以其形弦实也,故咸为坚积。"阴寒坚积内盛,则收引凝泣,阻碍气机,气血不得外达故脉沉;阴寒坚积内盛,正邪交争,搏击血脉,致脉弦长实大而搏指。

阴寒内盛, 固可脉牢, 若因其脉沉, 属于阴仓, 即云悉属阴寒, 则火郁之脉可沉, 伏脉位较牢更沉, 亦可主火郁, 何不以其脉位沉、伏而悉主阴寒, 反主火热? 可见以脉位来解释, 是难以园通的, 以牢脉唯主阴寒坚积, 也是片面的。

牢脉不仅主阴寒坚积,亦主气塞、积热、顽痰、食积、瘀血等。因这些邪气,皆可滞塞气机,使气血不得外达而脉沉,正气与邪相搏而见弦长实大有余之象。临床也确有一些见牢脉的病人,并非皆属虚寒之证。《四诊抉微》就提出了与诸家不同的看法,曰:"牢为气结,为痈疽,为劳伤瘘极,为痰实气促。牢而数为积热,牢而迟为痼冷。"这是很有脏识的见解,不是人云亦云。

若牢而过于坚搏,毫无和缓之象,乃胃气不绝。如肾之真脏脉,即按之如弹石,辟辟然,即属石但无胃之真脏脉。

# 十九、濡 脉

## (一) 脉象

漏即软。《素何·平人气象论》: "平肝脉来,教弱招招。" 软脉, 即是濡脉。哭同软。

软脉的特点。就是脉来柔软,仿佛水中之棉,所谓软脉, 就是脉力逊于平脉,但又强于弱脉。对脉位的浮沉,至数的 疾徐,脉体的长短阔窄,都无特定的要求。

《脉经》曰:"软一作濡。一曰细 小 而 软。"其 形, "极软而浮细。"后世脉学皆以《脉经》为准,将浮细无力 之脉称为濡。

可是,微脉脉象也是浮细无力,《脉经》称之"极细而软",《活人书》亦曰:"极细而软。"《察病指南》曰:"极细而浮软。"关于微脉的这些描述,与濡脉是一样的,只是加上了"若有若无",或"按之欲绝"的描述。濡脉已然如水中之浮棉了,与微脉之"若有若无"、"按之欲绝"是很相似的。只是在字面上还可勉为区分,到临床上就很难区别了,二者迳可视为一脉。所以,濡脉就是脉体柔软。为了与浮而柔细之濡相区分,这种脉体柔软的脉,可称为软脉或柔脉。

## (二) 脉理与主病

此处所说的脉理与主病,是指软脉,而不是通常所指的 浮而柔细的**漏脉。** 

软脉的形成,是由于气血载荡力弱而脉软。何以载荡力 弱? 可因于气血虚、脾虚、阻虚、湿感所致。

## 1. 气血建:

脉赖气血之充盈鼓荡。气血不足, 鼓荡之力弱, 则脉力减, 故按之软。

## 2. 脾慮

脾为生化之源,脾虚则气血亏,鼓荡之力弱,故脉软。

3. 阳虚

阳主动。温煦推动血脉。阳虚鼓荡力弱,故脉软。阴虚者,常伴畏寒肢冷等寒象。

## 4. 湿盛

湿为阴邪,其性濡。湿盛者,大筋软短,血脉亦软,持之软。再者,湿阻气机,气机不畅,气血不能鼓荡血脉,亦是湿盛致脉软的一个因素。痰、饮、水等与湿同类,皆可致脉软。

教脉与濡脉主病有异, 濡可主阴虚, 但软脉一般 不 主 阴虚。

# 二十、弱脉

## (一) 脉象

弱脉居于沉位, 按之细而无力。

## (二) 脉理与主病

弱脉是由于阳气、阴血的虚衰,气血无力敷布于外而脉 沉,充盈鼓荡无力而脉细无力。

弱脉主阳虚、气虚、血虚是肯定的。弱脉是否主阴虚? 这里所说的阴虚,是指狭义的阴虚,是指伴有胃蒸潮热、盗 汗、五心烦热、额红、舌绛红少苔的阴虚。一般来说,阴虚 内热者,脉当浮而细数,不当见弱脉。

# 二十一、散 脉

## (一) 脉象

散脉举之浮大, 涣散不收, 持之则无, 漫无根蒂。其状如杨絮之飘落, 轻虚飘忽, 踪迹散漫。

## (二) 脉理与主病

#### 1、常脉

《内经》云:"心脉浮大而散","脚脉短湿而散" 此散乃常脉,当为脉来舒缓不拘之意,为有胃气、有神的表现,与病脉之散不同。若果为散漫无根的散脉,则为死脉, 起码也是危重的病脉,根本不是常脉。

临产之际,百脉开,血大下,气浮而散,此为离经之脉, 属生理现象,见散勿讶。

## 2. 病脉

散脉的形成。是由于气血耗散,浮散于外, 故 涣 散 不 敛,浮而无根;正气虚极,故极无力,按之则无,漫无根蒂, 形成散脉。

散脉当分新病与久病。久病,正气新被耗竭,致真气极虚浮游于外,已属临终状态,势难挽回。故《医宗金鉴》云,"散为虚剧"《脉如》曰,"散为无气离散之象"一般认为久病脉散为死脉。

若新病,津气为暑热耗散而见散脉,或急剧吐泻、大汗、失血,气骤失依附而浮越,出现散脉,尚可救疗,当愈予收敛浮散之元气。为暑温之津气欲脱,嘴面脉散者,予生脉散,载之。

# 二十二、细脉

## (一) 脉象

细脉的主要特征就是脉体组。至于脉位、脉率、脉力, 均无特异限定。

## (二) 脉斑与主病

细脉的形成,是由于气血不能充盈鼓搏血脉,致脉细。

血脉不能充盈鼓搏血脉的原因,一是因气血虚衰, 无力 充盈鼓搏; 二是因气机郁滞, 气血不能充盈鼓搏于脉。二者 皆可致细, 然虚实不同, 以细而有力、无力别之。

因虚而致细者,包括阴、阳、气、血的虚衰,当 纲 而 无力。

因实而致细者,包括七情所伤,六淫所客。气血痰食囊塞,皆可郁滞气机,束缚气血,而致脉细。邪阻气滞而细者, 有沉按之愈觉有力之感。

# 二十三、伏 脉

## (一) 脉象

伏脉位极沉,须重按至骨方能觅得。《脉经》云:"极 重指按之,落骨乃得。"后世论伏脉,皆宗《脉经》之说。 伏脉除脉位的特点之外,对脉体、脉率、脉力等无特异限定。

## (二) 脉理与主病

伏脉有虚实两类。

1. 正虚:由于阳气虚衰,无力推荡气血外达以搏击血脉,致脉伏。此伏,当细而无力,伴肢厥、躁卧、腰脐冷痛等,此属虚寒证。

## 2. 邪实

- (1)寒盛则气血凝泣,气机闭郁,气血不得外达以鼓 击血脉而脉状。其伏,当兼弦紧拘急之象,症见恶寒肢冷身 痛等。
- (2)火热郁伏,火热亢极,气机闭塞,气血不得外达,致脉伏。此乃火极似水,反兼胜已之化。此伏,当兼奔冲不宁躁急之象,症觉肢厥等,此热深厥亦深。《冷庐医活》

云。"如极微之脉,久久寻而得之于指,至骨愈坚牢者,不可认为虚寒,阳匿于下,亢之极点。"

## 3. 战汗

先战而后汗者为战汗。战汗欲作,先慓镲寒战,唇甲青紫,肢冷脉伏,继而身热汗出。战汗,可因邪气阻遏,正邪交争而作。《伤寒论》94条: "太阳病未解,脉阴阳俱停,必先振慓汗出而解。"此即邪郁,正邪交争,战汗而解。"阴阳俱停",实乃脉伏或厥。脉之伏,因邪气闭郁忒甚,致气血滞遏不达而为伏。《伤寒论》101条、149条,柴胡证误下,其证未罢,"复与檗胡汤,必蒸蒸而振,却复发热汗出而解",此为战汗之轻者。《温疫论》云: "时疫解以战汗",亦为邪气壅闭而脉伏。溃其伏邪,表里气通,战汗乃解,此类战汗属邪实者。

除正虚、寒虚、热极、战汗可致脉伏外,其他邪气闭阻,亦可致脉伏,如食积、痰饮、瘀血、糟粕,以及剧痛等。 《脉理求真》曰,"伏为阻隔闭塞之食,或火闭而伏,寒闭而伏,气闭而伏。"

# 二十四、动脉

## (一) 脉象

动脉之形,独一部脉凸起如豆,无头无尾,滑数躁动。 脉位可在关,亦可在寸或尺。《伤寒论》辨脉法。"若数见 于关上,上下无头尾,如豆大,厥厥动摇,名曰动也。"

## (二)脉理与主病

《伤寒论》辨脉法, "阴阳相搏名曰动。"阴阳相搏有二, 一是阴虚阳搏, 一是阳亢搏阴, 二者一虚一实。

阴虚阳搏。由于阴虚不能制阳,阳动而搏击于脉,故脉 凸起如豆,厥厥动摇。《内经》曰:"阴虚阳搏谓之崩。" 导致血崩或其他部位出血。仲景曰:"阳动则发热。"此热 乃阴虚内热。

惊则脉动, 因惊恐者, 惊则气乱, 气血妥动,搏击血脉, 脉亦动。

瘀血痰饮致动, 临证确有一些"冠心病"而属中医瘀血型者,出现寸动,尤多见于左寸。此动,当因瘀血所致。瘀血何以致动?因淤血阻滞于血脉,气血流经之时,与瘀血搏击而为动。犹河中之石,水流经时,激起波澜。临床亦见痰浊涌肺之哮喘病人寸脉动者,此动当因痰饮所致。其理,同于瘀血致动。

动而按之无力为虚,乃阳气浮越,根本动摇之象。动而按之有力者为实,为阳热亢盛或淤血痰浊阻滞。

# 二十五、促 脉

(一) 脉象

促脉数中时一止。

(二)脉理与主病

脉何以动中时一止? 无非两类原因。

1. 气血虚衰

气血虚衰,无力相继,致脉动中时一止。其数,乃因虚 而数,且愈数愈虚,愈虚愈数。此促,必按之无力。如《伤 寒论》349条,"伤寒脉促,手足厥逆可灸之。"既已手足厥 逆,且以灸法回阳,其证属阳衰可知。其促也,亦必因虚所致。

## 2. 邪气阻遏

那气阻遏,气血不得畅达,气血为邪气羁绊而时一止,故脉促。《濒湖脉学》曰:"一有留滞,脉必见止也。"真乃一语破的。尝见心律不齐而脉见止者,动辄灸甘草汤、生脉散。竞逾百剂而罔效。遵只知因虚可促,而不知邪阻亦可促也。

阻遏气血面致促的邪气,不仅包括气、血、痰、食,亦 包括火热之邪。如《伤寒论》34条之葛根黄芩黄 连 汤·证, 其脉促,乃热遏所致。因邪实而促者,当持之有力。《诊家 正眼》曰:"促脉之故,得于脏气乖违者,十之六七,得于 真元衰惫者,十之二三。或因气滞,或因血凝,或因痰停, 或因食壅,或外因六气,或内因七僧,皆能阻遏其运行之机, 故虽当往来急数之时,忽见一止耳。"

# 二十六、结 脉

## (一) 脉象

结脉缓中时一止。《伤寒论》178条曰:"脉按之来缓,时一止复来者,名曰结。"

## (二) 脉理与主病

结脉之止,亦分两类,

## 1. 气血虚弱

气血虚衰,无力相继而脉见止。其缓也,因气血虚,运行缓慢而脉缓。缓中时一止,结脉乃成。此结当无力,属虚。

## 2. 邪气阻遏

邪气阻遏,气血运行滞遏,不能相继而时一止。其缓也,

因邪阻气血运行不畅而脉缓。此结当有力, 属实。阻遏之邪, 当包括气、血、痰、饮、食五者, 亦可见于热盛者。

促与结,虽有缓数之异,然皆有歇止。造成歇止的原因, 有虚实两类,机理是相同的。当全面分析,不可囿于促为阳、 结为阴,而以偏概全。

## 二十七、代 脉

#### (一) 脉象

代脉脉象,皆云动而中止,止有定数。对此,笔者不敢 苟同。

代脉,除孕及暴病外,皆认为代为脏气衰败,主死脉。可是临床见许多止有定数的脉,既使是二联律、三联律、亦未必死,而且很多都可经治疗而消除。根据这一临床事实,必然出现两个问题。一是假如代脉为止有定数的脉,这个前提是正确的,那么,称代为死脉就不正确,因此有定数的脉象并非死脉。二是假如代为死脉这个前提是正确的,那么代脉的特征就不是动而中止,止有定数。我认为后者正确,代脉确属脏气衰败的死脉,但其脉象的特征却非止有定数。

何谓代脉?代,乃更代之义,是指不同的脉 象 相 互 代替、更换,交错出现。其脉象为乍疏乍数,乍强乍弱,乍动乍止。《灵枢》根结篇曰:"五十动而不一代者,以为常也,以知五脏之期。予之短期者,乍数乍疏也。"《伤寒论》178条:"脉来动而中止,不能自还,因而复动者,名 曰 代 阴也。"这说明代脉不仅有更替,还有歇止。假设原 为 脾 之 缓脉,在缓脉的脉律中,出现歇止,止后,"不能自还",不能继续恢复原来的缓脉脉律。因脾气已衰,无力自还,必须

由他脏之脉代之而动,出现"更来小数"的脉象。之后才又转换为缓脉脉律,这就是"因而复动"。亦即缓脉歇止之后,不能自还,由"更来小数"的脉来带动,才继续恢复缓脉的脉律。由缓至停,由停至小数,由小数至缓,这就出现了三种脉象的更替,此即代也。《脉决条辨》曰:"若脉平匀,而忽强忽弱者,乃形体之代。"又曰:"脉无定候,更变不常,则均为之代。"景岳云:"凡见忽大忽小,乍迟乍数,倏而变更不常者,均为之代。自王叔和云,代脉来数中止,不能自还,脉代者死,自后以自相传,遂失代之真义。"景岳所云极为正确。

为了说明问题,借助一点西医知识。假如因功能性的心律紊乱,出现乍强乍弱、乍疏乍数的脉象,并作死脉。若在器质病变的基础上,出现乍疏乍数、乍强乍弱、乍大乍小的代脉,就要引起足够重视。这就说明为什么有些病见代不是死脉,有些病见代却是迟脉。

通过上述分析,可得出如下结论,以止有定数来界定代脉的特征,是不确切的。代脉,当为脉无定候,更变不常, 出现歇止、疏数、强弱、大小交替出现的脉象,此即为代脉。

## (二) 脉理与主病

代脉可分为生理之代, 病理之代, 与正气衰 败 之 死 代 三种。

## 1. 生理之代

《素问·宣明五气篇》曰: "五脏应时……脾脉代。"谓脏气随时而更,脉亦随时而更代。此四时之代也。《灵枢》根结篇曰: "五十动而不一代者,以为常也,以知五脏之期。"此至数之更代。因四季阴阳升降不同,主气不同,人

与天应, 故脉应时而更代。

孕脉三月而代, 此因胎儿发育, 气血相对出现不足, 故 尔脉代。当生化之力增强, 代脉自除。

#### 2. 病理之代

病理之代,一般指暴病而言,气血乍损,一时不能相继 而出现代脉。此代非脏气衰败之死代。滑伯仁曰: "有病而 气血乍损,祇为病脉。"如霍乱吐泻而脉代,《四言举要》 云: "霍乱之候,脉代勿讶。"

#### 3。脏衰死代

脏气衰败的死代,多见于久病之人,元气衰败者。《素问·平人气象论》曰:"但代无胃,曰死。"此为死代。

《濒湖脉学》曰: "五十不止身无病,四十一止一脏绝,四年之后多亡命……两动一止三四日。"这不仅是以至数歇止定代脉,而且是以动止之数来判定死期,失之胶柱。《脉诀汇辨》曰: "夫人岂有一脏既绝,尚活四年"|诚然。以脉代而判其生死之期,当结合气色形症,综合分析,不能仅据动止之数,此当活看。

与天应, 故脉应时而更代。

孕脉三月而代, 此因胎儿发育, 气血相对出现不足, 故 尔脉代。当生化之力增强, 代脉自除。

#### 2. 病理之代

病理之代,一般指暴病而言,气血乍损,一时不能相继 而出现代脉。此代非脏气衰败之死代。滑伯仁曰: "有病而 气血乍损,祇为病脉。"如霍乱吐泻而脉代,《四言举要》 云: "霍乱之候,脉代勿讶。"

#### 3。脏衰死代

脏气衰败的死代,多见于久病之人,元气衰败者。《素问·平人气象论》曰:"但代无胃,曰死。"此为死代。

《濒湖脉学》曰: "五十不止身无病,四十一止一脏绝,四年之后多亡命……两动一止三四日。"这不仅是以至数歇止定代脉,而且是以动止之数来判定死期,失之胶柱。《脉诀汇辨》曰: "夫人岂有一脏既绝,尚活四年"|诚然。以脉代而判其生死之期,当结合气色形症,综合分析,不能仅据动止之数,此当活看。