





位扩展

- 进行数据类型转换时,当短数向长数转换
- C语言没有明确的位扩展运算
- 扩展两种方式:
 - 0扩展: 用于无符号数
 - 符号扩展: 用于补码表示的带符号数
 - 能保留数值原有的含义



举例:无符号数的"0"扩展

- 假设编译器规定int和short类型长度分别为32位和16位, 若有下列C语言语句:
- unsigned short x=65530; //: 0X FFFA
- unsigned int y=x;
- 得到的y的机器数是 ()
- A. 0000 7FFA H
 B. 0000 FFFA H
- C. FFFF 7FFA H
 D. FFFF FFFA H


答案 (B)



带符号位的扩展



• 规则: 将符号位扩展到增添的位数上





举例:带符号位的扩展 Sign Extension

```
short int x = 15213;
int ix = (int) x;
short int y = -15213;
int iy = (int) y;
```

	Decimal	Hex	Binary
Х	15213	3B 6D	00111011 01101101
ix	15213	00 00 3B 6D	0000000 00000000 00111011 01101101
V	-15213	C4 93	11000100 10010011
iv	-15213	FF FF C4 93	11111111 1111111 11000100 10010011

• C语言: 自动完成符号位扩展



位截断: (Truncating)

- 当强行将长数转换为短数时位截断
- 规则: 直接截断、重新解释结果
- 不一定能保留数值原有的含义
- int i=32768; //0X 0000 8000H
- short si= (short) i; // 0X 8000H
- int j=si; // 0X FFFF 8000H , 代表-32768
- 截断可能会导致程序出现意外错误,但不会引起硬件异常或错误报告、错误隐蔽性高、需要警惕



本节内容



• 移位



C语言支持的移位操作

- 左移 Left Shift: x << y
 - 将位向量 x 左移 y 位
 - 高位移除,低位补0
- 右移 Right Shift: x >> y
 - ▶ 将位向量 x 右移 у 位
 - 低位移除
 - 逻辑右移: 高位 填0
 - 算术右移: 补符号位

Argument x	01100010
<< 3	00010 <i>000</i>
Log. >> 2	00011000
Arith. >> 2	00011000

Argument x	10100010
<< 3	00010 <i>000</i>
Log. >> 2	<i>00</i> 101000
Arith. >> 2	<i>11</i> 101000



移位运算的特点



- 左移 <<
 - 不区分逻辑左移还是算术左右,都是抛弃最高位
 - 每左移一位,相当于数值乘以2
 - 左移可能会发生溢出:超出数值表达范围,会得到错误值
- 右移 >> (算术、逻辑)
 - C语言无明确规定,算术右移 or 逻辑右移, C编译器根据数据类型(无符号、有符号补码)自动选择一种
 - 每右移一位,相当于数值除以2



移位操作



- MIPS处理器中的移位指令
 - 对应了C语言编译器的要求
 - sll (左移)
 - sra (算术右移)
 - srl (逻辑右移)
- 当移位量大于数据字长时
 - 例如字长 w=32, x<<y
 - 等价于 x<<(y mod w) ,移位量不超过 w 位
 - 右移规则同左移



小结



- C语言中类型转换时,会自动实现位扩展和位截断
- C语言中有左移、右移运算符
- 硬件的设计来源于软件的需求
 - 高级语言中的运算,会转化为底层硬件的指令实现
 - 理解这些运算的实现原理,了解程序中出现的意外结果的可能性

谢谢!

