# 网络流

### 什么是网络流?

所谓网络或容量网络指的是一个连通的赋权有向图 D= (V、E、C), 其中V 是该图的顶点集, E是有向边(即弧)集, C是弧上的容量。此 外顶点集中包括一个起点和一个终点。网络上的流就是由起点流向 终点的可行流, 这是定义在网络上的非负函数, 它一方面受到容量 的限制, 另一方面除去起点和终点以外, 在所有中途点要求保持流 入量和流出量是平衡的(百度百科)


#### 简单地说:

在一个有向图上选择一个源点,一个汇点,每一条边上都有一个流量上限(以下称为容量),即经过这条边的流量不能超过这个上界,同时,除源点和汇点外,所有点的入流和出流都相等,而源点只有流出的流,汇点只有汇入的流。这样的图叫做网络流

#### 最大流

有一个工厂生产了一批货物,要运到很远外的一个仓库中,途中有n个城市,工厂与某些城市,城市与城市,某些城市与仓库均有道路相连,每条道路都有一个限制该种货物运输的最大承载量,问最

终最多能有多少货物能运到仓库中?




为了方便之后的解释 我们规范一些叫法

工厂 == 源点 仓库 == 汇点 最大承载量 == 容量 已经从这条路上运过的 货物 == 流量 还能运多少货物 == 残量

### 什么是增广路?

找到一条从源点到汇点的路径,使得路径上任意一条边的<mark>残量>0</mark> (注意是小于而不是小于等于,这意味着这条边还可以分配流量) 这条路径便称为增广路

我们不断的找增广路,更新残量,直到找不出增广路,此时我们就找到了最大流



- 1.找到一条增广路
- 2.找到这条路径上最小的残量记为flow
- 3.将这条路径上的每一条有向边u->v的残量减去flow,同时对于起反向边v->u的残量加上flow (后悔的机会)
- 4.重复上述过程,直到找不出增广路,此时我们就找到了最大流

增广路定理(Augmenting Path Theorem): 网络达到最大流当且仅当残留网络中没有增广路

### 用层次图的增广的最大流算法 (Dinic)

从宏观来讲,该算法就是不停地用BFS构造层次图,然后用阻塞流来增广。

"层次图"和"阻塞流"是Dinic算法的关键字。

# 什么叫层次图呢?


在**残量网络**中,起点到结点U的距离为dist(u),我们把dist(u)看做结点U的"层次"。只保留每个点出发到下一层次的弧(dist(v)=dist(u)+1),得到的图就是层次图。


于是我们从起点出发每一次的路径一定都是: 起点->层次1->层次2->·····->终点。

不难发现每一条这样的路径都是S->T的最短路


# 什么叫阻塞流呢?

用文字描述就是不考虑反向弧时的"极大流"。只看文字很难看懂,但是配合图片就变得很好理解了。






#### 找到第一条阻塞流



第二次增广 dist=0 dist=1 dist=2 dist=3 10 9

第三次增广 dist=0 dist=1 dist=2 dist=3 10 9

#### 完成(发现s-t不再联通)



```
1pstruct Edge{
        int from, to, cap, flow;
 4
   vector < Edge > edges;
 6
 7pinline void addedge(int from,int to,int cap){
 8
        edges.push back((Edge) {from, to, cap, 0});
 9
        edges.push back((Edge) {to,from,0,0});
        int m = edges.size();
10
11
        G[from].push back(m-2);
12
        G[to].push back(m-1);
13
14
```

```
1 pinline bool BFS(){
       memset(vis,0,sizeof(vis));划分层次图代码:
 3
       queue<int>Q;
 4
       Q.push(s);
 5
       d[s] = 0;
 6
       vis[s] = true;
 7 🖨
       while(!Q.empty()){
 8
           int x = Q.front();Q.pop();
           for(int i = 0; i < G[x].size(); i++){
 9申
10
               Edge & e = edges[G[x][i]];
                if(!vis[e.to] && e.cap > e.flow) {
11申
12
                    vis[e.to] = true;
13
                    d[e.to] = d[x] + 1;
14
                    Q.push(e.to);
15
16
17
18
       return vis[t];
19 L
```

#### 阻塞流增广代码:

```
15pint DFS(int x,int a){
        if(x == t || a == 0) return a;
16
17
        int flow = 0,f;
18申
        for (int i = cur[x]; i < G[x].size(); i++) {
19
            Edge \epsilon e = edges [G[x][i]];
20申
            if(d[x] + 1 == d[e.to] && (f = DFS(e.to,min(a,e.cap-e.flow))) > 0){
21
                e.flow += f;
22
                edge[G[x][i]^1].flow -= f;
23
                flow += f;
24
                a -= f;
25
                if(a == 0) break;
26
27
28
        return flow;
29<sup>L</sup>}
```

#### 主过程代码:

```
15pinline int Maxflow(int s,int t) {
        int flow = 0;
16
17₽
        while (BFS()) {
18
            memset(cur,0,sizeof(cur));
19
            flow += DFS(s, INF);
20
        return flow;
21
```