

# Contrôle d'accès centralisé avec un serveur RADIUS (AAA)

Dans une entreprise il faut centraliser les comptes et les badge afin de réduire le temps pour accorder des droits, supprimer des droits aux employés. Le protocole RADIUS est un des standards les plus fréquemment utilisé pour permettre cela

Le modèle AAA pour:

- Authentification (Authentication): Qui êtes-vous? avec la combinaison de connexion
- Autorisation (Authorization): Qu'avez-vous le droit de faire? (Administrateur ou simple utilisateur)
- Comptabilité (Accounting): Qu'avez vous fait? (Journalisation des commandes et des connexions)

## Préparation du Laboratoire

### Liste d'équipement

1 commutateur nommé SW1 modèle 2960

1 server RADIUS-SRV


1 PC PC-ADMIN



## Topologie



Relié SW1 (Fa0/1) à RADIUS-SRV

SW1(Fa0/2) à PC-ADMIN



## Adressage IP

équipement	IP	masque de sous-réseaux
RADIUS-SRV	192.168.1.100	255.255.255.0
PC-ADMIN	192.168.1.10	255.255.255.0
SW1	192.168.1.1	255.255.255.0



```
SW1(config)#interface vlan 1
SW1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

## Configuration du serveur RADIUS

RADIUS-SRV

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

**SERVICES**

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA**
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

**AAA**

Service  On  Off Radius Port 1645

**Network Configuration**

Client Name	Client IP
Secret	ServerType Radius

Client Name	Client IP	Server Type	Key

Add Save Remove

**User Setup**

Username	Password

Add Save Remove

Top

PPML/AM

RADIUS-SRV

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

**SERVICES**

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA**
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

**AAA**

Service  On  Off Radius Port 1645

**Network Configuration**

Client Name	Client IP	Server Type	Key

Add Save Remove

**Network Configuration**

Client Name	Client IP	Server Type
SW1	192.168.1.1	Radius
Cisco123		

Add Save Remove

**User Setup**

Secret  ServerType Radius ▾

	Client Name	Client IP	Server Type	Key
1	SW1	192.168.1.1	Radius	Cisco123

**Add** **Save** **Remove**

#### User Setup

Username <input type="text" value="netadmin"/>	Password <input type="text" value="AdminPass"/>
Username	Password

**Add**

#### User Setup

Username <input type="text"/>	Password <input type="text"/>
Username	Password

1	netadmin	AdminPass	<b>Add</b>
---	----------	-----------	------------

**Save**

## Configuration du SW1

### Configuration de l'accès à distance SSH

```
ip domain-name noob2pro.lab
crypto key generate rsa
1024
ip ssh version 2
```

### Configuration du modèle AAA

```
#Activer le modèle AAA
aaa new-model
#Déclaré le serveur Radius
```

```

radius server RADIUS-SRV
address ipv4 192.168.1.100
key Cisco123
#Configuration d'une liste de méthode d'authentification
aaa authentication login default group radius local
#Création d'un utilisateur local de secours
username backupadmin secret BackupPass
#Appliquer la liste de méthode aux ligne d'accès à distance
line vty 0 15
transport input ssh
login authentication VTY-LISTEN #lie la liste de méthode au connexion telnet et
SSH

```

```

SW1(config)#aaa new-model
SW1(config)#radius server RADIUS-SRV
SW1(config-radius-server)#address ipv4 192.168.1.100
SW1(config-radius-server)#key Cisco123
WARNING: Command has been added to the configuration using a type 0 password. However, type 0
passwords will soon be deprecated. Migrate to a supported password type
*Nov 02 21:37:37.024: %AAAAA-4-CLI_DEPRECATED: WARNING: Command has been added to the configuration
using a type 0 password. However, type 0 passwords will soon be deprecated. Migrate to a supported
password type
SW1(config-radius-server)#exit
SW1(config)#aaa authentication login default group radius local
SW1(config)#username backupadmin secret BackupPass
SW1(config)#line vty 0 15
SW1(config-line)#transport input ssh
SW1(config-line)#login authentication VTY-LISTEN
AAA: Warning authentication list VTY-LISTEN is not defined for LOGIN
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#

```

## vérification

ssh -l netadmin 192.168.1.1 avec le Password AdminPass  
 ssh -l backupadmin 192.168.1.1 avec le Password BackupPass