

## Sistemas Lineares (SBL0091)

## Prof.: C. Alexandre Rolim Fernandes

## Prática de Laboratório 5 - Detecção de Comandos de Voz

- O código deve estar bem organizado e comentado, para que seja possível entendê-lo e corrigi-lo.
- Fazer todas as questões em um só arquivo.
- O seu código deve gerar automaticamente todos os gráficos e resultados solicitados.
- Enviar no SIGAA o código cujo nome do arquivo deve ser igual ao seu nome.
- Não enviar código em PDF.
- Prazo e forma de entrega: dia 11/07/23 às 23h59, no SIGAA.
- Esta prática vale 2,0 pontos extras na AP3. Estes pontos poderão realocados para as outras APs caso você fique com mais de 10,0 na AP3.

## Detecção de Comandos de Voz usando Transformada de Fourier:

Foram fornecidos no SIGAA 6 diferentes arquivos de áudio no format .mat, sendo 3 deles correspondentes à palavra "sim" (Ys1, Ys2, Ys3) e 3 deles correspondentes à palavra "não" (Yn1, Yn2, Yn3).

O objetivo desta prática é encontrar um parâmetro, medido a partir da Transformada de Fourier, que nos permita detectar, de forma automática, se o áudio corresponde à palavra "sim" ou à palavra "não". Em outras palavras, realizaremos o reconhecimento automático dos comandos de voz "sim" e "não".

1) Carregue estes 6 sinais de áudio usando a função *load*. Ex.: *load Ys1 Ys1*. Caso deseje, você pode escutar estes arquivos usando a função *sound* no Matlab (não é obrigatório).

- 2-) Gere o gráfico do módulo da Transformada de Fourier destes 6 sinais (em 6 figuras diferentes) [figure, plot, fft, fftshift, abs]. O eixo x deste gráficos deve corresponder à frequência entre -pi e pi [linspace].
- 3-) Note que os sinais "sim" possuem componentes de alta frequência (sinais agudos) com maior intensidade que os sinais "não". Isto se deve ao fato de a palavra "não" ser mais nasalizada, o que implica em um sinal mais grave.

Em particular, pode-se observar que para as frequências acima de 0.33 rad/s (e menores dos que -0.33 rad/s), os sinais "sim" possuem o módulo da Transformada de Fourier com maiores intensidades. Este fato pode ser usado para criarmos um parâmetro que consiga distinguir os sinais "sim" e "não".

Calcule, para os 6 sinais de áudio, a soma dos módulos da Transformada de Fourier para as baixas frequências, isto é, entre -0.33 rad/s e 0.33 rad/s. Note que as frequências -0.33 rad/s e 0.33 rad/s correspondem aos índices 28344 e 35144 do vetor da Transformada de Fourier.

Ex.: FourierBaixa n1 = sum(abs(F Yn1(28344:35144)));

Neste exemplo, F Yn1 é a Transformada de Fourier de Yn1.

4-) Agora calcule, para os 6 sinais de áudio, a soma dos módulos da Transformada de Fourier para as altas frequências, isto é, para frequências maiores que 0.33 rad/s e menores do que -0.33 rad/s.

Ex.: FourierAlta\_n1 =  $sum(abs(F_Yn1(35144:end))) + sum(abs(F_Yn1(1:28344)));$ 

5-) Para cada um dos 6 sinais de áudio, calcule a razão entre as somas calculadas nas questões 3 e 4. Ex.:

Razao n1 = FourierAlta n1 / FourierBaixa n1;

- 6-) Calcule a média dos 6 valores obtidos na questão 5:

  Razao\_media = ( Razao\_n1 + Razao\_n2 + Razao\_s1 + Razao\_s2 + Razao\_s3)/6;
- 7-) Para finalizar, compare os valores obtidos na questão 5 com a média obtida na questão 6. Os valores obtidos na questão 5 para os sinais "não" (ex. Razao\_n1) devem ser menores que Razao\_media, enquanto os valores obtidos os sinais "sim" (ex. Razao s1) devem ser menores que Razao media.

Caso isto tenha acontecido, os parâmetros obtidos na questão 5 podem ser usados para o reconhecimento automático dos 6 sinais "sim" e "não", através de uma simples comparação com o valor Razao\_media.