ESB

Öltyp:

Extra Special Bitter (ESB)

Karaktär:

En välbalanserad Brittisk klassiker, uppfunnen på anrika Fuller´s.

RECEPT

Malt:

3,3 kg Maris Otter 200 gram Cara Medium 100 gram Dark Crystal

Humle:

35 g East Kent Golding i 60 min 15 g East Kent Golding i 0 min

Jäst:

Safale S-04

Buteljering:

55-60 g Buteljeringssocker (strösocker). Ingår ej.

Minimikrav

- Bryggeributikens BIAB kit eller liknande
- Timer
- Cirka 36 stycken 33 cl glasflaskor (helst bruna)

BRYGGDAGEN

- 1. Fyll kastrullen med ca 15 liter kallt vatten och börja värma vattnet på spisen.
- 2. När vattnet är 74-75°C, lägg i BIAB påsen och rör i den krossade malten.
- 3. Rör ordentligt. Mät sedan temperaturen igen. Den bör nu vara 68°C (+-1°). Justera eventuellt temperaturen genom att sätta på plattan eller röra i kallt vatten.
- 4. Lägg på locket och sätt en timer på 60 min. Nu omvandlas stärkelsen i malten till förjäsbart socker.
- 5. Kontrollera temperaturen efter 30 min och justera eventuellt upp den med kokande vatten eller genom att sätta på plattan.
- 6. när 60 min har gått, höj temperaturen på mäsken till 75-80°C genom att sätta på plattan och röra.
- 7. Låt mäsken vila i 10 min. Efter 10 minuter, ta upp påsen och låt den rinna ur i ett durkslag eller på ett ugnsgaller. Häll sedan 2 liter 75°C vatten över malten och tillsätt den

- vätskan till grytan. Sätt återigen på plattan.
- 8. När vätskan, som nu kallas vört kokar, sätt en timer på 60 min och tillsätt första humlegivan (35 gram East Kent Golding)
- 9. När vörten kokat i 60 min, stäng av plattan och tillsätt 15 gram East Kent Golding. Kyl sedan vörten så fort som möjligt genom att använda is- och/eller vattenbad i diskhon eller badkaret (med locket på).
- 10. Rengör och desinfektera jäshinken, locket, jäsröret, jästpaketet och en sax.

Dosering STAR SAN desinfektionsmedel 1 msk till 10 liter vatten. Mät upp i hinken och skaka, lägg i allt som ska desinfekteras. Töm jäshinken som inte behöver eftersköljas men spara ca en liter i fall något annat behöver desinfekteras. Hinken är nu desinfekterad.

- 11. Häll över den kylda vörten till den desinfekterade jäshinken, men lämna den tjocka bottensatsen i kastrullen.
- 12. Häll ut bottensatsen ur kastrullen och skölj snabbt. Använd den ursköljda kastrullen till att fylla jäshinken med kallt vatten, tills du har 11 liter vört.
- 13. Syresätt vörten genom att sätta på locket ordentligt och skaka. Sätt en bit desinfekterad aluminiumfolie över hålet och håll för med tummen.
- 14. Tillsätt jästen när vörten har svalnat och jäshinken utsida inte känns varm. Gör detta genom att klippa upp det desinfekterade jästpaketet och sprinkla jästen över vörten yta.
- 15. Stäng jäshinken, fyll det desinfekterade jäsröret med en matsked utblandad Star San och sätt i den och gummipluggen i locket.
- 16. Ställ hinken på en mörk och lugn plats där temperaturen är över 16 grader och under 25 grader. Exempelvis garderob eller ännu hellre källare.

EFTER BRYGGDAGEN 1-2 VECKOR

187 Jäsningen börjar ca 48 timmar efter bryggningen. Det

- bildas en lock av skum över vörten och det bubblar regelbundet ur jäsröret.
- 18. Efter en vecka slutar det att bubbla och skummet försvinner låt då hinken stå i en vecka till (sammanlagt två veckor) för att säkerställa att ölet jäst färdigt.

BUTELJERING, 2 VECKOR EFTER BRYGGDAG

- 19. Desinfektera buteljeringshinken flaskfyllaren, slangen, hävert och kapsyler med Star San.
- 20. Koka upp buteljeringssockret (5 gram strösocker per liter öl) i 2 dl vatten under omrörning låt sockerlagen småkoka i 10 min.
- 21. Häll sockerlagen i botten av den desinfekterade buteljeringshinken. Med hjälp av häverten förflytta det färdigjästa ölet till buteljeringshinken utan att plaska för mycket låt slangen ligga i botten av hinken
- 22. Sätt fast slangen i kranen och flaskfyllaren i andra änden av slangen. Vänta i 15 minuter för att säkerställa att sockret är utblandat i ölet
- 23. Öppna kranen och fyll de desinfekterade flaskorna med öl och kapsylera.
- 1-2 VECKOR EFTER BUTELJERING 24. Lagra flaskorna i rumstemperatur i 2 veckor. Efter detta kan flaskorna förvaras i kylen.
- 25. Servera. Häll upp ölet försiktigt i rent glas och lämna bottensediment i flaskan.
- 26. Drick, njut och ta en till. Skål!