



## Python ANTLR4 Demo

CARLOS LORIA-SAENZ II-2018. PARA USO EXCLUSIVO DEL CURSO

### Uso


► Este material no debe ser redistribuido sin consultar al autor.

### Introducción

- Un demo que parsea en imprime expresiones de lógica proposicional en notación Wang
- ► Incluye instalación y uso

### Referencia Principal


 La documentación del runtime de ANTLR4 para Python3 está disponible acá, (autor: jszheng) se adaptó y extendió ejemplo calc para que este material funcione



### <u>antlr</u>

- Generador de parsers usando técnicas top-down (LL)
- Genera árbol de parsing y visitadores para ir "bajando" por el árbol (patrón Visitor)
- Está en Java.
- Por defecto genera Java
- ▶ Tiene otros puertos (C#, Python JS)
- Acá queremos usarlo en Python por facilidad con el proyecto programado

### El poyecto inicial recibido



### Instalación un ambiente virtual

Este paso es innecesario, si se instaló el runtime de antlr4 python3 de manera global

Se asume se instala en project

```
PL:virtualenv EIF400_ENV
Using base prefix 'c:\\python36'
New python executable in D:\UNA\Paradigmas\CursoLenguajesDePr
ripts\python.exe
Installing setuptools, pip, wheel...done.

PL:

| EIF400_ENV |
| wang |
| bats |
| grammar |
| lib |
| parser |
| src |
| test
```

### Instalación runtime antlr4-python

```
PL:EIF400 ENV\Scripts\activate
(EIF400 ENV) PL:pip install antlr4-python3-runtime
Collecting antlr4-python3-runtime
 Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/3e/96/aba01b2948ec67f2
e/antlr4-python3-runtime-4.7.1.tar.gz
Building wheels for collected packages: antlr4-python3-runtime
 Running setup.py bdist_wheel for antlr4-python3-runtime ... done
 Stored in directory: C:\Users\una\AppData\Local\pip\Cache\wheels\ef\f6\18\a
eacb10
Successfully built antlr4-python3-runtime
                                                        (EIF400_ENV) PL:pip list
Installing collected packages: antlr4-python3-runtime
                                                        Package
                                                                                  Version
Successfully installed antlr4-python3-runtime-4.7.1
                                                        antlr4-python3-runtime 4.7.1
(EIF400 ENV) PL:
                                                        pip
                                                                                  18.0
                                                       setuptools
                                                                                  40.4.1
                                                       wheel
                                                                                  0.31.1
                                                        (EIF400 ENV) PL:
```

# Runtime de ANTLR4 4 (la última versión es 4.7.1 al hacer este ppt)

Visite Download

#### **ANTLR tool and Java Target**

Complete ANTLR 4.7.1 Java binaries jar. Complete ANTLR 4.7.1 tool, Java runtime and ST 4.0.8, which lets you run the tool and the generated code.

http://www.antlr.org/download/antlr-4.7.1-complete.jar

### Copie antlr jar

- ▶ Por simpleza pondremos el JAR en C:\antlr\lib
- ▶ Si usa otro lugar edite bats\antlr4env.bat según corresponda
- ► Ejecute ese bat en el directorio wang


\bats\antlr4env.bat

```
REM loriacarlos@gmail.com
18/09/2018 05:58
                   <DIR>
18/09/2018 05:58
                   <DIR>
                                                                           echo *** Setting Environment and Variables for ANTLR4-Python ***
39/09/2016 06:17
                   <DIR>
                                 grammar
                                                                           SET ANTLR JAR=C:\antlr\lib\antlr-4.7.1-complete.jar
25/08/2018 04:23
                   <DIR>
                                 parser
25/08/2018 04:41
                   <DIR>
                                 lib
25/08/2018 04:42
                   <DIR>
                                 test
25/08/2018 04:43
                   <DIR>
                                 src
25/08/2018 04:45
                   <DIR>
                                 bats
             0 archivos
                                   0 bytes
             8 dirs 14 485 962 752 bytes libres
PL:bats\antlr4env.bat
*** Setting Environment and Variables for ANTLR4-Python ***
*** grammar path=.\grammar\Wang.g4 ***
*** parser path=.\parser ***
*** classpath=C:\antlr\lib\antlr-4.7.1-complete.jar;.; ***
*** pythonpath=.\parser\grammar;.\src; ***
*** Use 'antlr4' for calling directly to antlr4
*** Use 'antlr4p3' for generating parsers for python3 target ***
*** Use 'build parser' for generating parser from .\grammar\Wang.g4 into .\parser ***
```

### Pruebe que el JAR es visible así:

```
PL:antlr4
ANTLR Parser Generator Version 4.7.1
                    specify output directory where all output is generated
-0
-lib
                    specify location of grammars, tokens files
                    generate rule augmented transition network diagrams
 -atn
-encoding ___ specify grammar file encoding; e.g., euc-jp
 -message-format ___ specify output style for messages in antlr, gnu, vs2005
                    show exception details when available for errors and warnings
-long-messages
-listener
                    generate parse tree listener (default)
 -no-listener
                    don't generate parse tree listener
-visitor
                    generate parse tree visitor
                    don't generate parse tree visitor (default)
-no-visitor
-package
                    specify a package/namespace for the generated code
 -depend
                    generate file dependencies
 -D<option>=value
                    set/override a grammar-level option
 -Werror
                    treat warnings as errors
                    launch StringTemplate visualizer on generated code
-XdbgST
-XdbgSTWait
                    wait for STViz to close before continuing
                    use the ATN simulator for all predictions
-Xforce-atn
                    dump lots of logging info to antlr-timestamp.log
-Xlog
                    all output goes into -o dir regardless of paths/package
-Xexact-output-dir
```

### Generar parser



Carpeta vacía antes de generar parser

wang > parser > grammar

Nombre

Wang.interp
Wang.tokens
WangLexer.interp
WangLexer
WangLexer
WangLexer
WangParser
WangParser
WangVisitor

Parser generado correctamente

### Para correr: use script wang.py

```
(EIF400 ENV) PL:python src\wang.py test\t0.wang
*** Testing Wang Parser (EIF400 II-2018) ***
*** Processing from file "test\t0.wang" ***
Data:
(p | r) & ~q => q.
p=>q.
=> q.
*** Starts visit of data ***
Start Visiting FormExpr (=>) 2 children
Visiting SeqExpr (,) with 1 children
Visiting AndExpr (&)
Visiting ParenExpr (...)
Visiting OrExpr (|)
Visiting Id=p
Visiting Id=r
Visiting NotExpr (~)
Visiting Id=q
Visiting SeqExpr (,) with 1 children
Visiting Id=q
```

Salida fue truncada

### Detalles

El resto será explicado más en detalle en clase