

Administració i Manteniment de Sistemes i Aplicacions Pràctica 7: Quota-Cron

Sergi Puigpinós Palau Jordi Rafael Lazo Florensa

7 de desembre de 2020

1 Pregunta 1

1. **QUOTA**:

(a) Creeu un usuari nou (per exemple pep) amb una quota de disc amb les característiques següents:

i. Soft Limit: 2KB.

ii. Hard Limit: 3KB.

iii. Grace Period: Default.

Feu un script que cada segon miri si l'usuari nou (pep) ha sobrepassat Soft Limit. En cas afirmatiu se li enviarà un missatge avisant-lo daquest fet amb la comanda mail (per informació de la comanda feu $$man\ mail$).

(b) Creeu un grup i activeu-li el sistema de quotes.

1.1 (a)

El primer pas consiteix en entrar en modo root en la terminal:

Es crea el usuari i els directoris de pep amb la comanda:

Es cambia els permisos del la carpeta /home/pep al propietari i grup del pep:

S'instal·la el Quota:

A cotinuació es crear una nova partició en el disc (com la **pràctica 3**):

S'obre el *gparted*:

Es crea la nova partició mitjançant la interfície gràfica:




Figura 1: Nova partició creada amb *gparted*.

S'obté la ubicació de la nova partició creada:



Figura 2: Localització de la nova partició.

Seguidament s'obre la terminal i s'executa la següent comanda per a crear una còpia del seu directori actual /home i totes les seves subcarpetes en la nova partició, on /mount/location és la ubicació de la partició muntada:

Es comprova que el muntatge s'ha realitzat correctament i obtenim la UUID amb la comanda:

blkid

```
Q
                                                                                     root@lazo: /home
root@lazo:/home# ls
root@lazo:/home# sudo cp-Rp /home/* /media/lazo/8bb7fba5-ce85-4341-9d94-f5c58fb9
sudo: cp-Rp: command not found
root@lazo:/home# sudo cp -Rp /home/* /media/lazo/8bb7fba5-ce85-4341-9d94-f5c58fb
95c8d
root@lazo:/home# sudo blkid
dev/sda5: UUID="423e3709-ffb7-4225-9449-90b1a82a8e01" TYPE="ext4" PARTUUID="ac4/
23968-05"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
/dev/loop4: TYPE="squashfs'
/dev/loop5: TYPE="squashfs'
/dev/loop6: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: UUID="C3A6-5533" TYPE="vfat" PARTUUID="ac423968-01"
,
/dev/loop7;<u>TYPE="squashfs"</u>
/dev/sda6: UUID="8bb7fba5-ce85-4341-9d94-f5c58fb95c8d" TYPE="ext4" PARTUUID="ac4
23968-06"
/dev/loop8: TYPE="squashfs"
/dev/loop9: TYPE=<u>"</u>squashfs"
root@lazo:/home#
```

Figura 3: Còpia del directori /home a la nova partició.

Es modifica i es guarda l'arxiu *fstab* per afegir la nova partició creada perquè Linux la munti quan arrenqui amb la comanda:

```
# gedit /etc/fstab
```

S'afegeix la partició amb el següent text:

UUID=<...> /home ext4 nodev,nosuid 0 2

```
1 # /etc/fstab: static file system information.
3 # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
4 # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
5 # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
7 # <file system> <mount point>
                                  <type> <options>
                                                            <dump> <pass>
8 # / was on /dev/sda5 during installation
9_UUID=423e3709-ffb7-4225-9449-90b1a82a8e01
                                                                       errors=remount-ro 0
                                                              ext4
10 UUID=8bb7fba5-ce85-4341-9d94-f5c58fb95c8d /home
                                                              ext4
                                                                      nodev, nosuid
11 # /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
12 UUID=C3A6-5533 /boot/efi
                                           umask=0077
13 /swapfile
                                             none
                                                              swap
                                                                                               0
                                                    Plain Text ▼ Tab Width: 8 ▼
                                                                                 Ln 1, Col 1
                                                                                                  INS
```

Figura 4: Muntatge de la nova partició a l'arxiu *fstab*.

Dintre el directori /home es mou aquest directori d'inici a una nova ubicació i es crea un nou directori d'inici buit en el qual es muntarà la seva nova partició:

cd / && sudo mv /home /home_old && sudo mkdir /home

Es reinicia el PC:

shutdown -r now

S'elimina el directori vell:

sudo rm -rf /home_old

A continuació, es torna a modificar l'arxiu *fstab* per a habilitar que aquesta partició pugui accedir a Quota:

defaults,usrquota,grpquota




Figura 5: Habilitar Quota.

Es torna a reinicia el PC per veure els canvis:

shutdown -r now

S'executen les següents comandes per inicialitzar Quota:

quotacheck -ugm /home

quotaon -v /home

```
root@lazo:~# sudo quotacheck -ugm /home/
quotacheck: Quota for users is enabled on mountpoint /home so quotacheck might d
amage the file.
Please turn quotas off or use -f to force checking.
root@lazo:~# sudo quotaon -v /home/
quotaon: using /home/aquota.group on /dev/sda6 [/home]: Device or resource busy
quotaon: using /home/aquota.user on /dev/sda6 [/home]: Device or resource busy
root@lazo:~# sudo edquota -u pep
root@lazo:~#
```

Figura 6: Inicialització de Quota.

S'afegeix al usuari pep la Quota i es modifiquen les característiques:

edquota -u pep




Figura 7: Creació Quota pep.

Feu un script que cada segon miri si l'usuari nou (pep) ha sobrepassat Soft Limit. En cas afirmatiu se li enviarà un missatge avisant-lo daquest fet amb la comanda mail (per informació de la comanda feu $\$man\ mail$).

Bash script: Avís Soft Limit

```
#!/bin/bash
2
   while [1]
3
4
        sobrepassat = \$(repquota - a \mid awk '\$1 = "pep" \{used = \$3; soft = \$4; \}
5
       END{if(used > soft){print "true"} else{print "false"}}')
6
7
        if [ $sobrepassat = "true" ]
8
        then
            echo "Soft Limit sobrepassat"
9
            echo "Excedida la quota de disc." | mail -s "Limit sobrepassat" pep
10
11
        fi
12
        sleep 1
13
   done
14
   exit 0
```

1.2 (b)

Es crea el grup amsa:

```
# groupadd amsa
```

S'activa el sistema de Quota per al grup amsa:

```
# edquota -g amsa
```

```
root@lazo:/
.azo@lazo:~/Desktop$ sudo -i
[sudo] password for lazo:
root@lazo:~# ls
root@lazo:~# cd ..
root@lazo:/# cd ..
root@lazo:/# ls
                                             swapfile
             lib64
root@lazo:/# edquota -g amsaç
edquota: group amsaç does not exist.
root@lazo:/# edquota -g amsa
root@lazo:/# cat /etc/group | grep amsa
    :x:1002:
root@lazo:/# edquota -g amsa
root@lazo:/# cat /etc/group | grep amsa
    :x:1002:
root@lazo:/# <u>e</u>dquota -g amsa
oot@lazo:/#
```

Figura 8: Creació Quota del grup amsa.

2 Pregunta 2

1. **CRON**:

- (a) Feu un script que cada hora doni un llistat de tots els usuaris que han sobrepassat el "Soft Limit".
- (b) Feu que el sistema actualitzi la distribució "Ubuntu" cada dia (excepte el primer dissabte i el primer diumenge de cada mes).

2.1 (a)

Bash script: Soft Limit

```
1 #!/bin/bash
2 repquota —a | sed "1,5d" | awk '($3 > $4) &&
3 {print $1 " ha sobrespassat el Soft Limit"}'
4 exit 0
```

2.2 (b)

Per actualitzar la distribució Ubuntu és necessari modificar el fitxer /etc/crontab i introduir al final d'aquest la següent instrucció:

```
0 0 ? * -7#1, -1#1 root sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y
```

minute	hour	day of month	month	day of week	user	command
0	0	?	*	-7#1,-1#1	root	sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y

Taula 1: Modificació arxiu /etc/crontab.