# UT02-E1-zona

Jorge Hernández Toledo. 2°DAW-A 03/10/2023



#### 1. CONFIGURAR LA MAQUINA MASTER.

Para ello, vamos a usar lo siguiente: sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

Una vez usado este comando, debemos comprobar que el fichero se ve de esta forma. Siendo lo subrayado, la ip de la máquina MASTER.

```
GNU nano 6.2
                                 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
This is the network config written by 'subiquity'
etwork:
ethernets:
  enpOs3:
    addresses:
    - 192.168.233.145/24
    routes:
    - to: default
      via: 192.168.233.1
    nameservers:
      addresses:
      - 127.0.0.1
       - 170.20.200.1
       - 172.20.200.7
      search: []
version: 2
```

#### 2. CONFIGURAR FICHEROS DE BIND.

Nos posicionamos en: /etc/bind

y mediante este comando: **sudo nano named.conf.local** configuraremos el fichero en cuestion. Deberia verse así:

```
GNU nano 6.2 /etc/bind/named.conf.local

//

// Do any local configuration here

//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your

// organization

//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "hernandez.jorge" {
   type master;
   file "/etc/bind/db.hernandez.jorge";
   allow-transfer {192.168.233.245;};

};

zone "233.168.192.in-addr.arpa"{
    type master;
    file "/etc/bind/db.192";
        allow-transfer {192.168.233.245;};

};
```

Aquí es donde creamos la zona. hernandez.jorge en mi caso y le asignamos la ip para la transferencia.

Antes de seguir modificando los ficheros de bind, hacemos una copia de **db.local** con el comando *sudo cp db.local db.apellido.nombre* y lo mismo para el archivo *db.127, sudo cp db.127 db.192* 

Entramos al fichero de db.hernandez.jorge mediante el comando sudo nano para meter las modificaciones necesarias para el funcionamiento.

```
GNU nano 6.2
                                        /etc/bind/db.hernandez.jorge
 BIND data file for local hernandez.jorge
$TTL
        604800
                         hernandez.jorge.serlin1.(
        ΙN
                SOA
                          604800
                                          ; Refresh
                           86400
                                          ; Retry
                         2419200
                                          ; Expire
                          604800 )
                                          ; Negative Cache TTL
                         serlin1.hernandez.jorge.
        ΙN
                NS
        ΙN
                NS
                         serlin2 hernandez.jorge.
        ΙN
                         192.168.233.145
<u>serlin1</u> IN
                         192.168.233.145
                A.
                         192.168.233.245
serlin2 IN
                Ĥ
        ΙN
                         serlin1
                CNAME
ששש
        ΙN
ttp
                CNAME
                         seriin1
```

sudo nano db.192 y añadimos lo siguiente para la zona inversa.

```
GNU nano 6.2
                                             /etc/bind/db.192
 BIND reverse data file for local loopback interface
$TTL
        604800
        ΙN
                SOA
                        hernandez.jorge.serlin1.(
                              1
                                         ; Serial
                         604800
                                         ; Refresh
                          86400
                                         ; Retry
                        2419200
                                         ; Expire
                         604800 )
                                         ; Negative Cache TTL
        ΙN
                NS
                        serlin1.hernandez.jorge.
145
        ΙN
                PTR
                        serlin1.hernandez.jorge.
245
        ΙN
                PTR
                        serlin2.hernandez.jorge.
```

## 3. CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA ESCLAVA.

Primero entramos a /etc/netplan/00-installer-config.yaml Ahi tendremos que comprobar que mantiene esta estructura. Con la direccion de ip 100 veces mas que la maquina principal.

```
/etc/netplan/00-installer-config.yaml
 GNU nano 6.2
 This is the network config written by 'subiquity'
network:
 ethernets:
  enp0s3:
    addresses:
     - 192.168.233.245/24
    routes:
      to: default
       via: 192.168.233.1
    nameservers:
      addresses:
      - 127.0.0.1
       - 170.20.200.1
       - 172.20.200.7
       search: []
 version: 2
```

Al ser una copia, debemos cambiar el nombre del servidor. En mi caso era serlin1, asi que esta será la serlin2

Para ello, entraremos mediante sudo nano /etc/hosts

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 serlin2

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

A continuación haremos lo mismo pero con el fichero de hostname **sudo nano** /etc/hostname

```
GNU nano 6.2
serlin2
```

### 4. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR ESCLAVO.

Accedemos a sudo nano etc/bind/named.conf.local

```
GNU nano 6.2 /etc/bind/named.conf.local

//

// Do any local configuration here

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your

// organization

//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "hernandez.jorge" {
    type slave;
    file "/var/cache/bind/db.hernandez.jorge";
    masters {192.168.233.145;};

};

zone "233.168.192.in-addr.arpa"{
    type slave;
    file "/var/cache/bind/db.192";
    masters {192.168.233.145;};

};
```


#### 5. ELIMINAMOS EL FICHERO DB.HERNANDEZ.JORGE

```
jorgeh@serlin2:/etc/bind$ ls -l
total 52
-rw-r--r-- 1 root root 2403 sep 19 11:21 bind.keys
-rw–r––r–– 1 root root 237 mar 8
                                  2023 db.0
rw-r--r-- 1 root root 271 ago 25
                                   2020 db.127
                      333 oct 3 12:20 db.192
rw–r––r–– 1 root bind
rw–r––r–– 1 root root
                       237 ago 25
                                   2020 db.255
rw-r--r-- 1 root root 353 ago 25
                                   2020 db.empty
                      270 ago 25
                                   2020 db.local
rw-r--r-- 1 root root
rw–r––r– 1 root bind
                      463 mar 8
                                   2023 named.conf
rw–r––r– 1 root bind
                      498 jun 25
                                   2021 named.conf.default-zones
rw–r––r– 1 root bind
                      390 oct 4 07:40 named.conf.local
rw-r--r-- 1 root bind 854 sep 28 12:30 named.conf.options
rw–r–––– 1 bind bind 100 sep 26 11:26 rndc.key
rw-r--r-- 1 root root 1317 ago 25 2020 zones.rfc1918
jorgeh@serlin2:/etc/bind$ _
```


Finalmente, recordar reiniciar los servicios del bind9 y comprobar el estado del mismo.

## 6. CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE:

Entramos a la configuración de la red:



Entramos en el apartado de ipv4 Quitamos que elija el DNS automaticamente Y ponemos la ip de la maquina esclava.



Ahora bajamos el internet y lo volvemos a subir para poder reiniciar y aplicar los cambios.

Y listo, ahora hacemos un nslookup y un ping para comprobar la conexion:

```
jorgeh@DPL-Linux-Interface: ~
                                                                   Q
 Firefox Web Browser
   interface:~$ nslookup www.hernandez.jorge 192.168.233.245
                192.168.233.245
Server:
                 192.168.233.245#53
Address:
                          canonical name = serlin1.hernandez.jorge.
www.hernandez.jorge
Name: serlin1.hernandez.jorge
Address: 192.168.233.145
jorgeh@DPL-Linux-Interface:~$ ping hernandez.jorge
PING hernandez.jorge (192.168.233.145) 56(84) bytes of data.
64 bytes from serlin1.hernandez.jorge (192.168.233.145): icmp_seq=1 ttl=64 time=
5.48 ms
64 bytes from serlin1.hernandez.jorge (192.168.233.145): icmp_seq=2 ttl=64 time=
0.455 ms
64 bytes from serlin1.hernandez.jorge (192.168.233.145): icmp_seq=3 ttl=64 time=
0.407 ms
^С
--- hernandez.jorge ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2018ms rtt min/avg/max/mdev = 0.407/2.115/5.484/2.382 ms
```

NOTA: En caso de que haya algun error, es importante comprobar que las maquinas estan configuradas como *adaptador puente* en el apartado de red.