



ESTIMACIÓN DE ESFUERZO (PUNTOS DE FUNCIÓN)

INTEGRANTES

Johan Gracia - 7138

Bryan Reinoso - 6927

Kevin Saeteros - 6903

Jorge Zumba - 6918

Fecha: 21/12/2023



Estima el esfuerzo requerido (hombres-mes, duración y recursos), utilizando la técnica por puntos de función de tu proyecto (toma como referencia las funcionalidades del diagrama de casos de uso).

Paso 1. Calcular los puntos de función (sin ajustar) de acuerdo a la siguiente tabla.

Parámetros de medición	Cuenta	Simple	Medio	Complejo	
Número de entradas de usuario	4	3	4	6	= 16
Número de salidas de usuario	7	4	5	7	= 28
Número de peticiones de usuario	6	3	4	6	= 36
Número de archivos	7	7	10	15	= 105
Número de interfaces externas	1	5	7	10	= 5
Cuenta Total					190

Paso 2. Determinar el valor de factor de ajuste (VAF tomando en cuenta las 14 características generales del producto software, donde cada característica es ponderada de acuerdo a:

0 (sin influencia) 1 (incidental) 2 (moderado) 3 (medio)

4 (significativo) 5 (absolutamente esencial).

Característica general	Valor ponderación	de
¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?	5	
¿Se requiere comunicación de datos?	4	
¿Existen funciones de procesamiento distribuido?	4	
¿Es crítico el rendimiento?	3	
¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado?	3	
¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?	4	



¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?	0
¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?	0
¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?	3
¿Es complejo el procesamiento interno?	1
¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?	2
¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?	4
¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?	1
¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario?	5
Total	39

- Se calcula el VAF de acuerdo a la ecuación: VAF = (TDI x 0.01) + 0.65

VAF = (39*0.01)+0.65

VAF = 1.04

 Calcular los PFs ajustados se emplea la ecuación: PFs ajustados = PFs sin ajustar x VAF

PFs ajustados = 190*1.04

PFs ajustados = 197.6

 Con los PFs ajustados resultantes es posible transformarlos a LOCs y aplicar entonces COCOMO para estimar el esfuerzo.

Lenguaje de Programación: Java

Promedio: 53

$$KLOC = (PF_ajustados \times LOC_leng)/1000$$

KLOC = (197.6*53)/1000



KLOC = 10.47

 Con el KLOC estimado puede entonces usarse el modelo COCOMO simple para estimar los hombres mes, duración y recursos.

$$H-M = c1 \times KLOC^{c2}$$

 $Tdev = 2.5 \times H-M^{c3}$

No. Prog =
$$H-M$$
 / Tdev

$$H-M = 2.4 * (10.47^{1.05})$$

H-M = 28.26

Tdev = $2.5*(28.26^{0.38})$

Tdev = 8.90

N°. Prog = H-M / Tdev

 N° Prog = 28.26/8.9

 N° Prog = 3.175



ANEXOS

Página principal



Registro





Inicio de sesión



Página de inicio





Página de traducción



Página de biblioteca de signos





Página de historial



Página de selección de idioma

