Práctica 1.1. Protocolo IPv4. Servicio DHCP

Objetivos


En esta práctica se presentan las herramientas que se utilizarán en la asignatura y se repasan brevemente los aspectos básicos del protocolo IPv4. Además, se analizan las características del protocolo DHCP.

Contenidos

Preparación del entorno para la práctica Configuración estática Encaminamiento estático Configuración dinámica

Preparación del entorno para la práctica

Configuraremos la topología de red que se muestra en la siguiente figura:



Todos los elementos -el router y las máquinas virtuales VM- son *clones enlazados* de la máquina base ASOR-FE. La configuración de las máquinas se realizará con la utilidad vtopo1, que funciona en Linux y Mac (en Windows, la topología ha de crearse directamente con VirtualBox):

1. Definir la máquina base de la asignatura:

\$ asorregenerate

Este comando crea la máquina virtual base (ASOR-FE) en la herramienta VirtualBox.

Nota: El comando asorregenerate solo se debe usar en el laboratorio. En otros equipos, descargar el fichero <u>ASOR-FE.ova</u> e importarlo en VirtualBox.

2. Crear un archivo pr1. topol con la topología de la red, que consta de 4 máquinas y dos redes. El contenido del fichero es:

```
netprefix inet
machine 1 0 0
machine 2 0 0
machine 3 0 0 1 1
machine 4 0 1
```

La sintaxis es:

machine <número de VM> <interfaz0> <red0> <interfaz1> <red1> ...

3. Crear la topología de red que arrancará las 4 máquinas virtuales (VM1, VM2, Router y VM4).

\$ vtopol pr1.topol

En VirtualBox se definirán las máquinas virtuales asorfemachine_1 (VM1), asorfemachine_2 (VM2), asorfemachine_3 (Router - VM3) y asorfemachine_4 (VM4).

Nota: El comando **vtopol** está instalado en el laboratorio. En otros equipos, descargar el fichero <u>vtopol</u>, darle permisos de ejecución (con chmod +x) y copiarlo, por ejemplo, en /usr/local/bin.



Activar el portapapeles bidireccional en las máquinas (menú Dispositivos) para copiar la salida de los comandos. Las capturas de pantalla se realizarán usando también Virtualbox (menú Ver).

Las **credenciales de la máquina virtual** son: usuario cursoredes, con contraseña cursoredes.

Configuración estática

En primer lugar, configuraremos cada red de forma estática asignando a cada máquina una dirección IP adecuada.

Ejercicio 1 [VM1]. Determinar los interfaces de red que tiene la máquina y las direcciones IP y MAC que tienen asignadas. Utilizar los comandos ip address e ip link.

Copiar los comandos utilizados y su salida.

Ip address

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00

inet **127.0.0.1/8** scope host lo

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6::1/128 scope host

valid_lft forever preferred_lft forever

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000 link/ether **08:00:27:b8:ad:92** brd ff:ff:ff:ff:ff

Ip link

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000

link/ether **08:00:27:b8:ad:92** brd ff:ff:ff:ff:ff

Ejercicio 2 [VM1, VM2, Router]. Activar los interfaces eth0 en VM1, VM2 y Router, y asignar una dirección IP adecuada. Utilizar los comandos ip address e ip link.

En VM1:

ip address add 192.168.0.1/24 dev eth0 ip link set dev eth0 up

eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000

En VM2:

ip address add 192.168.0.2/24dev eth0 ip link set dev eth0 up

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000

link/ether 08:00:27:ea:9b:f2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:inet 192.168.0.2/24 scope global eth0 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::a00:27ff:feea:9bf2/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever

En VM3(Router):

ip address add 192.168.0.3/24 dev eth0 ip link set dev eth0 up

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000

link/ether 08:00:27:9b:e8:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.3/24 scope global eth0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::a00:27ff:fe9b:e8c0/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

ping -c 1 192.168.0.2


Ejercicio 3 [VM1, VM2]. Abrir la herramienta Wireshark en VM1 e iniciar una captura en el interfaz de red. Desde VM1, comprobar la conectividad con VM2 usando la orden ping. Observar el tráfico generado, especialmente los protocolos encapsulados en cada datagrama y las direcciones origen y destino. Para ver correctamente el tráfico ARP, puede ser necesario eliminar la tabla ARP en VM1 con la orden ip neigh flush dev eth0.

Completar la siguiente tabla para todos los mensajes intercambiados hasta la recepción del primer mensaje ICMP Echo Reply:

- Para cada protocolo, anotar las características importantes (p. ej. pregunta/respuesta ARP o tipo ICMP) en el campo "Tipo de mensaje".
- Comparar los datos observados durante la captura con el formato de los mensajes estudiados en clase.

MAC origen N	MAC destino	Protocolo	IP origen	IP destino	Tipo de mensaje
--------------	-------------	-----------	-----------	------------	-----------------

08:00:27:b8:ad: 92	ff:ff:ff:ff:ff	ARP	192.168.0.1	192.168.0.2	Pregunta ARP
08:00:27:ea:9b: f2	08:00:27:b8:ad: 92	ARP	192.168.0.2	192.168.0.1	Respuesta ARP
08:00:27:b8:ad: 92	08:00:27:ea:9b: f2	ICMP	192.168.0.1	192.168.0.2	Echo request
08:00:27:ea:9b: f2	08:00:27:b8:ad: 92	ICMP	192.168.0.2	192.168.0.1	Echo reply



Ejercicio 4 [VM1, VM2]. Ejecutar de nuevo la orden ping entre VM1 y VM2 y, a continuación, comprobar el estado de la tabla ARP en VM1 y VM2 usando el comando ip neigh. El significado del estado de cada entrada de la tabla se puede consultar en la página de manual del comando.

Copiar la salida del comando ip neigh y describir el estado de cada entrada. En VM1:

192.168.0.2 dev eth0 lladdr 08:00:27:ea:9b:f2 STALE

La máquina virtual 1 conoce que la dirección MAC del host 192.168.0.2 es 08:00:27:ea:9b:f2

En VM2:

192.168.0.1 dev eth0 lladdr 08:00:27:b8:ad:92 STALE

La máquina virtual 2 conoce que la dirección MAC del host 192.168.0.1 es 08:00:27:b8:ad:92

El estado STALE significa que el ARP response no llegó en el tiempo esperado

Ejercicio 5 [Router, VM4]. Configurar Router y VM4 y comprobar su conectividad con el comando ping.

Copiar los comandos utilizados y la salida del comando ping.

```
En VM3(Router):
sudo ip address add 172.16.0.1/16 dev eth1
sudo ip link set dev eth1 up

En VM4:
sudo ip address add 172.16.0.2/16 dev eth0
sudo ip link set dev eth0 up

ping -c 1 172.16.0.1

PING 172.16.0.1 (172.16.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.984 ms
--- 172.16.0.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.984/0.984/0.000 ms
```

Encaminamiento estático

Según la topología de esta práctica, Router puede encaminar el tráfico entre ambas redes. En esta sección, vamos a configurar el encaminamiento estático, basado en rutas que fijaremos manualmente en todas las máquinas virtuales.

Ejercicio 6 [Router]. Activar el reenvío de paquetes (*forwarding*) en Router para que efectivamente pueda funcionar como encaminador entre las redes. Ejecutar el siguiente comando:

```
$ sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1
```

Ejercicio 7 [VM1, VM2]. Añadir Router como encaminador por defecto para VM1 y VM2. Usar el comando ip route.

```
Copiar el comando utilizado.
Tanto en VM1 como en VM2:
sudo ip route add default via 192.168.0.3
```

Ejercicio 8 [VM4]. Aunque la configuración adecuada para la tabla de rutas en redes como las consideradas en esta práctica consiste en añadir una ruta por defecto, es posible incluir rutas para redes concretas. Añadir en VM4 una ruta a la red 192.168.0.0/24 vía Router. Usar el comando ip route.

```
Copiar el comando utilizado en VM4:
sudo ip route add 192.168.0.0/24 via 172.16.0.1

(sudo ip neigh flush dev eth0 ping -c 1 172.16.0.2)
```

Ejercicio 9 [VM1, VM4, Router]. Abrir la herramienta Wireshark en Router e iniciar dos capturas, una en cada interfaz de red. Eliminar la tabla ARP en VM1 y Router. Desde VM1, comprobar la conectividad con


VM4 usando la orden ping. Completar la siguiente tabla para todos los paquetes intercambiados hasta la recepción del primer *Echo Reply*.

Red 192.168.0.0/24 - Router (eth0)

MAC origen	MAC destino	Protocolo	IP origen	IP destino	Tipo de mensaje
08:00:27:b8:ad: 92	ff:ff:ff:ff:ff	ARP	192.168.0.1	192.168.0.3	ARP request
08:00:27:9b:e8: c0	08:00:27:b8:ad: 92	ARP	192.168.0.3	192.168.0.1	ARP response
08:00:27:b8:ad: 92	08:00:27:9b:e8: c0	ICMP	192.168.0.1	172.16.0.2	Echo request
08:00:27:9b:e8: c0	08:00:27:b8:ad: 92	ICMP	172.16.0.2	192.168.0.1	Echo reply

Red 172.16.0.0/16 - Router (eth1)

MAC origen	MAC destino	Protocolo	IP origen	IP destino	Tipo de mensaje
08:00:27:49:14: 76	ff:ff:ff:ff:ff	ARP	172.16.0.1	172.16.0.2	ARP request
08:00:27:6b:8f: 45	08:00:27:49:14: 76	ARP	172.16.0.2	172.16.0.1	ARP response
08:00:27:49:14: 76	08:00:27:6b:8f: 45	ICMP	192.168.0.1	172.16.0.2	Echo request
08:00:27:6b:8f: 45	08:00:27:49:14: 76	ICMP	172.16.0.2	192.168.0.1	Echo reply



Configuración dinámica

El protocolo DHCP permite configurar dinámicamente los parámetros de red de una máquina. En esta sección configuraremos Router como servidor DHCP para las dos redes. Aunque DHCP puede incluir muchos parámetros de configuración, en esta práctica sólo fijaremos el encaminador por defecto.

Ejercicio 10 [VM1, VM2, VM4]. Eliminar las direcciones IP de los interfaces (ip addr del) de todas las máquinas salvo Router.

Ejercicio 11 [Router]. Configurar el servidor DHCP para las dos redes:

Editar el fichero /etc/dhcp/dhcpd.conf y añadir dos secciones subnet, una para cada red, que definan, respectivamente, los rangos de direcciones 192.168.0.50-192.168.0.100 y 172.16.0.50-172.16.0.100. Además, incluir la opción routers con la dirección IP de Router en cada red. Ejemplo:

```
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.0.50 192.168.0.100;
    option routers 192.168.0.3;
    option broadcast-address 192.168.0.255;
}
subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 {
    range 172.16.0.50 172.16.0.100;
    option routers 172.16.0.1;
    option broadcast-address 172.16.255.255;
}
```

Arrancar el servicio con el comando sudo service dhcpd start.


Ejercicio 12 [Router, VM1]. Iniciar una captura de paquetes en Router. Arrancar el cliente DHCP en VM1 con dhclient -d eth0 y observar el proceso de configuración. Completar la siguiente tabla:

IP Origen	IP Destino	Mensaje DHCP	Opciones DHCP
0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP discover	53,50,55,255
192.168.0.3	192.168.0.50	DHCP offer	53,54,51,1,28,3,255
0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP request	53,54,50,55,255
192.168.0.3	192.168.0.50	DHCP ack	53(ACK),54,51,1,28,3,255

Copiar la salida del comando dhclient y una captura de pantalla de Wireshark con los mensajes DHCP.

Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.5 Copyright 2004-2013 Internet Systems Consortium. All rights reserved. For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/ Listening on LPF/eth0/08:00:27:b8:ad:92 Sending on LPF/eth0/08:00:27:b8:ad:92

Sending on Socket/fallback



Ejercicio 13 [VM4]. Durante el arranque del sistema se pueden configurar automáticamente interfaces según la información almacenada en el disco del servidor (configuración persistente). Consultar el fichero /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 de VM4, que configura automáticamente eth0 usando DHCP. Para configuración estática, se usarían las siguientes opciones:

```
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
IPADDR=<dirección IP estática>
PREFIX=<tamaño del prefijo de red>
GATEWAY=<dirección IP estática del encaminador por defecto (si existe)>
DEVICE=eth0
```

```
En VM4 aparece:
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=dhcp
DEFROUTE=yes
NAME=eth0
DEVICE=eth0
ONBOOT=no
```

Nota: Estas opciones se describen en detalle en /usr/share/doc/initscripts-*/sysconfig.txt.

Ejercicio 14 [VM2, VM4]. Comprobar la configuración persistente con DHCP usando órdenes ifup e

ifdown. Verificar la conectividad entre todas las máquinas de las dos redes.

Mostramos las conexión mediante ifup de VM2 y VM4 y después el ping de VM4 a VM2

