# Práctica 1.5. RIP y BGP

### Objetivos

En esta práctica se afianzan los conceptos elementales del encaminamiento. En particular, se estudia un protocolo de encaminamiento interior y otro exterior: RIP (*Routing Information Protocol*) y BGP (*Border Gateway Protocol*).

Existen muchas implementaciones de los protocolos de encaminamiento. En esta práctica vamos a utilizar Quagga, que actualmente implementa RIP (versiones 1 y 2), RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS y BGP. Quagga está estructurado en diferentes servicios (uno para cada protocolo) controlados por un servicio central (Zebra) que hace de interfaz entre la tabla de reenvío del *kernel* y las tabla de encaminamiento de cada protocolo.

Todos los ficheros de configuración han de almacenarse en el directorio /etc/quagga. La sintaxis de estos ficheros es sencilla y está disponible en <a href="http://quagga.net">http://quagga.net</a>. Revisar especialmente la correspondiente a RIP y BGP en <a href="https://www.quagga.net/docs/quagga.html">https://www.quagga.net/docs/quagga.html</a>. Además, en /usr/share/doc/quagga-0.99.22.4 hay ficheros de ejemplo.



Activar el portapapeles bidireccional (menú Dispositivos) en las máquinas virtuales.

Usar la opción de Virtualbox (menú Ver) para realizar capturas de pantalla.

La contraseña del usuario cursoredes es cursoredes.

#### Contenidos


Parte I. Protocolo interior: RIP Preparación del entorno Configuración del protocolo RIP

Parte II. Protocolo exterior: BGP
Preparación del entorno
Configuración del protocolo BGP

## Parte I. Protocolo interior: RIP

#### Preparación del entorno

Configuraremos la topología de red que se muestra en la siguiente figura, donde cada encaminador (Router1...Router4) tiene tres interfaces, cada uno conectado a una red diferente.:



Al igual que en prácticas anteriores, usaremos la herramienta vtopol para construir automáticamente esta topología. A continuación se muestra el contenido del fichero de configuración de la topología:

```
netprefix inet
machine 1 0 0 1 3 2 4
machine 2 0 0 1 1 2 5
machine 3 0 2 1 1 2 6
machine 4 0 2 1 3 2 7
```

Para facilitar la configuración de las máquinas, la siguiente tabla muestra las direcciones de cada uno de s interfaces de los encaminadores:

| Máquina virtual | Interfaz | Dirección de red | Dirección IP |
|-----------------|----------|------------------|--------------|
| Router1         | eth0     | 172.16.0.0/16    | 172.16.0.1   |
|                 | eth1     | 172.19.0.0/16    | 172.19.0.1   |
|                 | eth2     | 192.168.0.0/24   | 192.168.0.1  |
| Router2         | eth0     | 172.16.0.0/16    | 172.16.0.2   |
|                 | eth1     | 172.17.0.0/16    | 172.17.0.2   |
|                 | eth2     | 192.168.1.0/24   | 192.168.1.2  |
| Router3         | eth0     | 172.18.0.0/16    | 172.18.0.3   |
|                 | eth1     | 172.17.0.0/16    | 172.17.0.3   |
|                 | eth2     | 192.168.2.0/24   | 192.168.2.3  |
| Router4         | eth0     | 172.18.0.0/16    | 172.18.0.4   |
|                 | eth1     | 172.19.0.0/16    | 172.19.0.4   |
|                 | eth2     | 192.168.3.0/24   | 192.168.3.4  |

Configurar todos los encaminadores según la figura y tabla anterior. Además, activar el reenvío de paquetes IPv4 igual que en la práctica 1.1. Después, comprobar:

- Que los encaminadores adyacentes son alcanzables, por ejemplo, Router1 puede hacer *ping* a Router2 y Router4.
- Que la tabla de reenvío de cada encaminador es la correcta e incluye una entrada para cada una de las tres redes a las que está conectado.

```
En VM1:
sudo ip address add 172.16.0.1/16 dev eth0
sudo ip address add 172.19.0.1/16 dev eth1
sudo ip address add 192.168.0.1/24 dev eth2
```

```
En VM2:
sudo ip address add 172.16.0.2/16 dev eth0
sudo ip address add 172.17.0.2/16 dev eth1
sudo ip address add 192.168.1.2/24 dev eth2
En VM3:
sudo ip address add 172.18.0.3/16 dev eth0
sudo ip address add 172.17.0.3/16 dev eth1
sudo ip address add 192.168.2.2/24 dev eth2
En VM4:
sudo ip address add 172.18.0.4/16 dev eth0
sudo ip address add 172.19.0.4/16 dev eth1
sudo ip address add 192.168.3.4/24 dev eth2
sudo ip link set eth0 up
sudo ip link set eth1 up
sudo ip link set eth2 up
sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1
ping -c 1 172.16.0.2
PING 172.16.0.2 (172.16.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.808 ms
--- 172.16.0.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.808/0.808/0.808/0.000 ms
ping -c 1 172.19.0.4
PING 172.19.0.4 (172.19.0.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.19.0.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.65 ms
--- 172.19.0.4 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.650/1.650/1.650/0.000 ms
En VM1:
sudo ip route
172.16.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 172.16.0.1
172.19.0.0/16 dev eth1 proto kernel scope link src 172.19.0.1
192.168.0.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.0.1
```

### Configuración del protocolo RIP

Ejercicio 1. Configurar RIP en todos los encaminadores para que intercambien información:

- Crear un fichero ripd. conf en /etc/quagga con el contenido que se muestra a continuación.
- Iniciar el servicio RIP (y Zebra) con service ripd start.

Contenido del fichero /etc/quagga/ripd.conf:

```
sudo nano /etc/quagga/ripd.conf

# Activar el encaminamiento por RIP
router rip
# Definir la versión del protocolo que se usará
version 2
```


```
# Habilitar información de encaminamiento en redes asociadas a los interfaces
network eth0
network eth1
network eth2
service ripd start
```

*Ejercicio 2.* Consultar la tabla de encaminamiento de RIP y de Zebra en cada encaminador con el comando vtysh (sudo vtysh -c "show ip rip" y sudo vtysh -c "show ip route"). Comprobar también la tabla de reenvío de IPv4 con el comando ip (ip route).

```
Copia los comandos usados y su salida.
En VM1:
sudo vtysh -c "show ip rip"
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface
     Network
                       Next Hop
                                        Metric From
                                                                Tag Time
C(i) 172.16.0.0/16
                      0.0.0.0
                                            1 self
                                                                  0
                                             2 172.16.0.2
R(n) 172.17.0.0/16
                       172.16.0.2
                                                                  0 02:35
R(n) 172.18.0.0/16
                                             2 172.19.0.4
                                                                  0 02:34
                       172.19.0.4
C(i) 172.19.0.0/16
                       0.0.0.0
                                              1 self
                    0.0.0.0
C(i) 192.168.0.0/24
                                             1 self
R(n) 192.168.1.0/24 172.16.0.2
R(n) 192.168.2.0/24 172.16.0.2
                                            2 172.16.0.2
                                                                 0 02:35
                                            3 172.16.0.2
                                                                0 02:35
R(n) 192.168.3.0/24
                      172.19.0.4
                                             2 172.19.0.4
                                                                0 02:34
sudo vtysh -c "show ip route"
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel,
       > - selected route, * - FIB route
C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo
C>* 172.16.0.0/16 is directly connected, eth0
R>* 172.17.0.0/16 [120/2] via 172.16.0.2, eth0, 00:02:24
R>* 172.18.0.0/16 [120/2] via 172.19.0.4, eth1, 00:02:08
C>* 172.19.0.0/16 is directly connected, eth1
C>* 192.168.0.0/24 is directly connected, eth2
R>* 192.168.1.0/24 [120/2] via 172.16.0.2, eth0, 00:02:24
R>* 192.168.2.0/24 [120/3] via 172.16.0.2, eth0, 00:02:16
R>* 192.168.3.0/24 [120/2] via 172.19.0.4, eth1, 00:02:08
sudo ip route
172.16.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 172.16.0.1
172.17.0.0/16 via 172.16.0.2 dev eth0 proto zebra metric 2
172.18.0.0/16 via 172.19.0.4 dev eth1 proto zebra metric 2
172.19.0.0/16 dev eth1 proto kernel scope link src 172.19.0.1
192.168.0.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.0.1
192.168.1.0/24 via 172.16.0.2 dev eth0 proto zebra metric 2
192.168.2.0/24 via 172.16.0.2 dev eth0 proto zebra metric 3
192.168.3.0/24 via 172.19.0.4 dev eth1 proto zebra metric 2
```

Ejercicio 3. Con la herramienta wireshark, estudiar los mensajes RIP intercambiados, en particular:


- Encapsulado.
- Direcciones origen y destino.
- Campo de versión.
- Información para cada ruta: dirección de red, máscara de red, siguiente salto y distancia.



*Ejercicio 4.* Eliminar el enlace entre Router1 y Router4 (por ejemplo, desactivando el interfaz eth1 en Router4). Comprobar que Router1 deja de recibir los anuncios de Router4 y que, pasados aproximadamente 3 minutos (valor de *timeout* por defecto para las rutas), ha reajustado su tabla.

Copia los comandos usados y su salida.

En VM4:
sudo ip link set eth1 down



**Ejercicio 5 (Opcional).** Los servicios de Quagga pueden configurarse de forma interactiva mediante un terminal (telnet), de forma similar a los encaminadores comerciales. Configurar ripd vía VTY:

- Añadir "password asor" al fichero ripd.conf, desactivar el protocolo (no router rip) y comentar el resto de entradas. Una vez cambiado el fichero, reiniciar el servicio.
- Conectar al VTY de ripd y configurarlo. En cada comando se puede usar ? para mostrar la ayuda asociada.

```
sudo nano /etc/quagga/ripd.conf
password asor
# Activar el encaminamiento por RIP
router rip
service ripd restart
```


```
$ telnet localhost ripd
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Hello, this is Quagga (version 0.99.20.1)
Copyright © 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
User Access Verification
Password: asor
localhost.localdomain> enable
localhost.localdomain# configure terminal
localhost.localdomain(config)# router rip
localhost.localdomain(config-router)# version 2
localhost.localdomain(config-router)# network eth0
localhost.localdomain(config-router)# write
Configuration saved to /etc/quagga/ripd.conf
localhost.localdomain(config-router)# exit
localhost.localdomain(config)# exit
localhost.localdomain# show running-config
Current configuration:
password asor
router rip
version 2
network eth0
line vty
!
end
localhost.localdomain# write
Configuration saved to /etc/quagga/ripd.conf
localhost.localdomain# exit
```

**Nota:** Para poder escribir la configuración en ripd.conf, el usuario quagga debe tener los permisos adecuados sobre el fichero. Para cambiar el propietario del fichero, ejecutar el comando chown quagga:quagga /etc/quagga/ripd.conf.

## Parte II. Protocolo exterior: BGP

## Preparación del entorno

Configuraremos la topología de red con 3 AS, siendo uno de ellos el proveedor de los otros dos:



Nota: El prefijo 2001: db8::/32 está reservado para documentación y ejemplos (RFC 3849).

Crearemos esta topología (sin las redes internas de los AS) con la herramienta vtopol y el siguiente fichero:

```
netprefix inet
machine 1 0 0
machine 2 0 0 1 1
machine 3 0 1
```

Para facilitar la configuración de las máquinas, la siguiente tabla muestra las direcciones de cada uno de los interfaces de los encaminadores:

| Máquina virtual | Interfaz     | Dirección de red                           | Dirección IP                           |
|-----------------|--------------|--|--|
| Router1         | eth0         | 2001:db8:200:1::/64                        | 2001:db8:200:1::1                      |
| Router2         | eth0<br>eth1 | 2001:db8:200:1::/64<br>2001:db8:200:2::/64 | 2001:db8:200:1::2<br>2001:db8:200:2::2 |
| Router3         | eth0         | 2001:db8:200:2::/64                        | 2001:db8:200:2::3                      |

Configurar los encaminadores según se muestra en la figura anterior. Debe comprobarse la conectividad entre máquinas adyacentes.

```
En VM1:
ip link set eth0 up
ip addr add 2001:db8:200:1::1/64 dev eth0
En VM2:
ip link set eth0 up
ip link set eth1 up
```

```
ip addr add 2001:db8:200:1::2/64 dev eth0
ip addr add 2001:db8:200:2::2/64 dev eth1
En VM3:
ip link set eth0 up
ip addr add 2001:db8:200:2::3/64 dev eth0
```

## Configuración del protocolo BGP

**Ejercicio 6.** Consultar la documentación de las clases de teoría para determinar el tipo de AS (*stub*, *multihomed* o *transit*) y los prefijos de red que debe anunciar. Recordar que el prefijo global de encaminamiento es de 48 bits y que los prefijos anunciados deben agregarse al máximo.

| Número de AS | Тіро    | Prefijos agregados |
|--------------|---------|--------------------|
| AS100        | Stub    | 2001:db8:100::/47  |
| AS200        | Transit |                    |
| AS100        | Stub    | 2001:db8:300::/47  |

*Ejercicio 7.* Configurar BGP en los encaminadores para que intercambien información:

- Crear un fichero bgpd.conf en /etc/quagga usando como referencia el que se muestra a continuación.
- Iniciar el servicio BGP (y Zebra) con service bgpd start.

Por ejemplo, el contenido del fichero /etc/quagga/bgpd.conf de Router1 en el AS 100 sería:

```
En VM1: nano /etc/quagga/bgpd.conf
# Activar el encaminamiento BGP en el AS 100
router bgp 100
# Establecer el identificador de encaminador BGP
bgp router-id 0.0.0.1
 # Añadir el encaminador BGP vecino en el AS 200
neighbor 2001:db8:200:1::2 remote-as 200
 # Empezar a trabajar con direcciones IPv6
 address-family ipv6
 # Anunciar un prefijo de red agregado
 network 2001:db8:100::/47
  # Activar IPv6 en el encaminador BGP vecino
 neighbor 2001:db8:200:1::2 activate
 # Dejar de trabajar con direcciones IPv6
Exit-address-family
En VM2: nano /etc/quagga/bgpd.conf
# Activar el encaminamiento BGP en el AS 200
router bgp 200
# Establecer el identificador de encaminador BGP
bgp router-id 0.0.0.2
# Añadir el encaminador BGP vecino en el AS 100
neighbor 2001:db8:200:1::1 remote-as 100
 # Añadir el encaminador BGP vecino en el AS 300
neighbor 2001:db8:200:2::3 remote-as 300
# Empezar a trabajar con direcciones IPv6
address-family ipv6
  # Activar IPv6 en el encaminador BGP vecino
```

```
neighbor 2001:db8:200:1::1 activate
 neighbor 2001:db8:200:2::3 activate
# Dejar de trabajar con direcciones IPv6
Exit-address-family
En VM3: nano /etc/quagga/bgpd.conf
# Activar el encaminamiento BGP en el AS 100
router bgp 300
# Establecer el identificador de encaminador BGP
bgp router-id 0.0.0.3
# Añadir el encaminador BGP vecino en el AS 200
neighbor 2001:db8:200:2::2 remote-as 200
# Empezar a trabajar con direcciones IPv6
address-family ipv6
 # Anunciar un prefijo de red agregado
 network 2001:db8:300::/47
 # Activar IPv6 en el encaminador BGP vecino
 neighbor 2001:db8:200:2::2 activate
# Dejar de trabajar con direcciones IPv6
Exit-address-family
service bgpd start
```

**Ejercicio 8.** Consultar la tabla de encaminamiento de BGP y de Zebra en cada encaminador con el comando vtysh (sudo vtysh -c "show ipv6 bgp" y sudo vtysh -c "show ipv6 route"). Comprobar también la tabla de reenvío de IPv6 con el comando ip (ip -6 route).

```
Copia los comandos usados y su salida.
En VM1:
vtysh -c "show ipv6 bgp"
BGP table version is 0, local router ID is 0.0.0.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
       r RIB-failure, S Stale, R Removed
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
               Next Hop
 Network
                               Metric LocPrf Weight Path
*> 2001:db8:100::/47
                              32768 i
*> 2001:db8:300::/47
          2001:db8:200:1::2
                               0 200 300 i
Total number of prefixes 2
vtysh -c "show ipv6 route"
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng,
   O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel,
   > - selected route, * - FIB route
C>*::1/128 is directly connected, lo
C>* 2001:db8:200:1::/64 is directly connected, eth0
B>* 2001:db8:300::/47 [20/0] via fe80::a00:27ff:feea:9bf2, eth0, 00:01:32
C>* fe80::/64 is directly connected, eth0
```

```
ip -6 route
unreachable ::/96 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable ::ffff:0.0.0.0/96 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
2001:db8:200:1::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium
2001:db8:300::/47 via fe80::a00:27ff:feea:9bf2 dev eth0 proto zebra metric 1024 pref medium
unreachable 2002:a00::/24 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable 2002:7f00::/24 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable 2002:a9fe::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable 2002:ac10::/28 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable 2002:c0a8::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable 2002:e000::/19 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable 3ffe:ffff::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium
En VM2:
vtysh -c "show ipv6 bgp"
BGP table version is 0, local router ID is 0.0.0.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
       r RIB-failure, S Stale, R Removed
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Network
               Next Hop
                              Metric LocPrf Weight Path
*> 2001:db8:100::/47
```

\*> 2001:db8:300::/47

2001:db8:200:2::3

2001:db8:200:1::1

0 0 300 i

0 100 i

Total number of prefixes 2

## vtysh -c "show ipv6 route"

Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, > - selected route, \* - FIB route

C>\*::1/128 is directly connected, lo

B>\* 2001:db8:100::/47 [20/0] via fe80::a00:27ff:feb8:ad92, eth0, 00:06:37

C>\* 2001:db8:200:1::/64 is directly connected, eth0

C>\* 2001:db8:200:2::/64 is directly connected, eth1

B>\* 2001:db8:300::/47 [20/0] via fe80::a00:27ff:fe49:1476, eth1, 00:06:11

C>\* fd00:0:0:a::/64 is directly connected, eth1

C \* fe80::/64 is directly connected, eth1

C>\* fe80::/64 is directly connected, eth0

#### ip -6 route

unreachable ::/96 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable ::ffff:0.0.0.0/96 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
2001:db8:100::/47 via fe80::a00:27ff:feb8:ad92 dev eth0 proto zebra metric 1024 pref medium
2001:db8:200:1::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium
2001:db8:200:2::/64 dev eth1 proto kernel metric 256 pref medium
2001:db8:300::/47 via fe80::a00:27ff:fe49:1476 dev eth1 proto zebra metric 1024 pref medium
unreachable 2002:a00::/24 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable 2002:7f00::/24 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable 2002:a9fe::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable 2002:ac10::/28 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable 2002:c0a8::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable 2002:c0a8::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium


```
unreachable 2002:e000::/19 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable 3ffe:ffff::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
fd00:0:0:a::/64 dev eth1 proto kernel metric 256 expires 2591704sec pref medium
fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev eth1 proto kernel metric 256 pref medium
En VM2:
vtysh -c "show ipv6 bgp"
BGP table version is 0, local router ID is 0.0.0.3
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
       r RIB-failure, S Stale, R Removed
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Network
               Next Hop
                              Metric LocPrf Weight Path
*> 2001:db8:100::/47
          2001:db8:200:2::2
                              0 200 100 i
*> 2001:db8:300::/47
                             32768 i
Total number of prefixes 2
vtysh -c "show ipv6 route"
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng,
   O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel,
   > - selected route, * - FIB route
C>*::1/128 is directly connected, lo
B>* 2001:db8:100::/47 [20/0] via fe80::a00:27ff:fe73:c87, eth0, 00:07:30
C>* 2001:db8:200:2::/64 is directly connected, eth0
C>* fe80::/64 is directly connected, eth0
ip -6 route
unreachable ::/96 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable ::ffff:0.0.0.0/96 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
2001:db8:100::/47 via fe80::a00:27ff:fe73:c87 dev eth0 proto zebra metric 1024 pref medium
2001:db8:200:2::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium
unreachable 2002:a00::/24 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable 2002:7f00::/24 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable 2002:a9fe::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable 2002:ac10::/28 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
unreachable 2002:c0a8::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium
```

*Ejercicio 9.* Con ayuda de la herramienta wireshark, estudiar los mensajes BGP intercambiados (OPEN, KEEPALIVE y UPDATE).

unreachable 2002:e000::/19 dev lo metric 1024 error -113 pref medium unreachable 3ffe:ffff::/32 dev lo metric 1024 error -113 pref medium

fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium

Copia una captura de pantalla de Wireshark con mensajes BGP mostrando el formato del mensaje UPDATE.



Campos:

Longitud,tipo , long unfeasible routes, path attribute (origin,as\_path, mp\_reach\_nlri(redes alcanzables, next hops, longitud, tipo))