# C++ 17 template \_auto\_ 非型別樣版參數型 別推導

### 🥄 C++ 中的三種樣板參數種類

在 C++ 的樣板系統中,我們可以定義以下三種類型的樣板參數:

### 1. ☑ 型別樣板參數(Type Template Parameter)

這是最常見的樣板參數,用來傳遞「型別」給樣板類別或函式。

```
template <typename T>
struct A {};
```

#### 例如:

A<int> a1; // 傳入型別 int

A<std::string> a2; // 傳入型別 std::string

#### 2. 🧼 樣板樣板參數(Template Template Parameter)

這個參數本身是「一個樣板類別」!

常見用法是:傳入 std::vector 丶 std::deque 等樣板容器的「樣板本體」:

template <template <typename, typename> class Container> struct B {};

這裡表示 Container 是一個 接受兩個型別樣板參數的樣板類別,也就是符合這種形 

template <typename T, typename Alloc> class SomeContainer {};

☑ 符合這樣的有: std::vector 、 std::deque 、 std::list 等。

範例:

```
B<std::vector> b1; // OK,std::vector<T, Allocator> 符合
```

#### 3. 12 34

#### 非型別樣板參數(Non-type Template Parameter)

這類參數用來傳入「具體的值」,像是 int 、 char 、 bool ,甚至是指標等 Literal Type。

```
template <int N>
struct C {};
```

#### 例如:

```
C<10>c1; // N = 10
```

### 💸 綜合範例:三種樣板參數同時出現

```
void print() {
 for (const auto& x : data)
   std::cout << x << " ";
 std::cout << std::endl;</pre>
}
};
int main() {
 Example<int, std::vector, 5> ex;
 ex.fill(); // 插入 0~4
 ex.print(); // 印出:01234
```

### 了解釋這段程式的樣板參數:

樣板參數 名	類型	說明
Т	型別樣板參數	決定容器中元素的型別(例如 int)
Container	樣板樣板參數	傳入如 std::vector 這種接受兩個型別樣板參數的容器
K	非型別樣板參 數	傳入一個整數(用於控制迴圈次數)

## ☑ 延伸:C++17 之後 template<auto> 是什麼?

```
template <auto N>
struct Holder {
static constexpr auto value = N;
};
```

這是 C++17 引入的新寫法,讓 非型別樣板參數可以是任意 literal type, 自動推導 型別。

#### 範例:

```
Holder<42> h1; // 推導 N 為 int
Holder<'A'> h2; // 推導 N 為 char
Holder<true> h3; // 推導 N 為 bool
Holder<3.14> h4; // 推導 N 為 double (注意要是 literal, 不能是變數)
```

這比以前的 template<int> 或 template<char> 更彈性。

# 函式樣板參數推導(Function Template Argument Deduction) VS 非型別樣板參數 推導(Non-type Template Argument Deduction)

### ◎ 基本名詞解釋

名詞	意思	例子
樣板形式參數 (Template Formal Argument)	在 template<> 中出現的 變數,例如 template <typename t=""> 中的 T 。</typename>	{cpp}template <typename T&gt; void f(T x); 中的 T</typename 
樣板實際參數 (Template Actual Argument)	實際用來替換樣板參數 的值或型別。	${cpp}f(42) \rightarrow T = int$
函式形式參數 (Function Formal Argument)	函式宣告時的參數名稱 及型別。	{cpp}void f(int x) 中的 x
函式實際參數 (Function Actual Argument)	呼叫函式時傳入的 <b>實際</b> 參數。	f(42) 中的 42

### 

#### ◆ 重點:

編譯器會根據「**函式實際參數**」去推導「**樣板型別參數**(Type Template Parameter)」的型別。

### **→** 範例 1:單純的函式樣板推導

```
template <typename T> // T 是樣板形式參數
void printType(T x) { // x 是函式形式參數
std::cout << typeid(T).name() << std::endl;
}

int main() {
  printType(42); // 傳入 int → 編譯器推導出 T = int
  printType(3.14); // 傳入 double → T = double
}
```

#### 🔍 推導過程:

呼叫	函式實際參數	編譯器推導結果
{cpp}printType(42)	int	T = int
{cpp}printType(3.14)	double	T = double

# ★ 二、非型別樣板參數推導(Non-type Template Argument Deduction)

#### ◆ 重點:

編譯器會根據傳入的「值」推導出 非型別樣板參數(例如整數、指標、字元等) 的型別。

#### → 範例 2:非型別樣板結構

```
template <auto N> // N 是非型別樣板參數
struct ConstValue {
    static void print() {
        std::cout << "Value: " << N << std::endl;
    }
};

int main() {
    ConstValue<10>::print(); // N = 10 , 推導型別為 int
    ConstValue<'A'>::print(); // N = 'A' , 推導型別為 char
}
```

#### △ 推導過程:

呼叫	樣板實際參數	編譯器推導結果
ConstValue<10>	10	N=10,型別 int
ConstValue<'A'>	'A'	N='A',型別 char

### ◎ 綜合範例(文章中的程式碼)

這段程式碼融合了兩種推導方式:

### {cpp}template < typename T, auto Size>

這裡定義了一個函式樣版(function template),有兩個樣版參數:

- 1. T:型別參數(type parameter)
- 2. auto Size: **非型別樣版參數**,意思是 Size 是一個「值」,而不是型別。這裡使用 auto 讓編譯器自行推導 Size 的實際型別。

### {cpp}void test(T (&array)[Size])

#### 這是一個**接受固定大小陣列參考**的參數:

T (&array)[Size] 表示: array 是一個「參考 (reference) 到 T 類型的陣列,且
 長度是 Size」。

例如: int a[3]; 被推導成 T == int 、 Size == 3 ,所以參數型別就是 int (&array)[3] 。

### ◆ {cpp}test(a); → 發生什麼事?

當呼叫 test(a) 時,編譯器會依據 a 的型別來進行樣版推導(template argument deduction)。

#### ○ 分析推導流程:

- 1. {cpp}test(a) → a 是一個 int[3] 的陣列 。
- 2. {cpp}T (&array)[Size] 是一個參考到陣列的參數,所以:
  - 推導出 {cpp}T = int
  - 推導出 {cpp}Size = 3
- 3. 這時, Size 是一個「非型別樣板參數」,而它的型別是根據 3 推導出來的 → int。

### 「非型別樣版參數推導」是什麼?

通常「非型別樣版參數」(如 template<int N> )的型別必須明確指定。但是在這個 例子中:

template <typename T, auto Size>

auto 讓編譯器根據 array 的大小自動推導出 Size 的型別與值。

#### 所以這裡的說法:

「先以『函式樣版參數推導』推導出 T == int 與 Size == 3,然後再以『非型別樣版參數推導』推導 Size 的型別」

#### 是說:

- 1. 先根據 a 的型別 int[3] 判斷 T 與 Size;
- 2. 然後根據 Size == 3 , 推論出 Size 的型別是什麼(如 int 或 std::size\_t)。

這個「兩階段」推導在你寫 auto Size 的時候才會發生。如果你一開始寫 int Size , 就只會做一步(不需要型別推導)。

#### ?那這個有什麼實用嗎?

#### 就像原文說的:

「這個例子沒有什麼實際用途,因為陣列大小是少數能被『函式樣版參數推導』推導出的非型別樣版參數。」

#### 簡單說:

- 大多數情況下,非型別樣版參數要手動指定;
- 陣列大小剛好是一個例外,可以從參數型別中間接推導出來;
- 所以你也可以寫成更簡單的形式,例如直接用 template<typename T, int Size>。

### 🗾 差異對照表

面向	函式樣板參數推導	非型別樣板參數推導
推導對象	typename T 、 class T	auto N 、 int N 、 char N 等
根據什麼推導	函式呼叫時的實際參數型別	傳入的具體值
發生時機	呼叫函式樣板時	使用樣板結構或函式時,包含值
推導結果	型別	值+值的型別
可否自動	✓ (編譯器自動判斷)	☑(若使用 auto 型別)
範例	printType(42) → T=int	ConstValue<10> → N=10 (int)

### ✓ 總結整理

名詞	意義
Т	一般樣版型別參數

名詞	意義	
auto Size	非型別樣版參數,值會從陣列大小推導	
T (&array)[Size]	參考到固定大小陣列的參數型別	
推導順序	先從參數型別推導出 T 與 Size 的值,再推導出 Size 的型別	
特殊之處	陣列大小是少數可推導出非型別樣版參數的例子	
實用性	不高,多為語法實驗性質,但可做為範例	

### ① 型別檢查輸出:

typeid(decltype(Size)).name() // 編譯期顯示 Size 的型別(可能是 int、size\_t 依編譯器而異)

### 使用情境:將常數表達式包裝為型別

C++ 泛型程式設計(Generic Programming)通常會將計算結果儲存於以 value 為 名字的靜態常數成員。

C++ 標準函式庫提供的 <u>std::integral\_constant</u> 就是典型的範例:

```
template <typename T, T Value>
struct integral_constant {
   static constexpr T value = Value;
};
```

### 1. integral\_constant 是什麼?

integral\_constant 是 C++ 標準庫裡一個模板類別,它用來**包裝一個常數值**,讓這個常數成為一個「型別的靜態成員」。簡單說,就是把「數值」變成型別的一部分。

```
template <typename T, T Value>
struct integral_constant {
  static constexpr T value = Value;
};
```

● T 是型別 (例如 int 、 bool )

Value 是該型別的常數值

#### 範例:

```
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << integral_constant<int, 5>::value << std::endl; // 印出 5
}
```

#### 這裡:

integral\_constant<int, 5> 是一個型別,裡面有一個叫 value 的靜態常數,其值是 5。

### 2. 「樣版別名(Template Alias)」是什麼?

因為 integral\_constant<int, 5> 每次都要寫兩個參數,寫起來麻煩,如果我們想做布林值版本,就可以用**樣版別名**簡化:

```
template <bool Value>
using bool_constant = integral_constant<bool, Value>;
```

#### 這樣做有什麼好處?

你以後要用布林值常數,只要寫:

```
bool_constant<true> // 代表 integral_constant<bool, true> bool_constant<false> // 代表 integral_constant<bool, false>
```

不需要每次都寫完整的 integral\_constant<bool, true> 。

#### 範例:

```
#include <iostream>

template <bool Value>
using bool_constant = integral_constant <bool, Value>;

int main() {
   std::cout << bool_constant <true>::value << std::endl; // 印出 1
}
```

### 3. C++17的 template <auto> 讓型別推導更方便

C++17 引入了「非型別樣板參數自動推導」,讓你可以這樣寫:

```
template <auto Value>
struct constant {
  static constexpr auto value = Value;
};
```

這裡的 Value 可以是任何型別的常量,例如 int 、 bool 、 char 、 constexpr 數字 等等。

使用時,只需要傳入數值 Value:

```
constant<5> // 自動推導 Value 為 int 5
constant<true> // Value 為 bool true
```

#### 範例:

```
#include <iostream>

template <auto Value>
struct constant {
    static constexpr auto value = Value;
};

int main() {
```

```
std::cout << constant<5>::value << std::endl; // 5
std::cout << constant<true>::value << std::endl; // 1 (bool true)
}</pre>
```

### 小結

用法	說明	
integral_constant <t, value=""></t,>	傳入型別與數值,明確指定	
bool_constant <value></value>	使用別名,簡化寫法,固定型別為 bool	
constant <value> (C++17)</value>	使用 auto 讓編譯器自動推導數值型別,更簡潔	

### 使用情境:泛型成員存取函式

有時候我們會使用 std::transform 搭配 Unary Function(一元函式)提取物件資料成員:

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <iterator>

struct X {
    int a;
    double b;
};

int GetA(const X &x) {
    return x.a;
}

double GetB(const X &x) {
    return x.b;
}

int main() {
    X xs[] = {{1, 2.2}, {3, 4.4}, {5, 6.6}, {7, 8.8}};
}
```

#### 我們能編寫一個泛型函式同時涵蓋 GetA 與 GetB:

```
template <typename DataType, typename ClassType,
        DataType ClassType::*Ptr>
DataType Getter(const ClassType &obj) {
    return obj.*Ptr;
}
```

#### 上述 Getter 函式分別有三個樣版參數:

- DataType 是資料成員的型別
- ClassType 是物件類別型別
- Ptr 是資料成員指標(Pointer to Data Member)

#### 透過這三個樣版參數我們可以明確定義 Getter 要從什麼類別存取什麼資料成員:

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <iterator>

template <typename DataType, typename ClassType, DataType ClassType::*Ptr>
DataType Getter(const ClassType &obj) {
   return obj.*Ptr;
}
```

但是在這個例子中,我們先宣告 DataType 與 ClassType 型別樣版參數是為了宣告 Ptr 「非型別樣版參數」的型別。實際上 Ptr 已經提供足夠的資訊。我們能以 template <auto> 改寫:

```
template <typename T>
struct MemPtrTraits {};

template <typename U, typename V>
struct MemPtrTraits < U (V::*) > {
    typedef V ClassType;
    typedef U DataType;
};

template <auto Ptr>
const typename MemPtrTraits < decltype(Ptr) > :: DataType &
Getter(const typename MemPtrTraits < decltype(Ptr) > :: ClassType &obj) {
```

```
return obj.*Ptr;
}
```

### ✓ 1. 什麼是 std::transform ?

std::transform 是 C++ 標準函式庫中的一個演算法,用來對一個序列的每個元素, 套用一個函式,然後輸出到另一個容器或迭代器中。

### ♂ 語法(常見版本):

std::transform(input\_begin, input\_end, output\_iterator, unary\_function);

- input\_begin \ input\_end:輸入序列的起訖
- output\_iterator:輸出資料要寫入的位置
- unary\_function:接受一個參數並回傳新值的函式(或函式物件)

#### ☑ 範例:

### ✓ 2. Pointer to Data Member 是什麼?

它是一種指向類別中成員(而非物件)的特殊指標型別。

### ★ 語法形式:

<資料型別> <類別型別>::\*

例如:

```
int X::* ptr = &X::a; // 指向 X 類別中的 int 資料成員 a
```

這種指標只能在某個 x 物件上使用,例如:

```
X obj{42, 3.14};
std::cout << obj.*ptr << std::endl; // 等價於 obj.a
```

### ☑ 實用範例(用在泛型 Getter 中):

```
template <typename T, typename C, T C::*Ptr>
T Getter(const C& obj) {
    return obj.*Ptr;
}
Getter<int, X, &X::a>(some_x); // 從物件 some_x 取出 a 成員的值
```

### **☑** 3. 為什麼要定義 MemPtrTraits ?

### ₩ 問題背景:

我們希望寫一個函式 Getter ,接受任意成員指標(例如 &X::a 、 &X::b ),並自動知道:

- 該成員的型別 (int, double ...)
- 該成員所屬的類別型別(X)

#### ◎ 但 auto Ptr 本身沒有顯式提供型別資訊:

你只有:

```
template <auto Ptr>
const ??? &Getter(const ??? &obj);
```

所以我們需要用 decltype(Ptr) 來從型別推導成員的資訊。這就需要 type traits 來解析「資料成員指標」的型別結構。

#### ≪ 實作: MemPtrTraits

```
template <typename T>
struct MemPtrTraits {}; // 空的預設模板,留給特化使用
// 特化:當T是某個類別的資料成員指標時
template <typename U, typename V>
struct MemPtrTraits<U V::*> {
 using ClassType = V;
 using DataType = U;
};
```

這段意思是:只要我們遇到 U V::\* (即指向某個類別成員的指標),我們就能抽出:

- U 是該成員的型別
- V 是擁有這個成員的類別



#### 📌 使用:

```
template <auto Ptr>
const typename MemPtrTraits<decltype(Ptr)>::DataType &
Getter(const typename MemPtrTraits<decltype(Ptr)>::ClassType &obj) {
 return obj.*Ptr;
```

先傳入 Ptr 的型別,再透過 MemPtrTraits 推導出它指向的資料型別,最後取用 該型別作為 const reference。

#### 推導流程圖



```
| MemPtrTraits<T> | ← 使用 decltype(Ptr) 作為模板參數 T
| ▼
| MemPtrTraits<T>:::Datatype | ← 在特化版本中定義的型別別名
| ▼
| ▼
| ✓✓ 得到實際的 Datatype 型別(例如 int)
```

#### 推導一下:

- 1. 呼叫Getter傳入(&X::\*)
- 2. 觸發<auto ptr> template
- 3. 推導出ptr為(int X::\*)
- 4. 呼叫MemPtrTraits傳入(declype(ptr))
- 5. 觸發

```
template <typename U, typename V>
struct MemPtrTraits<U V::*> {
   using ClassType = V;
   using DataType = U;
};
```

6. 取得ClassType

#### ☑ 搭配具體範例說明:

#### ◎ 範例目的

情境:你有一個成員指標,例如 int MyStruct::\* ,你想要寫一個泛型工具,可以從這個型別中萃取出 int 。

我們會建立一個型別萃取器 MemberPointerTraits<T>,當你給它 int MyStruct::\* ,它就能提供別名 Datatype = int 和 ClassType = MyStruct 。

#### 🕸 程式碼分段解說

```
#include <iostream>
#include <type_traits>
// 1. Primary template:預設情況,沒有定義 Datatype 和 ClassType
template <typename T>
struct MemberPointerTraits;
// 2. Specialization for member pointer: T = Datatype, C = ClassType
template <typename T, typename C>
struct MemberPointerTraits<T C::*>{
 using Datatype = T;
 using ClassType = C;
};
// 🎤 測試用的 struct
struct MyStruct {
 double value;
};
int main() {
 // 🗱 3. 定義成員指標型別
 double MyStruct::* ptr = &MyStruct::value;
 // 🥝 4. 使用 decltype 取得 ptr 的型別
 using Traits = MemberPointerTraits<decltype(ptr)>;
 // 🗸 驗證萃取成功
 static_assert(std::is_same_v<Traits::Datatype, double>);
 static_assert(std::is_same_v<Traits::ClassType, MyStruct>);
 std::cout << "Traits::Datatype is double.\n";</pre>
 std::cout << "Traits::ClassType is MyStruct.\n";</pre>
}
```

#### ① 一步步解析(推導流程圖)

你也可以想成以下的邏輯鏈:

#### **| 小筆記:為什麼這樣設計?**

- T C::\* 是 C++ 語言中「成員指標」的型別語法:表示「C 類別中的某個 T 型別的欄位」。
- 透過這種語法,我們可以在 template 特化中把 T 和 C 拆出來,進一步使用或轉換。

#### ☑ 最終使用:

```
Getter<&X::a>(x); // 回傳 x.a
Getter<&X::b>(x); // 回傳 x.b
```

這就是將成員指標轉為泛型函式的一種技巧性寫法。



名詞	意思	舉例
std::transform	對每個元素套用一個函 式	transform(xs, ys, f)
Pointer to data member	指向類別中某個資料成 員的指標	int X::* ptr = &X::a

#### C++ 17 template \_auto\_ 非型別樣版參數型別推導

名詞	意思	舉例
MemPtrTraits	從成員指標推導型別資 訊	MemPtrTraits <int X::*&gt;::DataType 是 int</int 