Del pedido de una sucursal al inventario disponible en la matriz

Guía práctica para seguir el producto en GestionaSV sin confundir solicitud, compra, recepción, retaceo e inventario.

La diferencia que destraba el flujo
Recepción registrada = el proveedor entregó mercancía. **Verificada** = se contó y aceptó. **Disponible** = pasó la revisión y se liberó de cuarentena. Para poder despacharla desde BM-001, debe estar disponible.

El mapa rápido

1	**Sucursal** Crea la solicitud y la envía a aprobación.	Necesidad registrada
2	**Compras** Aprueba; opcionalmente agrupa solicitudes en un consolidado.	Plan de compra
3	**Compras** Cotiza, evalúa ofertas, adjudica y crea la orden.	Orden autorizada y enviada
4	**Bodega matriz** Registra lo que llegó, lo verifica y lo ubica.	Primero en cuarentena
5	**Bodega matriz** Termina la revisión y libera la unidad a disponible.	Stock disponible en BM-001

Ejemplo de tu pantalla: COM-00013

Estos números ayudan a leer el tablero; son el ejemplo que compartiste, no una regla automática de reparto.

Producto	Registrado en COM-00013	Demanda mostrada
Caja de Cartón para Pastel 12 pulgadas	2,200 cj	1,330 cj pendientes; reserva estimada 870 cj
Chocolate de Cobertura Semiamargo 5 kg	350 cj	1,210 cj pendientes; faltan 860 cj

Cómo leerlo
Que COM-00013 salga en **Recepciones más recientes** solo prueba que hubo una recepción registrada. El panel de existencias y el estado de cada unidad dicen si ya está disponible para despacho.

Parte 1 / Solicitar y comprar

Sigue este camino cuando una sucursal pide mercancía y Compras va a reunir pedidos para negociar una compra.

1 La sucursal crea la solicitud

Menú: Compras > Solicitudes de compra

Pulsa **Nueva solicitud de compra**. Elige la sucursal y su almacén, la fecha requerida, el producto, la cantidad y la justificación. Guarda el borrador y luego pulsa **Enviar a aprobación**. La solicitud registra quién pidió qué, para cuál bodega y para cuándo.

2 El responsable revisa y aprueba

Detalle de la solicitud > Acciones

Una solicitud enviada queda pendiente de revisión. El responsable puede pulsar **Aprobar** o **Rechazar**. Solo las aprobadas deben pasar al plan de compra. Si una cantidad o unidad no tiene sentido, corrígela antes de comprar.

3 Compras arma el consolidado (cuando reúne varios pedidos)

Menú: Compras > Solicitudes de compra > Consolidado

Agrega las solicitudes aprobadas que se comprarán juntas. Revisa cada producto, la sucursal de origen, cantidad y fecha requerida. Si ajustas o excluyes una línea, el sistema pide el motivo. Puedes agregar una cantidad de reserva para BM-001, independiente de lo pedido por las sucursales. Elige la **bodega madre activa** como destino del plan central y guarda los cambios.

4 Cotiza, registra respuestas y adjudica

Consolidado > RFQ / Cotizaciones de compra

Prepara una RFQ por proveedor. En compras consolidadas, descarga el PDF y envíalo por tu medio habitual; GestionaSV registra el envío, pero no manda el correo. Cuando llegue la oferta, usa **Registrar respuesta**, pásala a evaluación y adjudica las cantidades por producto al proveedor elegido. Antes de congelar el consolidado, revisa bien productos, unidades y cantidades.

5 Crea, autoriza y envía la orden

Menú: Compras > Órdenes de compra

Crea la orden desde la cotización seleccionada o desde las cantidades adjudicadas. Revisa proveedor, bodega destino, productos, unidades, cantidades y precios. Pulsa **Enviar a aprobación**; el aprobador pulsa **Aprobar orden**. Finalmente usa **Enviar al proveedor**. La recepción se habilita para órdenes enviadas.

Si solo es una solicitud

El consolidado es útil para reunir necesidades de varias sucursales o sumar reserva central. Para un caso individual, el sistema también permite preparar una cotización desde una solicitud aprobada.

Parte 2 / Recibir y liberar inventario

Esta es la parte que determina cuándo el producto realmente puede contarse como existencia disponible en BM-001.

6

Registra lo que el proveedor entregó

Orden de compra > Recepción > Registrar recepción

En la orden enviada, abre **Registrar recepción**. Anota factura y fecha cuando aplique; en cada línea escribe cuánto recibes ahora. Se permite recibir una parte y completar el pendiente en otra recepción. Confirma el borrador de recepción desde el detalle con **Confirmar recepción**. Esto registra la llegada contra la orden.

7

Cuenta, inspecciona y asigna ubicación de llegada

Compra / recepción > Verificar recepción

Compara el producto recibido con el producto solicitado: SKU, código de barras, presentación, cantidad y condición. Registra aceptado y rechazado. Divide en unidades logísticas separadas si luego quieres destinar cajas a sucursales y conservar otras como reserva. Cada cantidad aceptada necesita una ubicación activa de BM-001. Pulsa **Verificar y registrar en inventario**.

La aceptación todavía queda en cuarentena

El sistema crea las unidades aceptadas en **cuarentena**. Están físicamente registradas, pero todavía no se pueden usar ni despachar. La cuarentena es una etapa de revisión, no un error.

8

Termina la revisión y libera a disponible

Menú: Inventario > Almacenes > BM-001 > pestaña Inventario

En **Unidades logísticas**, filtra por estado **Cuarentena**. Revisa cada unidad, completa la medición física si el sistema la pide, selecciona la ubicación final activa y pulsa **Liberar a disponible**. Después de esa acción la unidad cuenta como existencia disponible en la matriz.

El punto de llegada no tiene que ser el lugar definitivo

Puedes recibir primero en el área de recepción central y, al liberar, asignar la posición final: área, pasillo, rack o estante, nivel y posición. Para registrar el paso de recepción se necesita al menos una ubicación activa en la bodega.

La señal correcta de que terminaste

Busca la unidad en BM-001 con estado **Disponible**, cantidad correcta y ubicación final. Si la compra sale en el tablero de traslados como reciente pero no hay unidades disponibles, revisa si siguen en cuarentena.

Retaceo, bloqueos y qué sigue

Retaceo y movimiento físico son ramas relacionadas con la compra, pero hacen trabajos distintos.

RETACEO / COSTOS	INVENTARIO / MERCANCÍA
Para qué: registrar gastos reales de importación y repartirlos entre productos aceptados. **Dónde:** detalle de la compra > Crear retaceo. **Qué se hace:** adjuntar comprobantes, distribuir montos, calcular, verificar y cerrar. **Efecto:** actualiza costos; no mueve cantidades ni libera cuarentena.	**Para qué:** saber cuántas unidades aceptadas hay y en qué posición están. **Dónde:** Almacenes > BM-001 > Inventario. **Qué se hace:** verificar recepción, revisar cuarentena y liberar a disponible. **Efecto:** cambia el estado de la mercancía y su ubicación; no reemplaza el retaceo.

Si algo no te deja avanzar, revisa esto

- **El producto no tiene identidad activa en Inventario:** Abre Productos; habilita Inventario y registra su unidad base.
- **La solicitud pide kg, saco, caja u otra unidad y aparece incompatibilidad:** Configura la conversión de esa presentación a la unidad base. No cambies cantidades a ojo.
- **La recepción no ofrece ubicación:** Activa o crea una ubicación real en la bodega seleccionada. Las estructuras agrupan zonas; no sustituyen una ubicación de inventario.
- **Aparece recepción, pero la existencia disponible dice cero:** Abre la compra, termina verificación y luego libera las unidades que sigan en cuarentena.
- **La orden o el botón de recepción no aparece:** Verifica que la cotización esté seleccionada/adjudicada, que la orden esté aprobada y enviada y que tu perfil tenga permisos de esa etapa.

> **Después de BM-001: traslado a sucursal**
> Cuando la unidad esté disponible en la matriz, ve a **Traslados**. Elige una solicitud aprobada, revisa sucursal y fecha requerida, ajusta cuánto enviar y registra un motivo si envías menos o más. La sucursal cuenta lo recibido; su mercancía también pasa por cuarentena, verificación y ubicación antes de quedar disponible allí. El retaceo no hace este envío.

Nota sobre capacidades de bodega

Si los pesos, volúmenes o dimensiones de BM-001 se cargaron como datos de demostración, tómalos solo como prueba del sistema; no son una certificación física de capacidad.