

LABORATORY MANUAL: ACTIVE DIRECTORY AUTOMATION

Paksa: Group Policy Object (GPO) Configuration para sa Automated Profiles, Home Paths, at Pag-iwas sa Temporary Profiles

Ang dokumentong ito ay naglalaman ng pormal na hakbang upang i-automate ang pag-deploy ng **Roaming User Profiles** at **Home Folders (Home Drive)** gamit ang Group Policy Objects (GPO). Sa pamamagitan nito, hindi na kailangang i-configure nang manu-mano ang Profile Tab ng mga indibidwal na user sa Active Directory Users and Computers (ADUC). Kasama rin dito ang mga security policy upang maiwasan ang isyu ng *Temporary Profiles (TEMP)*.

1. Pag-configure ng Roaming Profile Path via GPO

Ipinatutupad nito ang pangkalahatang patakaran sa mga kliyenteng computer upang i-sync ang profile ng sinumang user na mag-log in.

Mga Hakbang:

1. Buksan ang **Group Policy Management console** (gpmc.msc).
2. Gumawa ng bagong GPO (hal. *Automated Profile Policy*) at i-link ito sa **OU kung saan nakalagay ang mga Client Computers**.
3. I-right-click ang GPO at pili Dend ang **Edit**.
4. Mag-navigate sa: **Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > System > User Profiles**.
5. Buksan ang policy na: **"Set roaming profile path for all users logging onto this computer"**.
6. I-set sa **Enabled** at ilagay ang sumusunod na UNC Path sa text box:

```
\\serverlab\RoamingProfiles$\%username%
```

7. I-click ang **Apply** at **OK**.

2. Pag-set up ng Automated Home Folder via GPO

Awtomatiko nitong ime-map ang personal na H: Drive ng user nang walang manu-manong interbensyon sa user registry account.

Mga Hakbang:

1. Sa parehong Group Policy Management Editor window at parehong path (User Profiles), hanapin ang policy na: **"Set user home folder"**.
2. Baguhin ang katayuan patungong **Enabled**.
3. Sa drop-down menu ng *Location*, piliin ang **On a network**.
4. Sa field ng *Path*, i-type ang network share address ng home folder:

```
\\serverlab\HomePath$\%username%
```

5. Sa tapat ng *Drive Letter*, itakda ang titik na nais gamitin (halimbawa: **H:**).

6. I-click ang **Apply** at **OK**.

3. Anti-TEMP Profile Control Policy (Seguridad)

Upang maiwasan ang paglikha ng temporary profiles kapag nagkaroon ng aberya o pagbagal sa koneksyon ng network, ipatupad ang proteksyong ito:

Mga Hakbang:

1. Sa loob pa rin ng path na **Computer Configuration > ... > System > User Profiles**, hanapin ang policy na:

"Do not logon users with temporary profiles"

2. I-double-click ito at baguhin ang katayuan patungong **Enabled**.

3. I-click ang **Apply** at **OK**.

Epekto: Iba-block ng system ang log-in at magpapakita ng malinaw na error message imbis na bigyan ang user ng TEMP profile na burahin ang kanilang gawa pag-sign out.

4. Matrix ng GPO Environment Automation vs. ADUC User Tab

Pamantayan / Feature	Mano-mano / Bulk Select (ADUC)	GPO Method (Computer Node)
Katayuan ng AD Profile Tab	May permanenteng nakasulat na path.	Nananatiling BLANGKO (Invisible command).
Target ng Pagpapatupad	Direkta sa User Object Account.	Sa Computer Object (OU linked).
Para sa mga Bagong User	Kailangang i-set up muli (bulk/mano-mano).	Awtomatikong gagana nang walang setup.
Iwas Human Error sa Path	Mataas ang tsansang magkamali sa typo.	Mababa dahil isang beses lang tina-type.