1. Radius con DNIe.

FreeRadius es un paquete de software de código abierto y libre distribución que permite implementar un servidor de RADIUS. El servidor de FreeRadius es modular, para facilitar su extensión, y es muy escalable. Además el almacenamiento de la información de autentificación (usuarios/contraseña) se puede realizar directamente (sobre ficheros de textos de configuración propios) o bien preguntando a bases de datos externas, como MySQL o bien ficheros del sistema/etc/passwd


a. PKI del DNIe

Las Autoridades de Certificación que la componen son:

- Una **Autoridad de Certificación raíz** que sólo emite certificados para sí misma y sus Autoridades de Certificación subordinadas.
- Tres **Autoridades de Certificación subordinadas** que emiten certificados para los titulares de DNIe, a cada ciudadano le corresponde uno de ellos, como a priori no sabemos cuál será el que firme el certificado de un ciudadano concreto, lo que haremos es concatenar los tres certificados en un fichero junto a la Autoridad raíz de manera que FreeRADIUS pedirá a OpenSSL que recorra el fichero buscando el certificado necesario para un cliente dado siempre que dejemos el certificado de la Autoridad raíz en último lugar.

Primero hay que descargar los cuatro certificados de la web del DNIe:

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_076&id_menu=6



Los descomprimimos y pasamos los cuatro ficheros por SFTP al servidor.

```
root@Proxy:/home/frodo/Certificate# ls
ACDNIE001-SHA1.crt ACDNIE002-SHA1.crt ACDNIE003-SHA1.crt ACRAIZ-SHA1.cer
```

Los ficheros vienen en formato DER (.crt), un formato propio de Windows, lo pasamos a PEM que es un formato más propio de Linux para que no haya ningún problema, lo haremos con OpenSSL situándonos en el directorio donde hemos copiado los ficheros ejecutamos lo siguiente.

```
root@Proxy:/home/frodo/Certificate® rm ACDNI001.pem
root@Proxy:/home/frodo/Certificate® opens1 x509 -inform DER -outform PBM -in AC\ DNIE\ 001.crt -out ACDNI002.pem
root@Proxy:/home/frodo/Certificate® opens1 x509 -inform DER -outform PBM -in AC\ DNIE\ 001.crt -out ACDNI002.pem
root@Proxy:/home/frodo/Certificate® opens1 x509 -inform DER -outform PBM -in AC\ DNIE\ 001.crt -out ACDNI002.pem
root@Proxy:/home/frodo/Certificate® opens1 x509 -inform DER -outform PBM -in AC\ DNIE\ 001.crt -out ACDNI0004.pem
root@Proxy:/home/frodo/Certificate® opens1 x509 -inform DER -outform PBM -in AC\ DNIE\ 001.crt -out ACDNI0004.pem
root@Proxy:/home/frodo/Certificate® opens1 x509 -inform DER -outform PBM -in AC\ DNIE\ 001.crt -out ACDNI0006.pem
root@Proxy:/home/frodo/Certificate® opens1 x509 -inform DER -outform PBM -in AC\ DNIE\ 001.crt -out ACDNI0006.pem
root@Proxy:/home/frodo/Certificate® opens1 x509 -inform DER -outform PBM -in AC\ DNIE\ 001.crt -out ACDNI0006.pem
root@Proxy:/home/frodo/Certificate® opens1 x509 -inform DER -outform PBM -in AC\ DNIE\ 001.crt -out ACDNI0006.pem
root@Proxy:/home/frodo/Certificate® opens1 x509 -inform DER -outform PBM -in AC\ DNIE\ 001.crt -out ACDNI0006.pem
root@Proxy:/home/frodo/Certificate® opens1 x509 -inform DER -outform PBM -in AC\ DNIE\ 001.crt -outform DER -outform DEM -in AC\ DNIE\ 001.crt -outform DEM -
```

Ahora toca concatenar los certificados en único archivo que llamaremos "todas.pem".

```
root@Proxy:/home/frodo/Certificate# cp AC\ RAIZ\ DNIE\ 2.crt todas.pem root@Proxy:/home/frodo/Certificate# cat ACDNI001.pem >> todas.pem root@Proxy:/home/frodo/Certificate# cat ACDNI002.pem >> todas.pem root@Proxy:/home/frodo/Certificate# cat ACDNI003.pem >> todas.pem root@Proxy:/home/frodo/Certificate# cat ACDNI004.pem >> todas.pem root@Proxy:/home/frodo/Certificate# cat ACDNI005.pem >> todas.pem root@Proxy:/home/frodo/Certificate# cat ACDNI005.pem >> todas.pem root@Proxy:/home/frodo/Certificate# cat ACDNI006.pem >> todas.pem
```

b. Instalación de FreeRADIUS

Descargaremos FreeRadius 3.0.20 y lo instalaremos.

```
root@Proxy:/home/frodo# wget ftp://ftp.freeradius.org/pub/freeradius/freeradius-server-3.0.20.tar.gz
```

```
root@Proxy:/home/frodo# tar xzf freeradius-server-3.0.20.tar.gz
```

Será necesario instalas los siguientes paquetes porque contienen librerías de desarrollo necesarias para la instalación de FreeRADIUS.

```
root@Proxy:/home/frodo# cd freeradius-server-3.0.20
root@Proxy:/home/frodo/freeradius-server-3.0.20# apt-get install libtalloc-dev
```

```
root@Proxy:/home/frodo/freeradius-server-3.0.20# apt install libssl-dev
```

```
root@Proxy:/home/frodo/freeradius-server-3.0.20# apt install build-essential
```

Ejecutamos él. /configure.

```
root@Proxy:/home/frodo/freeradius-server-3.0.20# ./configure
```

Instalamos radius.

```
root@Proxy:/home/frodo/freeradius-server-3.0.20# make install
```

c. Configuración de FreeRADIUS

Por defecto la instalación se realiza en /usr/local/etc/raddb/.

Empezaremos con el fichero radius.conf, en el apartado PROXY CONFIGURATION deshabilitaremos el servidor proxy y comentaremos el include, no es estrictamente necesario pero ahorrará recursos.

root@Proxy:/home/frodo/freeradius-server-3.0.20# nano /usr/local/etc/raddb/radiusd.conf

```
proxy_requests = no
$INCLUDE proxy.conf
```

En el apartados *security* modificamos el parámetro *allow_vulnerable_openssl* para permitir que FreeRADIUS se inicie con una versión vulnerabe de OpenSSL.

```
#
allow_vulnerable_openssl = yes
```

Continuaremos con el fichero clients.conf, aquí añadimos el o los clientes RADIUS esto es el punto de acceso inalámbrico o en mi caso el router inalámbrico que configuraremos con los datos aquí introducidos, añadimos el cliente al final del fichero con la IP y prefijo que tendrá el punto de acceso inalámbrico, la secret es una clave cualquiera que permitirá comunicarse el punto de acceso con el servidor, y un nombre para el cliente que estamos introduciendo (shortname).

root@Proxy:/home/frodo# nano /usr/local/etc/raddb/clients.conf

Continuamos con el archivo default dentro de sites-enabled, en este fichero se configuran los distintos host virtuales al igual que haríamos con Apache. En las secciones listen no es estrictamente necesario modificar nada, el servidor funcionará igualmente con la configuración que viene por defecto, las podemos configurar de la siguiente manera para hacer el servidor más seguro evitando que escuche peticiones provenientes de una IP o puertos distintos a los que tenemos planeado.

La primera sección *listen* (paquetes de autenticación) la configuramos de la siguiente manera, siendo *ipv4addr* la IP del adaptador que está conectado al mikrotik.

```
root@Proxy:/home/frodo# nano /usr/local/etc/raddb/sites-enabled/default
```

type = auth

```
ipv4addr = 192.168.3.2

# Port on which to listen.
# Allowed values are:
# integer port number (1812)
# 0 means "use /etc/services for the proper port"
port = 1812
```

La segunda sección *listen* (paquetes de contabilización) la configuramos de la siguiente manera. La opción ipaddr se deberá cambiar por ipv4addr.

```
#
listen {
    ipv4addr = 192.168.3.2
# ipv6addr = ::
    port = 1813
    type = acct
# interface = eth0
# clients = per_socket_clients
```

En la sección *authorize* tenemos que deshabilitar el filtro de nombre de usuario, éste comprueba si el nombre de usuario contiene espacios o caracteres inválidos rechazando el acceso es su caso. El CommonName del certificado de cliente contenido en el DNIe se compone de apellidos, nombre, espacios en blanco, una coma y el literal "(AUTENTICACIÓN)", el filtro rechazaría el acceso no permitiendo que continué la petición del cliente.

```
#filter_username
```

Como nuestra intención es que los usuarios únicamente puedan tener acceso a la red WiFi mediante el DNIe, deshabilitaremos los módulos de autenticación que no vamos a utilizar, dejaremos *eap* habilitado ya que es la manera en que se autenticaran los clientes.



Una vez que el usuario está autorizado la sección *authenticate* se encargara de instanciar el módulo de autenticación, esta sección la podemos dejar tal cual ya que hemos descartado los módulos que no vamos a utilizar en la sección anterior.

Por ultimo debemos en el módulo *eap* tenemos que indicar dónde está el certificado de autoridad que controlará las credenciales de los clientes y firmará sus certificados contenidos en el DNIe.

```
root@Proxy:/home/frodo# nano /usr/local/etc/raddb/mods-enabled/eap
ca_file = /usr/local/etc/raddb/certs/todas.pem
```


Por ultimo copiamos el fichero con los certificados al directorio de certificados de FreeRADIUS.

```
root@Proxy:/home/frodo# cp Certificate/todas.pem /usr/local/etc/raddb/certs/
```

d. Punto de acceso


Como cliente RADIUS hace falta configurar un punto de acceso inalámbrico, en este caso se hará con un mikrotik. Lo configuramos con los siguientes pasos.

Pondremos un nombre a la WiFi, en la sección Quick Set.




Crearemos un Bridge para la WLAN y definiremos una Ip para dicho Bridge.


Bridge:




Definir una ip para ese bridge.



Lo siguiente que haremos será asociar el bridge que hemos creado a la interfaz de wlan.






En este caso también se ha creado un servidor DHCP para que reparta IP por la Wifi, pero eso es irrelevante para hacer esta práctica.


Una vez configurado esto nos iremos a la sección de Radius para hacer la comunicación con el servidor.

En esta sección lo que haremos será marcar las opciones de hostspot y Wireless, pondremos la IP del servidor Radius, la contraseña que hemos definido en el archivo client.conf y los puertos del servidor Radius.




Después de establecer conexión con el servidor lo que haremos será ir a la sección de *Wireless* aquí nos iremos a la Pestaña de *Security Profiles*.

Aquí definiremos el Perfil de seguridad, le pondremos un nombre y marcaremos las opciones de WPA EAP y WPA2EAP, estas dos opciones nos dejaran autenticarnos con los DNIe.



Por ultimo deberemos de ir a la pestaña de Interfaces y seleccionar el perfil de seguridad que acabamos de crear.




e. Clientes


Para que un cliente pueda conectarse a la red WiFi será necesario un PC o portátil con tarjeta de red inalámbrica, sistema operativo Windows, un lector de tarjetas inteligentes, su DNI electrónico, y según qué casos hará falta el software que proporciona el Cuerpo Nacional de Policía llamado "Módulo criptográfico para el DNIe".

En Windows 7,8 y 10 no es necesaria su instalación ya que al introducir el DNIe en el lector automáticamente se descargarán los drivers necesarios desde Windows Update, permitiendo trabajar al DNIe como dispositivo plug&play.

Vamos a crear una nueva conexión de red inalámbrica, nos vamos a "Panel de control\Redes e Internet\Centro de redes y recursos compartidos", pinchamos sobre "Configurar una nueva conexión o red".



Seleccionamos la opción de "Conectarse manualmente a una red inalámbrica" y pulsamos "Siguiente".




Introducimos los datos que habíamos configurado en el punto de acceso WiFi:


- Nombre de la red: S&SFree

- Tipo de seguridad: WPA2-Enterprise


- Tipo de cifrado: AES




Pulsamos "Siguiente" lo que nos lleva a la siguiente ventana donde pincharemos sobre "Cambiar la configuración de conexión" para realizar algunos ajustes sobre la nueva conexión.




Nos aparece una nueva ventana con las propiedades de la conexión, de la pestaña "Conexión" no tocaremos nada.




Pasamos a la pestaña "Seguridad", en el menú "Elija un método de autenticación de red:" seleccionamos "Microsoft: Tarjeta inteligente u otro certificado", luego pinchamos sobre el botón "Configuración".



En "Al conectar:" seleccionamos "Usar mi tarjeta inteligente", desmarcamos la casilla "Validar un certificado de servidor".



Finalmente pinchamos sobre "Cerrar" en la ventana anterior con lo que tendremos configurada la conexión al servidor RADIUS mediante DNIe.



f. Pruebas

Iniciamos FreeRADIUS con alguno de los siguientes comandos, el "-X" es para iniciarlo en modo debug.

```
root@Proxy:/home/frodo# radiusd -X
```

Se iniciará el servidor. Si todo ha ido bien al final del log nos aparecerá el mensaje "Ready to process requests".

```
}
Listening on auth address 192.168.3.2 port 1812 bound to server default
Listening on acct address 192.168.3.2 port 1813 bound to server default
Ready to process requests
```


Con el lector de tarjetas inteligentes instalado, conectado, y el DNIe insertado, buscamos la red WiFi que hemos configurado en el cliente FreeRADIUS y le damos a conectar.



Nos debería de seleccionar el método de autenticación de los certificados del DNIe.



Seguidamente deberemos de poner el PIN del Dnie electrónico y si todo ha ido bien debería de conectar a la red.



```
(8) Received Access-Request Id 19 from 192.168.3.1:37797 to 192.168.3.2:1812 length 268
    Service-Type = Framed-User
(8)
     Framed-MTII = 1400
(8)
    User-Name = "DÍAZ GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO (AUTENTICACIÓN)"
(8)
     State = 0xtc077bddtb0e765669e81t09te7738e5
(8)
     NAS-Port-Id = "wlan1"
(8)
(8)
     NAS-Port-Type = Wireless-802.11
     Acct-Session-Id = "82200000"
     Acct-Multi-Session-Id = "CC-2D-E0-5D-93-8F-50-3E-AA-77-5F-DD-82-20-00-00-00-00-00-00"
(8)
     Calling-Station-Id = "50-3E-AA-77-5F-DD"
(8)
(8) Called-Station-Id = "CC-2D-E0-5D-93-8F:S&SFree"
     EAP-Message = 0x020900060d00
     Message-Authenticator = 0xfb2291f8dd389ac2090ad844ce1f4fd2
(8) NAS-Identifier = "MikroTik"
```

Para poder definir que solo los usuarios que estén en el sistema se puedan loguear se tendrá que definir en el fichero **users** las siguientes opciones.

```
root@Proxy:/home/frodo# nano /usr/local/etc/raddb/users

# be given any additional resources.

#

DEFAULT Auth-Type := Reject

Reply-Message = "ACCESO DENEGADO."

#
```

Ahora comprobaremos que no nos deja loguearnos y nos saldrá el siguiente mensaje de error.

```
files: users: Matched entry DEFAULT at line 66
    [files] = ok
    [expiration] = noop
    [logintime] = noop
} # authorize = updated
Found Auth-Type = Reject
Auth-Type = Reject, rejecting user
Failed to authenticate the user
Using Post-Auth-Type Reject
```

Para poder loguearnos con un usuario especifico solo tendremos que poner las siguientes líneas en el fichero **users**. En este fichero pondré el nombre del usuario y el tipo de protocolo que será **EAP.** La opción definida anteriormente se dejara sin comentar para que solo los usuarios que estén definidos en dicho archivo puedan acceder a la Wi-Fi.


```
"DÍAZ GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO (AUTENTICACIÓN)" Auth-Type := EAP
Reply-Message = "Acceso permitido para el usuario: %{User-Name}."

#
# Deny access for a group of users.
#
# Note that there is NO 'Fall-Through' attribute, so the user will not # be given any additional resources.
#
DEFAULT Auth-Type := Reject
Reply-Message = "ACCESO DENEGADO."
```

Ahora comprobaremos que el usuario se loguea en la red Wi-Fi y sale el mensaje que hemos definido en el fichero.

```
(8) eap: Peer sent EAP Response (code 2) ID 9 length 6
(8) eap: No EAP Start, assuming it's an on-going EAP conversation
(8)        [eap] = updated
(8) files: users: Matched entry DÍAZ GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO (AUTENTICACIÓN) at line 57
(8) files: EXPAND Acceso permitido para el usuario: %{User-Name}.
(8) files: --> Acceso permitido para el usuario: DÍAZ GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO (AUTENTICACIÓN).
(8) [files] = OK
```

Vemos como se ha conectado a nuestra red.



Comprobamos que utilizando un DNIe que no está en el fichero **users** definido no es posible conectarnos a la red Wi-Fi.

```
} # authorize = updated
Found Auth-Type = Reject
Auth-Type = Reject, rejecting user
Failed to authenticate the user
Using Post-Auth-Type Reject
# Executing group from file /usr/local/etc/raddb/sites-enabled/default
Post-Auth-Type REJECT {
attr_filter.access_reject: EXPAND %{User-Name}
attr_filter.access_reject: --> DÍAZ GÓMEZ, ROCÍO (AUTENTICACIÓN)
attr_filter.access_reject: Maccined entry DEFAULT at line II
    [attr_filter.access_reject] = updated
```



2. WEBGRAFÍA.

DNIe

https://drive.google.com/drive/folders/1tArlmfmwXLazmNixgPJaqmlC1wlFCYJc

http://oa.upm.es/1602/1/PFC_SERGIO_YEBENES_MORENO.pdf

http://seguridadxredes.blogspot.com/2015/12/vpn-ipsec-ii-autentificando-con-dnie-o.html

https://www.eduardocollado.com/2017/07/24/conexion-a-mikrotik-via-radius/